

Administratorhandbuch

HP Session Allocation Manager (HP SAM) v.3.1

© Copyright 2007-2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten.

Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. Hewlett-Packard ("HP") haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company darf dieses Dokument weder kopiert noch in anderer Form vervielfältigt oder übersetzt werden.

MIT-Lizenz

http://sourceforge.net/projects/expat/ http://www.opensource.org/licenses/mitlicense.php

Jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (nachstehend "Software" genannt) erlangt, wird hiermit kostenfrei gestattet, die Software ohne Einschränkungen zu nutzen. Diese Berechtigung gilt uneingeschränkt auch für das Verwenden, Kopieren, Ändern, Zusammenführen, Veröffentlichen. Vertreiben, Unterlizenzieren und/oder Verkaufen von Kopien dieser Software und das Erteilen der Berechtigung zur Ausübung dieser Tätigkeiten an Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

Der oben genannte Urheberrechtsvermerk und der vorliegende Genehmigungsvermerk müssen in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten sein. DIESE SOFTWARE WIRD "OHNE MÄNGELGEWÄHR" BEREITGESTELLT, ALSO OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. DIE URHEBER UND DIE INHABER DER URHEBERRECHTE SIND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER ANDERE

HAFTUNGSANSPRÜCHE, UNABHÄNGIG DAVON, OB SICH DIESE ANSPRÜCHE ODER SCHÄDEN AUS DEM VERTRAG, AUS UNERLAUBTEN HANDLUNGEN ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER SOFTWARE ODER DER VERWENDUNG ODER ANDERER VORGÄNGE IN DER SOFTWARE ERGEBEN.

Copyright © 2006 bei Open Source Initiative

Technische Fragen zur Website beantwortet Steve M, Webmaster bei opensource.org / Rechtliche Fragen zu Open Source beantwortet das Board of Directors.

Die Inhalte dieser Website fallen unter die Bestimmungen der Open Software License 2.1 oder der Academic Free License 2.1. Die Open Source Initiative (OSI) ist eine eingetragene gemeinnützige Organisation gemäß Abschnitt 501(c)(3) der US-Abgabenordnung. Mit Ihrer Spende können Sie die Arbeit der OSI unterstützen.

Bei einem Teil der in dieses Produkt eingebetteten Software handelt es sich um gSOAP-Software.

Mit gSOAP erstellte Abschnitte sind urheberrechtlich geschützt: Copyright (C) 2001-2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. Alle Rechte vorbehalten.

DIE SOFTWARE IN DIESEM PRODUKT WIRD TEILWEISE VON GENIVIA INC BEREITGESTELLT, UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, UNTER ANDEREM (JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH) DIE KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN AUSGESCHLOSSEN. DER AUTOR HAFTET IN KEINEM FALL WEDER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIGE, SPEZIELLE UND EXEMPLARISCHE SCHÄDEN NOCH FÜR FOLGESCHÄDEN (DIES SCHLIESST U. A. DIE **BESCHAFFUNG VON** ERSATZPRODUKTEN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGSSCHÄDEN, DEN VERLUST VON DATEN ODER GEWINNEN UND BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN EIN),

UNGEACHTET DER URSACHEN UND ZUGRUNDE LIEGENDEN HAFTUNGSTHEORIEN SOWIE UNABHÄNGIG VON VERTRÄGEN, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGER UND SONSTIGER HANDLUNGEN), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTANDEN SIND, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle Rechte vorbehalten.

Administratorhandbuch

HP Session Allocation Manager (HP SAM) v.3.1

Sechste Ausgabe (April 2010)

Fünfte Ausgabe (August 2009)

Vierte Ausgabe (November 2008)

Dritte Ausgabe (Dezember 2007)

Zweite Ausgabe (August 2007)

Erste Ausgabe (Juni 2007)

Teilenummer des Dokuments: 453252-046

Allgemeines

- ▲ **VORSICHT!** In dieser Form gekennzeichneter Text weist auf Verletzungs- oder Lebensgefahr bei Nichtbefolgen der Anleitungen hin.
- △ ACHTUNG: In dieser Form gekennzeichneter Text weist auf die Gefahr von Hardware-Schäden oder Datenverlust bei Nichtbefolgen der Anleitungen hin.
- B HINWEIS: In dieser Form gekennzeichneter Text weist auf wichtige Zusatzinformationen hin.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
	Neu in diesem Release	1
	Hauptmerkmale	2
	Überblick	3
	Funktionsweise von HP SAM	4
	HP SAM Software-Komponenten	7
	Remote Graphics Software (RGS)	7
	Häufige Aufgaben	8
	Einrichtung des HP SAM	8
	Einrichten eines Benutzers mit einer dynamischen Ressource	9
	Einrichten eines Benutzers mit statischen (dedizierten) Ressourcen	10
	Konfigurieren eines Monitorlayouts für einen Benutzer	11
2	Anforderungen	40
2	Amorderungen	13
	HP SAM – Hardware- und Softwareanforderungen	13
	Architekturempfehlungen und optimale Vorgenensweisen zur Einrichtung einer HP	12
		13
	Domanenumgebungsanlorderungen für HP SAM	10
	Anfordorungon für den HD SAM Pogietriorungsdionet	01
	Anforderungen für Zugriffageräte	20 22
		20 22
	Mobiler Thin Client	23
	Mobiler Third Client	24
	Desktop- oder Notebook-PC	24
	Blade Workstation Clients	25
		25
	Weitere Anlorderungen	25
	Erstellen eines Dienstkontos	25
	Erlangen von Administratorrechten	20
	Andern der Firewall	20
	Active Directory	26
3	Installation	27
	Installationsreihenfolge	27
	Neuinstallation	27
	Upgrade	27
	Installieren des HP SAM Webservers und der SQL-Software	28
	Benutzern Administratorzugang zu HP SAM gewähren	30

Konfigurieren der HP SAM Systemeinstellungen	31
Konfigurieren von Secure Sockets Layer (SSL)	32
Installieren und Validieren der HP SAM Registrierungsdienst-Software	32
Installieren des HP SAM Registrierungsdienstes	32
Erstellen der Konfigurationsdatei für den HP SAM Registrierungsdienst	33
Starten/Neustarten des HP SAM Registrierungsdienstes	36
Testen des HP SAM Registrierungsdienstes	36
Installieren und Validieren der HP SAM Client-Software	36
Internet Explorer-basierter Client	38
Windows-basierter Client	39
Linux-basierter Client	40
Konfigurationseinstellungen	43
Globale und lokale Client-Konfigurationsdateien	53
Banner für rechtliche Hinweise	54
Bereitstellen des HP SAM Registrierungsdienstes auf allen HP SAM Rechnerressourcen	56
Bereitstellen der HP SAM Client-Software auf allen HP SAM Zugriffsgeräten	56

4 Verwaltung	58
Anmelden	58
Allgemeine Navigation und Aussehen der Benutzeroberflächen	58
Anzeigen von mehr (oder weniger) Elementen pro Seite	58
Verschieben von Spalten	58
Sortieren der Ergebnisliste	
Auswählen von mehr als einem Element	59
Verwalten der HP SAM Administratorzugangsliste	59
Hinzufügen einzelner Benutzer zur Gruppe der HP SAM Administrato	ren 59
Hinzufügen von Sicherheitsgruppen oder organisatorischen Einheiten Administratorgruppe	zur HP SAM 60
Entfernen von Benutzern oder Gruppen aus der HP SAM Administrati	orgruppe 60
HP SAM Administratorkonsole – Registerkarten	
Registerkarte "Home"	
Registerkarte "Benutzer und Rollen"	
Registerkarte "Ressourcen"	71
Verwalten von Rechenzentren	75
Registerkarte "Richtlinien"	
Registerkarte "Systemeinstellungen"	
Registerkarte "Berichte"	
Registerkarte "Protokoll"	
Einrichten der Smart Card-Anmeldung auf dem Zugriffsgerät	
Konfigurieren von Sitzungszeitbeschränkungen für Remote-Sitzungen	
Ressourcenreservierungen (auch bekannt als Zugriffsbeschränkungen)	
Vor Zuweisung authentifizieren	

Anhang A Firewall-Regeln	96
Webserver	96
Clients	96
Ressourcen	97
SQL-Server	97
Anhang B Häufig gestellte Fragen (FAQ)	98
Anhang C. Registrierungsdienst – Fehlercodes	05
Anhang D. Glossar	09
ndex1	11

1 Einführung

HP Remote Client-Lösungen dienen zur Unterstützung des Benutzers bei vielen verschiedenen Aufgaben, von sehr einfachen bis hin zu anspruchsvollen, professionellen und technischen Anwendungen. Gleichzeitig verleihen sie der IT größere Kontrolle über Technologieressourcen, vereinfachen das Desktop Management, erhöhen die Flexibilität und reduzieren in vielen Fällen die Gesamtunterhaltungskosten.

Den HP Remote Client-Lösungen liegt eine einheitliche Infrastruktur zugrunde, die Client-Bereitstellung, Sitzungszuweisung und den Ausgleich von Rechnerressourcen ermöglicht und die Geschäftsanforderungen vieler verschiedener Benutzer mithilfe eines bewährten Tool-Satzes unterstützt.

Das HP Session Allocation Manager-System (HP SAM) ist der Kontrollpunkt für die Verwaltung des Einsatzes von HP Remote Client-Lösungen. HP SAM verwaltet die Zuweisung von Verbindungen von einem Client-Zugriffsgerät eines Endbenutzers zu Desktop-Sitzungen, die auf Rechnerressourcen an einem zentralen Standort (meist einem Rechenzentrum) ausgeführt werden. HP SAM stellt diese Desktop-Sitzungen Benutzern nach Bedarf zur Verfügung.

Weitere Informationen zu HP Remote Client-Lösungen finden Sie unter http://www.hp.com/go/rcs.

Neu in diesem Release

- Unterstützung weiterer Betriebssysteme
 - HP SAM 3.1 fügt auf dem Zugriffsgerät und der Ressource die Unterstützung für Windows 7 32-Bit und 64-Bit (Professional und Enterprise Editions) hinzu.
 - HP SAM 3.1 fügt die Unterstützung für Domänencontroller hinzu, auf denen Windows 2008 R2 Server läuft.
 - HINWEIS: Die HP SAM Webserversoftware wird auf Servern, auf denen Windows 2008 R2 Server läuft, nicht unterstützt. Dieses Betriebssystem ist nicht als 32-Bit-Edition verfügbar, und die HP SAM Webserversoftware lässt sich nicht unter einem 64-Bit-Betriebssystem ausführen.

Sitzungs-Timer f ür Linux

HP SAM Sitzungs-Timer für Linux wurden hinzugefügt, um Funktionen für Administratoren auf Linux-Ressourcen hinzuzufügen, die den Funktionen ähneln, die früher nur für Windows-Ressourcen verfügbar waren. Sitzungs-Timer umfassen die Möglichkeit, die Verbindung zu Benutzern nach einem festgelegten Zeitraum zu trennen oder diese abzumelden, wenn sie angemeldet, angemeldet, aber inaktiv sind oder die sich in einem Status mit getrennter Verbindung befinden. Gleichzeitig kann der Wert als Faktor für die CPU-Nutzung mit konfigurierbaren Schwellenwerten festgelegt werden.

Die Session-Timer für Linux sind als Datei im RPM-Format in einem herunterladbaren SAM-Paket enthalten. Nach dem Kopieren der RPM-Datei auf eine Linux-basierte Ressource kann sie mit folgendem Befehl installiert werden: rpm -ivh <hpst-Datei>.rpm (Beispiel: rpm -ivh hpst-1.0.0-1.x86_64.rpm). Die verschiedenen (weiter unten beschriebenen) Sitzungs-Timer-Typen und die zugehörigen Optionen werden auf jeder Ressource in der Konfigurationsdatei (/etc/hpstd.conf) festgelegt. Verwenden Sie den Befehl /opt/hpst/sbin/hpstd –reload, nachdem die Einstellungen in der Konfigurationsdatei geändert wurden, damit diese Einstellungen wirksam werden. Über die Timer "Aktiv" und "Aktiv, im Leerlauf" wird der Benutzer getrennt, sobald der Timer ausgelöst wird. Von den Timern zum Trennen von Sitzungen wird der Benutzer von der Ressource abgemeldet, sobald der Timer ausgelöst wird. Sämtliche Timer funktionieren nur, wenn sie über das HP RGS-Protokoll verbunden sind und nicht für die Verwendung mit Ressourcen konzipiert sind, für die eine lokale Anmeldung vorgesehen ist.

Die folgenden Timertypen stehen zur Verfügung:

- Aktive Sitzungen Ermöglicht dem Administrator, das Trennen der Verbindung zu erzwingen, wenn f
 ür die angegebene Zeitdauer eine Verbindung zum Benutzer bestand.
- Aktive Sitzungen im Leerlauf Ermöglicht dem Administrator, das Trennen der Verbindung zu erzwingen, wenn eine Verbindung zum Benutzer besteht und für die angegebene Zeitdauer keine Aktivitäten erkennbar waren (d. h. keine Aktivitäten mit der Maus oder der Tastatur).
- Getrennte Sitzungen Ermöglicht dem Administrator, eine Abmeldung zu erzwingen, sobald die angegebene Zeitdauer nach dem Trennen der Verbindung durch den Benutzer (manuell, über Timer oder Netzwerkunterbrechung) abgelaufen ist.
- Getrennte Sitzungen, geringe CPU-Aktivität Funktioniert wie der Timer für getrennte Sitzungen weiter oben, aber der Benutzer wird nicht abgemeldet, wenn die CPU-Aktivität über dem angegebenen Schwellenwert liegt. Dieser Timer hilft, zu vermeiden, dass ein getrennter Benutzer abgemeldet wird, für den weiterhin CPU-intensive Aufgaben ausgeführt werden.
- Getrennte Verbindungen, hohe CPU-Aktivität Funktioniert wie der vorherige Timer mit der Ausnahme, dass das Abmelden erzwungen wird, wenn die CPU-Aktivität über dem angegebenen Schwellenwert liegt. Dieser Timer dient dazu, Ressourcen frei zu geben, die ggf. eine Endlosschleife durchlaufen.

Auf der Hilfeseite (man hpstd) finden Sie detaillierte Informationen und weitere Optionen.

Hauptmerkmale

- Zuweisung von Benutzern zu Rechnerressourcen (z. B. Blade-PCs, Workstation Blades oder virtuelle Maschinen)
- Selbstregistrierung der Rechnerressourcen
- Zentrale Verwaltung der Einstellungen für Remote-Verbindungen mit Zugriffsgeräten
- Follow-Me-Roaming und Persistenzunterstützung zur Ermöglichung einer erneuten Verbindung mit einer offenen Sitzung von einem anderen Gerät aus
- Anpassbare Verwaltungsstufen
- Berichte zur Verwendungs- und Kapazitätsplanung
- Dedizierter Benutzer/Dediziertes Display zur Abbildung der Rechnerressourcen

Überblick

HP SAM ermöglicht die automatische Bereitstellung von Remote-Rechnerressourcen an Benutzer.



Abbildung 1-1 HP SAM Konfiguration

HP SAM kann so konfiguriert werden, dass ein Benutzer eine Verbindung zur Desktop-Sitzung einer bestimmten Remote-Rechnerressource herstellen kann (identifiziert durch Hostname oder IP-Adresse). Man spricht dabei von einer statischen Verbindung. In <u>Abbildung 1-1, "HP SAM Konfiguration", auf Seite 3</u> wurde HP SAM so konfiguriert, dass der Benutzer Tom eine statische Verbindung zum Blade-PC 1 mit der IP-Adresse 15.2.76.100 herstellen konnte. Unabhängig davon, welches Zugriffsgerät Tom verwendet, wird er automatisch mit dem Blade-PC 1 unter der Adresse 15.2.76.100 verbunden.

HP SAM kann auch so konfiguriert werden, dass ein Benutzer eine Verbindung zu einer beliebigen Remote-Rechnerressource herstellen kann. Man spricht dabei von einer dynamischen Verbindung. HP SAM ermöglicht es dem Administrator, eine oder mehrere Rollen für jede Rechnerressource zu definieren. Eine Rechnerressource mit der Rolle "abcde" kann beispielsweise mit Anwendungen zur Ausführung von Aktientransaktionen oder Buchführungsfunktionen konfiguriert werden. In <u>Abbildung 1-1, "HP SAM Konfiguration", auf Seite 3</u> wurde HP SAM so konfiguriert, dass die Benutzerin Mai eine dynamische Verbindung zu einer von drei Blade Workstations herstellen konnte, die die Rolle "abcde" unterstützen.

HP SAM verwendet die HP Remote Graphics Software (RGS) oder das Microsoft® Remote Desktop Protocol (RDP), um eine Verbindung zwischen Zugriffsgeräten und Rechnerressourcen herzustellen.

RGS verfügt über Funktionen, die sich besonders gut für Remote-Computing eignen. RGS ermöglicht die sehr schnelle Erfassung, Komprimierung und Übertragung des Desktop-Abbilds (die tatsächlichen Rahmenpuffer-Pixel) mithilfe von Standard-TCP/IP-Netzwerken. Weitere Informationen zu RGS finden Sie unter <u>http://www.hp.com/go/rgs</u>.

Funktionsweise von HP SAM

- 1. Wenn ein Benutzer an einem Zugriffsgerät (Desktop, Notebook, Thin Client) eine Desktop-Sitzung anfordert, sendet der HP SAM Client eine Anfrage an den HP SAM Server.
 - **a.** Bei entsprechender Konfiguration unterstützt HP SAM einen Server-Failover. Wenn der HP SAM Webserver nicht reagiert, sendet der HP SAM Client die Anfrage an den nächsten HP SAM Webserver in der Liste.
 - **b.** Der HP SAM Client sendet den Benutzernamen und die Domänendaten an den HP SAM Server.
- 2. Der HP SAM Webserver empfängt den Benutzer- und den Domänennamen vom HP SAM Client. Der Webserver validiert die Informationen mit dem Microsoft Active Directory-Server. Für die Fortsetzung des Vorgangs muss das Konto gültig und im Active Directory aktiviert sein. Normalerweise erfolgt die Authentifizierung des Passworts nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern erst bei der Anmeldung beim Betriebssystem der Ressource. Bei HP SAM 3.0, oder höher, bewirkt die Aktivierung der Funktion Vor Zuweisung authentifizieren, dass die Passwortauthentifizierung stattdessen schon während dieses Schritts stattfindet.
- Der HP SAM Webserver sendet die entsprechenden Desktop-Sitzungsinformationen an den HP SAM Client zur
 ück.
 - a. Der HP SAM Webserver bestimmt, ob der Benutzer noch eine Desktop-Sitzung ausführt oder nicht. Wenn dem so ist, stellt der Webserver eine neue Verbindung zur selben Sitzung her (daher der Name Follow-Me-Roaming). Wenn der Benutzer über keine bestehende Desktop-Sitzung verfügt, überprüft der HP SAM Webserver seine interne Datenbank auf verfügbare Ressourcen und verbindet den Benutzer mit einer geeigneten Ressource.
 - **b.** Wenn einem Benutzer mehrere Rollen oder Ressourcen zugeordnet sind, muss er eine bestimmte auswählen.
 - c. Die an den HP SAM Client zurückgesendeten Daten enthalten die IP-Adressen (oder Hostnamen, je nach Konfiguration auf dem HP SAM Webserver) der entsprechenden Ressourcen.
 - d. Wenn keine Rechnerressource verfügbar ist, informiert der HP SAM Client den Benutzer.
- 4. Der HP SAM Client stellt eine Verbindung zur entsprechenden Desktop-Sitzung her.
- HINWEIS: HP SAM verwendet die HP Remote Graphics Software (RGS) oder das Microsoft® Remote Desktop Protocol (RDP), um eine Verbindung zwischen Zugriffsgeräten, Rechnerressourcen und organisatorischen Einheiten herzustellen.
- 5. Der Benutzer wird im Anmeldefenster aufgefordert, sein Passwort einzugeben. Benutzername und Domäne sind bereits vom HP SAM Client vorgegeben. Dieser Schritt wird ausgelassen, wenn der Benutzer das Passwort bereits beim HP SAM Client angegeben hat und entweder RDP verwendet wird oder RGS im Single-Sign-On-Modus aktiviert ist.
- HINWEIS: Mit RDP, RGS 5.1 oder höher oder der Funktion "Vor Zuweisung authentifizieren" (siehe <u>Vor Zuweisung authentifizieren" auf Seite 95</u>) ermöglicht HP SAM Benutzern mit abgelaufenen Passwörtern die Anmeldung. Diese werden dann aufgefordert, das Passwort umgehend zu aktualisieren.

- 6. Sobald der Benutzer sich anmeldet, benachrichtigt der HP SAM Registrierungsdienst auf der Rechnerressource den HP SAM Webserver.
- 7. Sobald der Benutzer die Verbindung trennt oder sich abmeldet, aktualisiert der HP SAM Registrierungsdienst den HP SAM Webserver mit den neuen Informationen.





HP SAM Software-Komponenten

Im Folgenden werden die wichtigsten Komponenten von HP SAM aufgelistet.

- HP SAM Client Der HP SAM Client wird auf dem Zugriffsgerät ausgeführt und zeigt die vom Benutzer verwendete Oberfläche an, um eine Verbindung vom Client zu einer Rechnerressource anzufordern. Wenn der Benutzer eine Verbindung anfordert, sendet der HP SAM Client diese Anfrage zur Ausführung an den HP SAM Server.
- HP SAM Webserver Der HP SAM Webserver wird auf Windows Server 2003 oder 2008 ausgeführt und verwaltet den Betrieb von HP SAM. Wenn ein Benutzer an einem Zugriffsgerät eine Verbindung zu einer Rechnerressource anfordert, wird eine Anfrage an den Webserver gesendet. Der Webserver validiert die Anfrage und sendet diese zurück an das Zugriffsgerät, um die Verbindung einzuleiten. Der Webserver unterstützt zudem eine Browser-Oberfläche, die es dem HP SAM Administrator ermöglicht, HP SAM einzurichten, zu konfigurieren und zu verwalten. Außerdem erstellt der Webserver eine Datenbank in Microsoft SQL Server und ermöglicht den Zugriff darauf.
- HP SAM Registration Service Der HP SAM Registration Service (Registrierungsdienst oder Blade-Dienst) wird auf der Rechnerressource ausgeführt und leitet den Status der Rechnerressource und ihrer Verbindungen an den HP SAM Webserver weiter.
- HINWEIS: Lesen Sie die Dokumentation Ihres Computers und Ihres Zugriffsgeräts, um zu erfahren, welche der oben genannten Komponenten bereits werkseitig auf der Hardware installiert sind und welche Sie noch installieren müssen. Der HP SAM Client und der RGS Receiver sind beispielsweise auf einigen Clients bereits vorinstalliert. Die übrige RGS-Software ist optional und muss separat erworben werden. Weitere Informationen zu RGS finden Sie unter http://www.hp.com/go/rgs.

Remote Graphics Software (RGS)

RGS ist ein ähnliches Kommunikationsprotokoll wie das Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP). Mit HP SAM können Sie entweder RGS oder RDP verwenden.

RGS verfügt im Vergleich zu RDP über einige Vorteile:

- RGS bietet erweiterte Grafikfunktionen, die die Verwendung von Multimedia-Anwendungen und 3D-Grafikanwendungen in einem Standardcomputernetzwerk erleichtern.
- RGS unterstützt mehrere Monitore, die mit einem versetzten Layout konfiguriert sind.

Thin Clients werden wenn möglich auf die Verwendung von RGS eingestellt. Wenn auf einem Zugriffsgerät sowohl RGS als auch RDP installiert sind, wird standardmäßig RGS verwendet. Wenn RGS sowohl auf dem Zugriffsgerät als auch der Rechnerressource installiert ist, wird RGS verwendet. Wenn weder das Zugriffsgerät noch die Rechnerressource über RGS verfügen, wird RDP verwendet.

HP RGS ist optional und muss separat erworben werden. Informationen zu HP RGS finden Sie unter http://www.hp.com/go/rgs. Rufen Sie zur Anzeige des *HP Remote Graphics Software-Benutzerhandbuchs* die Seite http://www.hp.com/go/rgs. Rufen Sie zur Anzeige des *HP Remote Graphics Software-Benutzerhandbuchs* die Seite http://www.hp.com/go/rgs. Rufen Sie zur Anzeige des *HP Remote Graphics Software-Benutzerhandbuchs* die Seite http://www.hp.com/support/rgs_manuals auf, und blättern Sie zur Überschrift User guide (Benutzerhandbuch).

Häufige Aufgaben

Einrichtung des HP SAM

- 1. Installieren Sie HP SAM. Siehe "Installation" auf Seite 27.
- 2. Fügen Sie Benutzer hinzu.
 - a. Fügen Sie neue Benutzer hinzu. Siehe "Hinzufügen neuer Benutzer" auf Seite 70.
 - **b.** Erstellen Sie Administratorgruppen, weisen Sie Benutzer zu und passen Sie Berechtigungen an. Siehe "Administrative Berechtigungen verwalten" auf Seite 64.
- 3. Erstellen Sie eine Richtlinie. Siehe "Erstellen oder Aktualisieren einer Richtlinie" auf Seite 78.
- 4. Erstellen Sie eine Rolle. Siehe "Verwalten von Ressourcenrollen" auf Seite 62.
- 5. Weisen Sie den Benutzern Rechnerressourcen oder Rollen zu. Siehe <u>"Benutzer verwalten"</u> <u>auf Seite 65</u>.

Einrichten eines Benutzers mit einer dynamischen Ressource

HP SAM ermöglicht die dynamische gemeinsame Nutzung von Rechnerressourcen durch mehrere Benutzer.



Abbildung 1-2 Dynamische Verbindung – Beispiel

In <u>Abbildung 1-2, "Dynamische Verbindung – Beispiel", auf Seite 9</u> müssen wir der Benutzerin Mai den Zugriff auf Rechnerressourcen gewähren. Es wurde eine Gruppe aus drei Blade Workstations erstellt, die jeweils so konfiguriert sind, dass sie die Rolle "abcde" unterstützen.

Wir weisen Mai die Rolle "abcde" zu. Siehe <u>Benutzer verwalten" auf Seite 65</u>.

Dies bedeutet, dass Mai jetzt autorisiert ist, auf alle Rechnerressourcen zuzugreifen, die die Rolle "abcde" unterstützen. Wenn Mai also eine Verbindung zu einer "abcde"-Rechnerressource anfordert, verbindet HP SAM ihr Zugriffsgerät automatisch mit einer der drei Blade Workstations (Verfügbarkeit vorausgesetzt), die diese Rolle unterstützen.

Einrichten eines Benutzers mit statischen (dedizierten) Ressourcen

Durch die Zuweisung dedizierter (statischer) Ressourcen können eine oder mehrere Rechnerressourcen einem Benutzer zugewiesen werden. Außerdem können eine oder mehrere Rechnerressourcen als Sicherung zugewiesen werden.

Durch die Unterstützung von statischem Roaming können Benutzer von anderen Standorten aus arbeiten. Die unterschiedlichen Anzeigekonfigurationen können auf dem Client-Desktop abgelegt werden, um vollen Zugang mit weniger Monitoren zu ermöglichen.



Abbildung 1-3 Statische (dedizierte) Verbindung – Beispiel

In <u>Abbildung 1-3, "Statische (dedizierte) Verbindung – Beispiel", auf Seite 10</u> müssen wir dem Benutzer Tom den Zugriff auf eine bestimmte Rechnerressourc gewähren. Ein Blade-PC wurde für die Unterstützung von Tom konfiguriert.

- 1. Wir weisen Tom den Blade-PC 1 mit der IP-Adresse 15.2.76.100 zu. Siehe <u>"So weisen Sie</u> <u>Ressourcen manuell zu" auf Seite 67</u>.
- Um sicherzustellen, dass Tom auch dann eine Rechnerressource zur Verfügung hat, wenn der Blade-PC 1 ausfällt, weisen wir Blade-PC 3 mit der IP-Adresse 15.2.76.102 als Reserve für Blade-PC 1 zu. Siehe <u>"So weisen Sie Ressourcen manuell zu" auf Seite 67</u>.

Unabhängig davon, welchen Client-Computer Tom verwendet, wird er automatisch mit dem Blade-PC 1 unter der Adresse 15.2.76.100 verbunden. Wenn der Blade-PC 1 ausfällt, klickt Tom auf **Verbinden** und wird automatisch mit Blade-PC 3 verbunden.

HINWEIS: Wenn ein Blade-PC eine dynamische Rolle innehat und als dedizierte Ressource erneut einem Benutzer zugewiesen wird, kann dieser Blade nicht mehr einem anderen Benutzer in dynamischer Rolle zugewiesen werden, auch wenn der aktuelle Status Verfügbar lautet. Es empfiehlt sich, dedizierte Ressourcen nicht einer dynamischen Ressourcenrolle zuzuweisen, um die Ressourcenlisten Verfügbar und Verwendet korrekt verfolgen zu können.

Konfigurieren eines Monitorlayouts für einen Benutzer

HP SAM ermöglicht es dem Benutzer, eine Verbindung zu mehreren Computern herzustellen, um dadurch gleichzeitig ablaufende Remote-Sitzungen zu erstellen. Ressourcen können dem Benutzer entweder über statische Zuweisung oder durch Zuweisung zu dem Benutzer zugeordneten Rollen zur Verfügung gestellt werden.

Die Zuordnung einer statischen Benutzer-/Anzeige-ID zu Rechnerressourcen ermöglicht die Zuweisung einer bestimmten Kombination aus Benutzer-ID und Client-ID zu einer bestimmten Rechnerressource oder einer bestimmten Gruppe von Rechnerressourcen. Wenn dieser Benutzer sich mit RGS auf diesem Client anmeldet, werden die vorkonfigurierten Rechnerressourcen an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Auflösung auf dem Monitor oder den Monitoren des Clients angezeigt.



Abbildung 1-4 Monitorlayout – Beispiel

In Abbildung 1-4, "Monitorlayout – Beispiel", auf Seite 11 hat der Benutzer Lee statischen Zugriff auf zwei Blade-PCs. HP SAM muss so konfiguriert werden, dass die Informationen dieser Blade-PCs auf Leos zwei Monitoren angezeigt werden.

- Zunächst erstellen wir eine Monitorlayout-ID. Siehe "Verwalten des Monitorlayouts" 1. auf Seite 74.
- 2. Wir weisen die neue Monitorlayout-ID Leos Zugriffsgerät zu. Siehe "Verwalten von Zugriffsgeräten" auf Seite 74.
- Wir weisen Lee die Monitorlayout-ID zu und wählen die beiden Blade-PCs, die ihm bereits 3. zugewiesen sind, als Ressourcen für die Monitorlayout-ID aus. Siehe "Benutzer verwalten" auf Seite 65.

Beide Monitore haben dieselbe horizontale und vertikale Auflösung, also geben wir neben jedem ausgewählten Blade-PC 1280 bzw. 1024 ein.

HP SAM behandelt diese beiden Monitore als Einheit. Um die Ausgabe jedes Blade-PCs wie gewünscht auf einem anderen Monitor anzuzeigen, müssen wir den horizontalen und vertikalen Offset und den Abstand von der oberen linken Ecke angeben.

Die Ausgabe von Blade-PC 4 soll auf Leos linkem Monitor und die Ausgabe von Blade-PC 5 auf Leos rechtem Monitor angezeigt werden (siehe Abbildung 1-5, "Monitor-Offsetkonfiguration -Beispiel", auf Seite 12). Für den horizontalen und den vertikalen Versatz wird jeweils der Wert 0 festgelegt, damit die Ausgabe von Blade-PC 4 in der linken oberen Ecke des linken Monitors angezeigt wird. Für die Anzeige der Ausgabe von Blade-PC 5 auf dem rechten Monitor ist es erforderlich, den horizontalen Versatz einen Schritt über der Monitorauflösung festzulegen, d. h., der horizontale Versatz wird auf den Wert 1280 eingestellt. Da die Anzeige jedoch nicht nach unten verschoben wird, beträgt der Wert für den vertikalen Versatz weiterhin 0.

HINWEIS: Versätze werden nur bei Verwendung des RGS-Protokolls berücksichtigt. Sitzungen, die das RDP-Protokoll verwenden, sind in der Standardanzeige normalerweise übereinander dargestellt.



Durch die Unterstützung von Roaming können Benutzer von anderen Standorten aus arbeiten. Wenn Lee sich von einem anderen Client aus anmeldet, können die unterschiedlichen Anzeigekonfigurationen auf dem Client-Desktop gestaffelt werden, um vollen Zugang mit weniger Monitoren zu ermöglichen.

Abbildung 1-5 Monitor-Offsetkonfiguration – Beispiel

horizontal offset "0" vertical

offset "0"



horizontal offset "1280"

vertical offset "0"



2 Anforderungen

HP SAM – Hardware- und Softwareanforderungen

Architekturempfehlungen und optimale Vorgehensweisen zur Einrichtung einer HP SAM Umgebung

Bestimmung der Servergröße

Im Allgemeinen kann der HP SAM Server eine theoretische Höchstzahl von 40.000 Benutzern und Ressourcen verwalten.

• Dieser Wert stützt sich auf die Annahme, dass innerhalb eines 30-Sekunden-Fensters nicht mehr als 1 % der Benutzer einen Verbindungsversuch unternimmt.

HP SAM Server kann, bei Minimumspezifikation, nachweislich innerhalb eines Zeitraums von 3 Sekunden mindestens 500 Blade-Anforderungen verarbeiten, ohne Verbindungen zu verweigern. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Geschwindigkeit der eingesetzten Server und Infrastruktur ab.

Erweitern Sie den Speicher, wenn die Benutzerzahl steigt.

- In HP SAM durchgeführte Suchvorgänge können speicherintensiv sein, weil der HP SAM Server hierfür eine Kopie der Datenbank aus dem Netzwerk in den Hauptspeicher lädt.

Erhöhen Sie die Prozessorgeschwindigkeit und die Anzahl der Cores, wenn die Anzahl der Benutzer steigt.

- Der Hauptspeicher ist der wichtigste Engpass f
 ür die Leistung des HP SAM Servers. Bei einer großen Benutzerzahl muss der HP SAM Server eine große Datenbank durchsuchen, um Profile und Ressourcenzuordnungen abzurufen. Nach dem Hauptspeicher bildet die Prozessorleistung den nächsten Engpass.
- 2.000 Benutzer pro CPU-Core ist eine sinnvolle Faustregel.

Die E/A-Leistung des Netzwerks stellt in der Regel keinen Engpass dar.

 Normalerweise werden keine zusätzlichen NIC-Karten benötigt, um höhere Benutzerzahlen zu bewältigen.

Empfehlungen für SQL-Datenbanken

Die HP SAM SQL-Datenbank kann auf demselben Server wie der HP SAM Webserver installiert werden, damit keine andere Hardwareplattform oder weitere Lizenz für das Serverbetriebssystem

erworben werden muss. HP empfiehlt jedoch aus folgenden Gründen, Datenbank und Webserver auf separaten Servern zu betreiben:

- Die Wiederherstellung nach Hardwareausfällen geht schneller.
- Wenn die Größe und die Anzahl der Standorte einer Implementierung zunimmt, gibt es in der Regel mehrere HP SAM Webserver, jedoch nur eine zentrale HP SAM SQL-Datenbank.

Die meisten Administratoren wissen, wie die Größe einer SQL-Datenbank entsprechend der erfassten Daten zu bemessen ist, durch die gleichzeitigen HP SAM An- und Abmeldungen kann jedoch die Geschwindigkeit beeinträchtigt werden, da diese Ereignisse in die Datenbank geschrieben werden müssen. Dies und der Anstieg der Benutzerzahl muss bei der Festlegung der SQL-Plattformgröße berücksichtigt werden.

HP SAM ist eine mehrschichtige Anwendung, und die Benutzer melden sich niemals direkt bei der Datenbank an. HP SAM erfordert nur eine Anmeldung – für das HP SAM Dienstkonto. Falls Sie manuellen Zugriff auf die HP SAM Datenbank ohne Verwendung des HP SAM Dienstkontos wünschen, können Sie auch mehrere Anmeldungen einsetzen.

HP SAM benötigt viele gleichzeitige Verbindungen. HP SAM hat keine Kontrolle über die Anzahl der Verbindungen. Stattdessen bestimmt die Datenbank-Engine von .NET Framework, ob es effizienter ist, auf eine Verbindung zu warten, eine bestehende Verbindung weiterzuverwenden oder eine neue Verbindung herzustellen. Je stärker die Datenbank beansprucht wird, desto mehr Verbindungen werden normalerweise hergestellt. Sie werden nach Abschluss der Vorgänge automatisch wieder beendet.

Sie sollten die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen nicht beschränken. Falls Sie eine Grenze festlegen müssen, empfehlen wir einen Wert von mindestens 200–300.

Die HP SAM Datenbank umfasst zwei Dateien:

- **SAM_data.mdf**: Sie enthält HP SAM Tabellen
- **SAM_log.ldf**: Sie enthält die Informationen des Transaktionsprotokolls. SQL Server verwendet diese Datei für die Aufzeichnung von SQL-Transaktionen.

Die Standardgröße der beiden Dateien beträgt 100 MB, aber das tatsächliche in jeder Datei enthaltene Datenvolumen beläuft sich auf etwa 10 MB. Dadurch können die Dateien jeweils noch rund 90 MB Daten aufnehmen, bevor SQL sie erweitern muss.

Die Datei SAM_data.mdf enthält mehrere HP SAM Tabellen, u. a. für das Verlaufs- und das Prüfprotokoll. In diesen beiden kontinuierlich anwachsenden Tabellen werden HP SAM Verlaufsdaten und Ereignisse gespeichert. Wenn Sie das Verlaufs- und das Prüfprotokoll deaktivieren, wird mit 100 Benutzern die Größenbegrenzung von 100 MB pro Datei nicht überschritten. Wenn Sie die Protokolle nicht deaktivieren, wächst die Datei SAM_data.mdf täglich um mindestens 100 MB an.

Je aktiver die Datenbank ist, desto mehr Transaktionen werden der Datei SAM_log.ldf hinzugefügt. Abgeschlossene Transaktionen werden aus der Datei entfernt. Die maximale Größe der Datei wird daher erreicht, wenn sehr viele Transaktionen gleichzeitig ablaufen. Bei 100 Benutzern sollte die durchschnittliche Größe dieser Datei weniger als 2 GB betragen.

Datenbankadministratoren können die Leistung der HP SAM Datenbank durch zwei Maßnahmen optimieren:

- Sie können einen SQL-Wartungsplan entwickeln. Dieser beinhaltet auch die Sicherung der HP SAM Datenbank und die Verkürzung von verwaisten Transaktionsprotokollen in der LDF-Datei. Bei der Datenbanksicherung werden die verwaisten Transaktionen zwar verkürzt, aber die Größe der LDF-Datei wird dadurch nicht verringert. Bei Bedarf kann der Datenbankadministrator die LDF-Datei bis auf die Standardgröße von 100 MB verkleinern.
- Wenn das Verlaufs- und das Pr
 üfprotokoll aktiviert bleiben, muss der Datenbankadministrator die beiden Tabellen regelm
 äßig verk
 ürzen. Eine w
 öchentliche Verk
 ürzung wird empfohlen, damit die Datei SAM_data.mdf kleiner als 1 GB bleibt.

Anzahl von HP SAM Servern

Es wird empfohlen, bei steigender Benutzerzahl die Anzahl der HP SAM Server (Gateways) zu erhöhen, um die Arbeitslast zu bewältigen und Reserve-Gateways bereitzuhalten, falls ein Server aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist.

Wenn Sie vermeiden möchten, dem HP SAM Server ständig mehr Speicher und Prozessor-Cores hinzuzufügen, erstellen Sie mehrere Gateway-Server, und teilen Sie den Benutzerkreis auf, um die Anzahl der Benutzer einzugrenzen, die ein bestimmtes Gateway als primäres Ziel verwenden. Sie können auch die Ressourcen auf mehrere HP SAM Server aufteilen, um die Lasten zwischen den Servern zu verteilen.

Regionalisierung von Rechenzentren

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Benutzer in einer Region und Blades in einer anderen platzieren:

- Wenn die Zahl der Benutzer steigt, sollte sich der HP SAM Server aus folgenden Gründen am Standort der Blades/Ressourcen und nicht am Standort der Benutzer befinden:
 - Da die Benutzerdatenbank über das Netzwerk in den Speicher des HP SAM Servers geladen werden muss, kann das WAN die Geschwindigkeit beeinträchtigen, wenn die Datenbank zu groß wird.
 - Wenn die beiden Server (SQL und HP SAM) sich in demselben Rechenzentrum befinden, können sie über das Hochgeschwindigkeits-Backbone miteinander kommunizieren, und das Netzwerk hat keinen Einfluss auf die Übertragungsgeschwindigkeit.
- Bei einer relativ kleinen Benutzerzahl (weniger als 3.000) können Sie den HP SAM Server aus folgenden Gründen auch am Standort der Benutzer platzieren:
 - Die Benutzerdatenbank, die über das Netzwerk auf den SAM Server geladen wird, ist klein, und ihre Übertragung wird deshalb vom WAN kaum beeinflusst.
 - Beim lokalen HP SAM Server ist die Anzahl der Benutzer begrenzt, die auf diesen Server zugreifen, deshalb kann er kleiner sein.

Konzepte für Disaster Recovery

• Eine Gruppe von HP SAM Servern kann so konfiguriert werden, dass ein Benutzer- und Ressourcen-Failover auf einen anderen HP SAM Server ausgeführt wird, wenn einer der Server nicht mehr erreichbar ist. Die HP SAM Server sollten an verschiedenen Standorten installiert werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass immer mindestens ein Server verfügbar bleibt.

Mehrere SQL-Datenbanken

In der Regel nutzen alle HP SAM Server gemeinsam eine einzige SQL-Datenbank. Nur in bestimmten Situationen ist es sinnvoll, mehr als eine bestimmte SQL-Datenbank zu verwenden:

- Wenn Benutzer und Ressourcen in voneinander getrennten Supportbereichen verwaltet werden können und keine Migration der Benutzer zwischen diesen Bereichen erforderlich ist.
- Wenn die Benutzerzahl 40.000 übersteigt.
- Wenn sich eine größere Benutzerzahl sehr häufig an- und abmeldet, da dies die Geschwindigkeit der SQL-Datenbank für alle Benutzer beeinträchtigt.

In allen anderen Fällen sollte nur eine einzige SQL-Datenbank eingesetzt werden.

Domänenumgebungsanforderungen für HP SAM

- HP SAM wird in Domänen unterstützt, auf deren Domänencontroller Windows 2003 Server oder höher läuft.
- HP SAM wird in Domänen mit der Domänenfunktionsebene (Domain Functional Level) Windows 2003, Windows 2008 oder Windows 2008 R2 Server unterstützt.
- HINWEIS: Wenn die Domäne mit der Domänenfunktionsebene Windows 2008 arbeitet, müssen Sie auf dem HP SAM Server das Service Pack 1 für Microsoft .NET Framework installieren.
- HP SAM unterstützt nur Domänen innerhalb desselben Bereichs.
- Zur Aktivierung bestimmter HP SAM Funktionen sind UPN-Namen f
 ür alle Benutzerkonten erforderlich, beispielsweise f
 ür die Anmeldung bei der HP SAM Administratorkonsole und f
 ür Follow-me-Roaming.
- HINWEIS: Die integrierte Domänenadministratorgruppe und der integrierte Administratorbenutzer auf dem Domänencontroller (Windows 2003 oder frühere Version) können HP SAM nicht hinzugefügt werden.

HP SAM Web und SQL Server – Anforderungen

Sie können HP SAM mit einer zentralen HP SAM SQL-Datenbank auf einem oder mehreren HP SAM Web-Failover-Servern installieren. Sie können HP SAM auch auf einem Server installieren, der sowohl den HP SAM Webserver als auch die SQL-Datenbank hostet.

Hardwareanforderungen für HP SAM Webserver

Mindestanforderungen:

x86-kompatibler Server, beispielsweise ein HP Proliant Server mit:

- Prozessor: Pentium 4, 1,0 GHz
- Festplatte: 10 GB (h
 öhere Kapazit
 ät erforderlich, wenn sowohl Webserver als auch SQL-Datenbank gehostet werden)
- Systemspeicher: 1 GB pro 2.000 Ressourcen

Softwareanforderungen für HP SAM Webserver

Mindestanforderungen:

Eines der folgenden Betriebssysteme muss installiert sein:

- Windows Server 2003 R2, Standard Edition mit Service Pack 2
- Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition mit Service Pack 2
- Windows Server 2003 R2, Web Edition mit Service Pack 2
- Windows Server 2008, Standard Edition
- Windows Server 2008, Enterprise Edition
- Windows Server 2008, Web Edition

Brit-Betriebssysteme werden auf dem HP SAM Server nicht unterstützt.

Sie müssen Microsoft .NET Framework Version 2.0 installieren, damit der HP SAM Webserver funktioniert. Es wird empfohlen, Microsoft .NET Framework 2.0 nach IIS zu installieren, um die reibungslose Registrierung von ASP.NET zu gewährleisten.

Wenn auf dem Domänencontroller Windows Server 2008 läuft und die Domänenfunktionsebene auf Windows 2008 gesetzt ist, müssen Sie das .NET Service Pack 1 installieren, damit HP SAM Web Administrator richtig funktioniert.

HP SAM SQL-Datenbankserver – Hardwareanforderungen

Wenn Sie bereits über einen SQL-Datenbankserver verfügen, können Sie die HP SAM Datenbank auf demselben Server installieren. Es empfiehlt sich jedoch, die HP SQL-Datenbank auf einem separaten Server zu installieren, um die Umgebung in Zukunft besser skalieren zu können. Die Lastverteilung nach diesem Verfahren können Sie den Darstellungen möglicher Konfigurationen entnehmen.

Mindestanforderungen:

x86-kompatibler Server, beispielsweise ein HP Proliant Server mit:

- Prozessor: Pentium 4, 1,0 GHz
- Festplatte: 10 GB (höhere Kapazität erforderlich, wenn sowohl Webserver als auch SQL ausgeführt werden)
- Systemspeicher: mindestens 1 GB







HP SAM SQL-Datenbankserver – Softwareanforderungen

Mindestanforderungen:

Eine der folgenden Anwendungen muss installiert sein:

- Microsoft SQL Server 2005 Enterprise, Standard oder Express Edition mit Service Pack 1 oder Service Pack 2
- Microsoft SQL Server 2008 Standard oder Enterprise Edition

HP empfiehlt Microsoft SQL Server 2005 oder 2008 Standard oder Enterprise Edition. Wenn Sie die SQL Server 2005 oder 2008 Express Edition verwenden, bei der die Datenbankgröße auf 4 GB begrenzt ist, sollten Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

• Deaktivieren Sie die Verlaufsdaten- und/oder die Protokollsammlung.

oder

 Beschränken Sie den Zeitraum, über den das System gespeicherte Verlaufsdaten beibehält, und stellen Sie die Planungsfunktion der Protokollverwaltung so ein, dass die Protokolle häufig und regelmäßig aus der Datenbank entfernt werden.

Anforderungen für den HP SAM Registrierungsdienst

Hardwareanforderungen

- HP Blade-PC
- BINWEIS: Linux wird auf HP Blade-PCs nicht unterstützt.
- HP Blade Workstation-Reihe
- HP Personal Workstation

HINWEIS: Informationen zu den Hardwareanforderungen für die Ausführung von virtuellen VMware-Sitzungen mit VMWare 3.X finden Sie in der VMware-Dokumentation.

Softwareanforderungen

Installieren und aktivieren Sie eines der folgenden Betriebssysteme:

- - Business
 - Enterprise
- Windows 7, 32-Bit oder 64-Bit, wie folgt:
 - Professional
 - Enterprise
- Linux RHEL4 64-Bit (Update 5 oder höher)
- HINWEIS: HP SAM 2.2 und frühere Clients können keine Verbindungen zu Linux-Ressourcen herstellen.
- Linux RHEL5 64-Bit (Update 2 oder höher)

Installieren und aktivieren Sie mindestens eine der folgenden Anwendungen:

- RDP mit Terminaldienst

Anforderungen für Zugriffsgeräte

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu den Anforderungen für Zugriffsgeräte.

Thin Client

Hardwareanforderungen

- HP Compaq t5720 Thin Client (mit Windows XP Embedded-Betriebssystem)
- HP Compaq t5730 Thin Client (mit Windows XP Embedded-Betriebssystem)
- HP Compaq T5730w (mit Windows Embedded Standard (WES-) Betriebssystem)
- HP t5630 Thin Client (mit Windows XP Embedded-Betriebssystem)

- HP T5630w (mit Windows Embedded Standard (WES)-Betriebssystem)
- HP T5740w (mit Windows Embedded Standard (WES)-Betriebssystem)
- HP t5135 Thin Client (mit HP ThinConnect Embedded-Betriebssystem)
- HP t5145 Thin Client (mit HP ThinConnect Embedded-Betriebssystem)
- HP t5545 Thin Client (mit HP ThinPro-Betriebssystem)
- HP t5745 Thin Client (mit HP ThinPro-Betriebssystem)
- HP gt7725 Thin Client (mit HP ThinPro GT-Betriebssystem)
- HP gt7720 (mit Windows XP Embedded-Betriebssystem)
- HP gt7720w (mit Windows Embedded Standard-Betriebssystem)

Wenn der HP SAM Client bereits vorinstalliert ist, müssen Sie den HP SAM Client nur für die Verbindung mit dem entsprechenden HP SAM Webserver konfigurieren.

Softwareanforderungen

Installieren und aktivieren Sie mindestens eine der folgenden Anwendungen:

- RGS Receiver 5.1.3 oder höher
- RDP

Mobiler Thin Client

Hardwareanforderungen

- HP Compaq 6720t Mobiler Thin Client (mit Windows XP Embedded-Betriebssystem)
- HP Compaq 2533t Mobiler Thin Client (mit Windows XP Embedded-Betriebssystem)
- HP Compaq 4410t Mobile Thin Client (mit Windows Embedded Standard (WES-) Betriebssystem)

Desktop- oder Notebook-PC

Softwareanforderungen

Installieren und aktivieren Sie eines der folgenden Betriebssysteme:

- Windows XP Professional, 32-Bit oder 64-Bit, mit Service Pack 2 oder 3
- HINWEIS: Der HP SAM Client kann von Zugriffsgeräten, auf denen Windows XP 64-Bit läuft, keine Verbindung mit der vorinstallierten RDP-Version herstellen. Dies ist durch den Speicherort (\windows\system32) der vorinstallierten RDP-Protokolldateien bedingt. Damit von einem Zugriffsgerät mit Windows XP 64-Bit aus Verbindungen über RDP hergestellt werden können, müssen Sie RDP 6 in einem anderen Ordner als \windows installieren.
- Windows Vista, Business oder Enterprise, 32-Bit oder 64-Bit, mit Service Pack 1 oder höher
- Windows 7, Professional oder Enterprise, 32-Bit oder 64-Bit
- Linux RHEL4, 32-Bit oder 64-Bit (Update 5 oder höher)
- Linux RHEL5, 32-Bit oder 64-Bit (Update 2 oder höher)

Installieren und aktivieren Sie mindestens eine der folgenden Anwendungen:

- RGS Receiver 5.1.3 oder höher
- RDP

Blade Workstation Clients

Hardwareanforderungen

- HP Compaq Blade Workstation Client
- HP dc72 Blade Workstation Client
- HP dc73 Blade Workstation Client

Softwareanforderungen

Blade Workstation Client-Reihe mit RGS Receiver und HP SAM Client im Abbild

Personal Workstation Clients

Hardwareanforderungen

• HP Personal Workstation

Softwareanforderungen

- Windows XP Professional, 32-Bit oder 64-Bit, mit Service Pack 2 oder 3
- Windows Vista, Business und Enterprise, 32-Bit oder 64-Bit, mit Service Pack 1 oder höher
- Windows 7, Professional oder Enterprise, 32-Bit oder 64-Bit
- Linux RHEL4, 32-Bit oder 64-Bit (Update 5 oder höher)
- Linux RHEL5, 32-Bit oder 64-Bit (Update 2 oder höher)

Weitere Anforderungen

Erstellen eines Dienstkontos

Der HP SAM Webserver muss unter einem Domänenbenutzerkonto ausgeführt werden, mit dem die HP SAM Dienste auf dem lokalen Server ausgeführt werden können.

- Erstellen Sie das Konto vor der Installation der HP SAM Serveranwendung.
- Ändern Sie den Namen und das Passwort f
 ür dieses Konto so selten wie m
 öglich, um Unterbrechungen von HP SAM zu minimieren.
- Fügen Sie das Konto zur lokalen Server-Administratorgruppe auf allen HP SAM Webservern hinzu.
- Fügen Sie das Konto zur Administratorgruppe auf allen Ressourcen hinzu (um Abmeldungen und Neustarts zu ermöglichen).

- Das Konto muss in einer Mehrdomänenumgebung als vertrauenswürdig gelten.
- Verwenden Sie das Dienstprogramm HP SAM Configuration Utility, das Sie im Menü **Start** des HP SAM Servers finden, um das Passwort des Dienstkontos für HP SAM zu ändern, wenn dieses aktualisiert wurde.

Erlangen von Administratorrechten

Für eine vollständige Installation von HP SAM müssen Sie über die folgenden Administratorrechte verfügen:

- Administratorrechte auf allen Rechnerressourcen (z. B. Blade-PCs)
- SQL-Administratorkonto und -passwort: nur während der Installation erforderlich
- Administratorrechte für den HP SAM Webserver

Ändern der Firewall

Eine in einer Netzwerkumgebung zum Einsatz kommende Hardware- und/oder Software-Firewall muss entsprechend angepasst werden, damit HP SAM ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "<u>Firewall-Regeln" auf Seite 96</u>.

Active Directory

Active Directory ist nicht Teil von HP SAM, wird aber von HP SAM für die Verwaltung von Benutzerkonten benötigt.

HINWEIS: Auf Windows Server 2000-Domänencontrollern ausgeführtes Active Directory wird nicht unterstützt.

Unterstützte Domänenfunktionsebenen

- Windows 2003
- Windows 2008
- Windows 2008 R2

3 Installation

Installationsreihenfolge

Neuinstallation

Bei Neuinstallationen wird folgende Installationsreihenfolge empfohlen:

- 1. "Installieren des HP SAM Webservers und der SQL-Software" auf Seite 28
- 2. "Installieren und Validieren der HP SAM Registrierungsdienst-Software" auf Seite 32
- 3. "Installieren und Validieren der HP SAM Client-Software" auf Seite 36
- 4. <u>"Bereitstellen des HP SAM Registrierungsdienstes auf allen HP SAM Rechnerressourcen"</u> <u>auf Seite 56</u>
- 5. "Bereitstellen der HP SAM Client-Software auf allen HP SAM Zugriffsgeräten" auf Seite 56

Upgrade

Bei Upgrades bestehender Installationen wird folgende Installationsreihenfolge empfohlen:

- 1. Sichern Sie die Datenbank.
- 2. Verkleinern Sie die Datenbank. (Siehe nachstehende Schritte.)
- 3. Halten Sie Internet Information Services (IIS) oder nur die SAM Website auf allen HP SAM Servern an. Dadurch werden alle HP SAM Aktivitäten vorübergehend ausgesetzt.
- 4. Führen Sie das Upgrade der HP SAM Server durch, installieren Sie dabei sowohl die HP SAM Datenbank als auch HP SAM Web Administrator. Sie müssen beides installieren, damit die Datenbankstruktur aktualisiert wird, sodass sie mit der neuesten Version von HP SAM funktioniert.
- 5. Führen Sie das Upgrade des HP SAM Registrierungsdienstes auf allen Rechnerressourcen durch, und starten Sie dann den Dienst (oder das ganze System) neu.
- 6. Führen Sie das Upgrade der HP SAM Clients durch.

So verkleinern Sie die Datenbank:

- 1. Verkürzen Sie die Tabellen für das Auditprotokoll und den Verlauf:
 - a. Öffnen Sie SQL Server Management Studio, und erweitern Sie den Ordner "Datenbanken".
 - **b.** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SAM-Datenbank**, und wählen Sie **Neue Abfrage** aus.
 - c. Geben Sie in der Abfrageregisterkarte auf der rechten Seite Folgendes ein:

Truncate Table Auditlog

Truncate Table History

d. Klicken Sie auf Ausführen.

Im Meldungsbereich sollte **Befehl(e) wurde(n) erfolgreich abgeschlossen** angezeigt werden.

- 2. Verkleinern Sie die Datenbank:
 - a. Öffnen Sie SQL Server Management Studio, und erweitern Sie den Ordner "Datenbanken".
 - klicken Sie mit der rechten Maustaste auf SAM-Datenbank, und wählen Sie Tasks > Verkleinern > Dateien aus.
 - c. Wählen Sie in der Liste Dateityp die Option Daten aus.
 - d. Wählen Sie im Bereich Verkleinerungsaktion die Option Seiten vor dem Freigeben von nicht verwendetem Speicherplatz neu organisieren aus.
 - e. Stellen Sie unter Datei verkleinern auf die Standardgröße 100 MB ein.
 - f. Klicken Sie auf OK.
- 3. Überprüfen Sie, ob die Datei SAM_data.mdf 100 MB groß ist.
- Big HINWEIS: Diese Datei befindet sich standardmäßig im Verzeichnis C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data.

Installieren des HP SAM Webservers und der SQL-Software

Das Installationspaket dient zur Installation der HP SAM Serveranwendung und/oder der HP SAM Datenbank (HPSAM-xx ##.EXE, "xx" steht dabei für den Sprachcode und "##" für die Version der zu installierenden Software. Sprachcodes: EN für Englisch, JP für Japanisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, KO für Koreanisch, ZH-CN für vereinfachtes Chinesisch). Bei der Installation müssen Sie sowohl den Webserver als auch die SQL-Komponenten installieren. Die ausgewählte Sprache gilt nur für den Installationsassistenten. Sobald die Anwendung installiert wurde, erkennt die Webanwendung die Browsersprache, in der die Oberfläche dann angezeigt wird, sofern die Anwendung diese Sprache unterstützt. Wenn die Sprache nicht unterstützt wird, bleibt die Benutzeroberfläche auf Englisch.

HINWEIS: Bei HP SAM können mehrere HP SAM Webserver auf eine einzige Datenbank verweisen. Alle HP SAM Webserver bieten den gleichen Funktionsumfang. Sie können HP SAM so konfigurieren, dass zwischen den Servern ein wechselseitiger Lastausgleich erfolgt und die Server als Failover-Server agieren. Darüber hinaus kann jeder Server unabhängig automatisierte Aufgaben ausführen, z. B. das Synchronisieren von Rechnerressourcen oder das Löschen von HP SAM Systemprotokolldaten aus der HP SAM Datenbank. Weitere Informationen zu diesen geplanten Ereignissen finden Sie unter <u>"Verwaltung" auf Seite 58</u>.

Wenn Sie versuchen, das HP SAM Web Administration-Paket auf einem Microsoft SQL-Server zu installieren, bei dem für die Sortierung die Groß- und Kleinschreibung aktiviert ist, wird die Installation fehlschlagen.

Das HP SAM Web Administration-Paket kann zu Demonstrationszwecken oder für Pilotprojekte auf einem Domänencontroller installiert werden. Es wird allerdings dringend davon abgeraten, diese Verwendung für Produktionsinstallationen zu wählen.
So installieren Sie den HP SAM Webserver und die SQL-Software

- 1. Melden Sie sich mit einem Administratorkonto am Server an.
- Führen Sie die Installationsdatei HP SAM-xx ##.EXE aus (## entspricht der Softwareversionsnummer). Ersetzen Sie xx durch EN für Englisch, JP für Japanisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, ZH-CN für vereinfachtes Chinesisch oder KO für Koreanisch.
- 3. Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf Weiter.
- 4. Bei der Installation des HP SAM Webservers werden Sie vom Installationsprogramm zur Angabe eines Benutzerkontos aufgefordert. Das Benutzerkonto ist der Eigentümer (als HP SAM Dienstkonto bezeichnet) der HP SAM Website und des HP SAM Serverdienstes. Für dieses Konto werden folgende Berechtigungen benötigt:
 - Administratorrechte auf allen Rechnerressourcen (z. B. Blade-PCs)
 - Administratorrechte auf dem HP SAM Webserver
 - Domänenbenutzer kein lokaler Administrator
 - HINWEIS: HP empfiehlt dringend, den Namen und das Passwort eines Dienstkontos und nicht eines Benutzerkontos anzugeben. Sie sollten den Namen und das Passwort dieses Kontos so selten wie möglich ändern, um Störungen in HP SAM zu vermeiden.

Damit die Komponente HP SAM Web Administrator installiert werden kann, muss der Name des Dienstkontos genau dem in Active Directory aufgeführten Namen entsprechen, einschließlich Sonderzeichen wie ö, ä oder é.

Verwenden Sie das Dienstprogramm HP SAM Configuration Utility, das Sie im Menü **Start** des HP SAM Servers finden, um das Passwort des Dienstkontos für HP SAM zu ändern, wenn dieses aktualisiert wurde.

- Sie können entweder nur die HP SAM Webanwendung, nur die HP SAM SQL-Datenbank oder beide Produkte installieren. Beide werden benötigt, damit HP SAM funktioniert. Standardmäßig werden beide installiert. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Pulldown-Menü HP SAM Website bzw. HP SAM Datenbank, um die Liste der Optionen anzuzeigen.
- △ ACHTUNG: Löschen Sie bei einem Upgrade HP SAM Website nicht aus dieser Liste, wenn die HP SAM Website und die SQL-Datenbank weiterhin auf demselben Server installiert sein sollen. Durch das Löschen des Eintrags für die HP SAM Website wird die HP SAM Website vom Server entfernt.
- 6. Verwenden Sie den Standardinstallationsordner, oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um den Ordner zu ändern. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
- 7. Geben Sie den Namen des SQL-Servers sowie den Benutzernamen und das Passwort für die NT-Authentifizierung oder die SQL-Authentifizierung ein. Das SQL-Benutzerkonto muss die Möglichkeit bieten, eine Datenbank auf dem SQL-Server zu erstellen, damit die Anwendung ordnungsgemäß installiert werden kann. Wenn die HP SAM Datenbank nicht vorhanden ist, wird bei der Installation eine Datenbank angelegt. Wenn die Datenbank bereits vorhanden ist, wird bei der Installation der Webserver mit dem HP SAM Datenbankserver verknüpft.
- 8. Klicken Sie auf dem Bildschirm für die Konfiguration von Webressourcen auf Weiter.
- Wählen Sie Neue Website f
 ür die Installation einer neuen Website aus, oder w
 ählen Sie Vorhandene zum Installieren einer vorhandenen Website oder zum Aktualisieren von HP SAM aus.

- Klicken Sie auf die Liste IP-Adresse, und ordnen Sie die Website der entsprechenden IP-Adresse zu.
- **11.** Klicken Sie auf **Weiter**, um alle Tests auszuführen. Es wird empfohlen, alle Tests auszuführen, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.

Während der Installation von HP SAM Webserver werden nun Diagnosetests durchgeführt. Diese Tests prüfen auf häufige Konfigurations- oder Umgebungsprobleme, die zum Fehlschlagen der HP SAM Installation führen können. Geprüft werden HP SAM Dienstkonto-Berechtigungen, Unterstützung der Betriebssystem-, SQL Server- und .NET Framework-Version, Unterstützung der Domänenumgebung und Windows Firewall-Einstellungen.

- **12.** Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu starten, oder klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.
- 13. Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn die Installation abgeschlossen ist.
- 14. Wenn in der Netzwerkumgebung eine Hardware- und/oder Software-Firewall verwendet wird, müssen Sie an der Firewall die folgenden Änderungen vornehmen, damit der HP SAM Webserver und/oder SQL-Server funktionsfähig ist:
 - Webserver
 - Eingehend:
 - Von Zugriffsgeräten (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/80–HTTP)
 - Von Blades (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/80-HTTP)
 - Von Administrator-Workstation (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/443–HTTPS)
 - Von Blades (UDP/47777) zu Webserver (UDP/47777-benutzerdefiniert)
 - Abgehend:

- Von Webserver (TCP/BELIEBIG) zu SQL-Server (TCP/1433—MSSQL) bei Ausführung auf einem anderen Computer als dem Webserver

- Von Webserver (TCP/BELIEBIG) zu Blades (TCP/139-RPC)
- Von Webserver (UDP/47777) zu Blades (UDP/47777-benutzerdefiniert)
- SQL-Server (nur bei Ausführung auf einem anderen Computer als dem Webserver)
 - Eingehend: Von Webserver (TCP/BELIEBIG) zu SQL-Server (TCP/1433)
 - Ausgehend: Keine
- **15.** Auf einem HP SAM Server ist ASP.NET 2.0 erforderlich. Wenn auch andere Versionen installiert sind, prüfen Sie die **Properties** (Eigenschaften) der HP SAM Website. Klicken Sie auf die Registerkarte **ASP.NET**, und wählen Sie anschließend **ASP.NET Version 2.0** aus.

Benutzern Administratorzugang zu HP SAM gewähren

Der Domänenadministrator, die Domänenbenutzer in der Administratorgruppe auf dem Domänencontroller und die Domänenbenutzer in der lokalen Administratorgruppe des HP SAM Servers sind automatisch Mitglieder der HP SAM Administratorgruppe. HP empfiehlt, das System durch Hinzufügen von Sicherheitsgruppen oder einzelnen Namen zur HP SAM Administratorzugangsliste zu aktualisieren, anstatt sich mit dem Administratorkonto anzumelden. So kann besser nachvollzogen werden, wer wann welche Aktion ausgeführt hat.

Rufen Sie die HP SAM Administratorkonsole auf, und fügen Sie die entsprechenden Benutzer als HP SAM Administratoren zur Administratorgruppe hinzu. Detaillierte Anleitungen hierzu finden Sie unter "Registerkarte "Benutzer und Rollen"" auf Seite 62.

Konfigurieren der HP SAM Systemeinstellungen

Melden Sie sich an der HP SAM Administratorkonsole an, klicken Sie auf die Registerkarte **Systemeinstellungen**, und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor. Detaillierte Anleitungen hierzu finden Sie unter <u>"Registerkarte "Systemeinstellungen"" auf Seite 79</u>.

Konfigurieren von Secure Sockets Layer (SSL)

SSL:

Sie können SSL auf dem HP SAM Webserver konfigurieren (schließt die Installation eines Zertifikats ein), damit Ihr Passwort und Ihre Browser-Sitzung bei der Anmeldung an der HP SAM Administratorkonsole verschlüsselt werden.

- Manage: Zugriff auf die Web-Administratorkonsole
- Webclient: Kommunikationsverbindung zwischen dem Webclient und dem HP SAM Server

Nur für bestimmte virtuelle Unterverzeichnisse der HP SAM Website kann die Einstellung **Sicherer Channel erforderlich SSL)** festgelegt werden: Setzen Sie möglichst nicht die HP SAM Hauptwebsite auf **Sicherer Channel erforderlich (SSL)**.

Installieren und Validieren der HP SAM Registrierungsdienst-Software

Die manuelle Installation dieser Software umfasst die folgenden Schritte:

- 1. "Installieren des HP SAM Registrierungsdienstes" auf Seite 32
- 2. "Erstellen der Konfigurationsdatei für den HP SAM Registrierungsdienst" auf Seite 33
- 3. <u>"Starten/Neustarten des HP SAM Registrierungsdienstes" auf Seite 36</u>
- 4. "Testen des HP SAM Registrierungsdienstes" auf Seite 36

Installieren des HP SAM Registrierungsdienstes

- Melden Sie sich über ein Konto mit lokalen Administratorrechten beim Blade-PC an, und führen Sie dann die Datei bladeservice_xx##.MSI aus (## entspricht der Softwareversion). Ersetzen Sie xx durch:
 - EN = Englisch
 - JA = Japanisch
 - FR = Französisch
 - DE = Deutsch
 - KO = Koreanisch
 - ZH-CN = Vereinfachtes Chinesisch
- Wenn Sie Red Hat Linux verwenden, extrahieren Sie das tar.gz-Paket des HP SAM Linux-Registrierungsdienstes mit dem folgenden Befehl auf dem System: tar xzvf <Dateiname.tar.gz>

Führen Sie dann ./install.sh aus, um das Paket zu installieren.

 Halten Sie den Dienst ggf. an. Wählen Sie dazu Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste aus, und suchen Sie nach dem HP SAM Registrierungsdienst. Falls dieser aktiv ist, halten Sie ihn an. Wenn Sie Linux verwenden, geben Sie im Terminal den folgenden Befehl ein: /etc/init.d/ daesvc stop

- Passen Sie die .CFG-Datei des Dienstes an. Bearbeiten Sie die hpevent.cfg-Musterdatei. Informationen zum Anpassen dieser Datei finden Sie unter <u>"Erstellen der Konfigurationsdatei für den HP SAM Registrierungsdienst" auf Seite 33</u>.
- Benennen Sie die nach der Anpassung der Konfigurationsdatei (erforderlich, siehe <u>"Erstellen der</u> Konfigurationsdatei für den HP SAM Registrierungsdienst" auf Seite 33) die Musterdatei um, oder speichern Sie sie mit dem Befehl Speichern unter unter dem Namen hpevent.cfg.
- Starten Sie den HP SAM Registrierungsdienst. W\u00e4hlen Sie dazu Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste aus, und starten Sie den Dienst mit dem Namen HP SAM Registration Service. Wenn Sie Linux verwenden, geben Sie im Terminal den folgenden Befehl ein: /etc/init.d/ daesvc start.
- Wenn der Computer durch eine Firewall geschützt ist, aktivieren Sie die folgenden Anschlüsse.
 - Eingehend:
 - Von Webserver (UDP/47777) zu Blade (UDP/47777)
 - Von Webserver (TCP/BELIEBIG) zu Blade (TCP/139)
 - Von Zugriffsgeräten (TCP/BELIEBIG) zu Blade (TCP/3389)-RDP
 - Von Zugriffsgeräten (TCP/BELIEBIG) zu Blade (TCP/42966)-RGS
 - HINWEIS: Der standardmäßige RGS-Port ist TCP/42966. Bei RGS 5.3 und neueren Versionen kann jedoch ein anderer Port festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu RGS. Unter HP SAM 3.0 und höher werden nicht standardmäßige RGS-Ports unterstützt.
 - Abgehend:
 - Von Blade (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/80-HTTP)
 - Von Blade (UDP/47777) zu Webserver (UDP/47777)
- HINWEIS: Der Port kann auch durch Aktivieren des Softwaredienstes selbst aktiviert werden. Befolgen Sie die Anleitungen für die Firewall, um den HP SAM Registrierungsdienst zu aktivieren.

Erstellen der Konfigurationsdatei für den HP SAM Registrierungsdienst

Die Konfigurationsdatei für den HP SAM Registrierungsdienst ist eine einfache Textdatei mit dem Namen hpevent.cfg. Der HP SAM Registrierungsdienst sucht diese Datei an den verschiedenen Speicherorten in der unten genannten Reihenfolge.

- Im selben Verzeichnis, in dem sich auch der Dienst befindet (normalerweise C:\Programme \Hewlett-Packard\HP SAM Registration Service)
- In %SystemRoot% (in der Regel C:\Windows\)
- In %SystemDrive% (in der Regel C:\)
- Linux: In /opt/hpsamd/

Sobald der Dienst die Datei gefunden hat, beendet er die Suche und extrahiert den Inhalt der Datei.

Sehen Sie sich die folgende Mustervorlage an. Sie müssen den Abschnitt [WebServerList] aktualisieren. Der Abschnitt [RolesList] ist optional. Wenn im Abschnitt [RolesList] nichts eingetragen

ist, wird dieser in der HP SAM Administratorkonsole ohne Rolle dargestellt. Rollen können über die Web-Administratorkonsole zugewiesen werden.

[hpEventCfg] Gateway=WebServerList Role=RolesList AssetGroup=AssetGroupList ;ServicePort=47777 ;DnsDomain=ExampleDomain.com [WebServerList] server1.yourdomain server2.yourdomain [RolesList] sample-role-1 sample-role-2 [AssetGroupList] sample-asset-group-1 sample-asset-group-2

[WebServerList]

Im Abschnitt [WebServerList] ist mindestens ein HP SAM Webserver aufgeführt. Jeder HP SAM Webserver (primär und Failover) ist in einer eigenen Zeile aufgeführt. Der Dienst greift auf diese Liste in der vorgegebenen Reihenfolge zu. Der erste HP SAM Webserver in der Liste wird zuerst abgefragt. Wenn dieser Versuch fehlschlägt, fährt der Dienst der Reihe nach mit den anderen HP SAM Webservern fort. Wenn eine Verbindung hergestellt werden kann, werden die anderen HP SAM Webserver nicht verwendet.

Wenn Sie die Serverzeile ändern möchten, geben Sie anstelle der Zeichenfolge server1.yourdomain den entsprechenden Servernamen an (verwenden Sie den DNS-Namen des Webservers oder dessen statische IP-Adresse). Beispiel:

- HP SAM Servername
- 10.1.2.3

[RolesList]

HINWEIS: Die Zuweisung von Rollen in der .CFG-Datei ist optional. Für gewöhnlich werden Rollen über die Konfigurationsdatei zugewiesen, weil bei dieser Methode die Rolle selbstständig registriert wird. Neben der Angabe von Rollen in der .CFG-Datei besteht auch die Möglichkeit, Rollen mithilfe der HP SAM Web-Administratorkonsole zu konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Bereitstellen des HP SAM Registrierungsdienstes auf allen HP SAM Rechnerressourcen"</u> <u>auf Seite 56</u>. Im Abschnitt [RolesList] sind keine oder mehrere Rollen aufgeführt, denen die Rechnerressource zugeordnet ist. Ein Rolle ist eine funktionale Sammlung von Rechnerressourcen (z. B. Blade-PCs). Die erste Rolle in der Liste ist die primäre Rolle der Rechnerressource. Alle anderen Rollen (falls vorhanden) werden als nicht primär betrachtet.

Wenn ein Benutzer eine Ressource in einer bestimmten Rolle anfordert, werden dem Benutzer Rechnerressourcen nach folgender Priorität zugeordnet:

- Verfügbare Rechnerressourcen, die nur dieser Rolle zugeordnet sind
- Verfügbare Rechnerressourcen, die mehreren Rollen zugeordnet sind, wobei diese Rolle die primäre Rolle ist
- Verfügbare Rechnerressourcen, die mehreren Rollen zugeordnet sind, wobei diese Rolle nicht die primäre Rolle ist
- Big HINWEIS: Wenn die Konfigurationsdatei für die Rechnerressource zu irgendeinem Zeitpunkt geändert wird, müssen Sie den Dienst neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Dies kann durch Rollen außer Kraft gesetzt werden, die über die HP SAM Web-Administratorkonsole zugewiesen werden.

[AssetGroupList]

Im Abschnitt [AssetGroupList] sind keine oder mehrere Systemgruppen aufgeführt, denen die Rechnerressource zugeordnet ist. Der HP SAM Administrator oder Domänenadministrator verfügt über umfassende Berechtigungen für alle Systemgruppen auf dem HP SAM Server. Mithilfe von Systemgruppen können HP SAM Administratoren, die über umfassende Rechte verfügen, Objekte (Ressourcen, Benutzer usw.) einschränken oder verbergen, die von anderen Administratoren angezeigt und verwaltet werden dürfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Verwalten von Systemgruppen" auf Seite 63</u>.

ServicePort

Mit dieser Einstellung definieren Sie einen nicht standardmäßigen UDP-Port, den HP SAM für die Kommunikation zwischen dem HP SAM Server und den Ressourcen verwendet. Wenn Sie diesen Schritt ausführen, müssen Sie auch noch weitere Einstellungen ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Häufig gestellte Fragen (FAQ)" auf Seite 98</u>.

DnsDomain

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass die Zeichenfolge eines Domänennamens den erkannten DNS-Namen überschreibt. Wenn beispielsweise die Ressource **Blade1** fälschlicherweise die Domäne als americas.hpinternal.net erkennt, die eigentlich hp.com sein soll, können Sie durch die Festlegung DnsDomain=hp.com erreichen, dass der an HP SAM zurückgegebene vollständige Domänenname Blade1.hp.com lautet.

Starten/Neustarten des HP SAM Registrierungsdienstes

Sie können den Dienst über das Dienste-Applet (**Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste**) oder über die Befehlszeile starten oder anhalten.

- Im Dienste-Applet wird der Dienst als HP SAM Registrierungsdienst angezeigt.
- Außerdem können Sie den Dienst über die Befehlszeile durch Eingabe der folgenden Syntax starten bzw. anhalten:

C:> net start daesvc

und

C:> net stop daesvc.

Sie können den Dienst auch mit Tools wie dem HP Rapid Deployment Pack starten und anhalten. Anleitungen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum HP Rapid Deployment Pack.

Den Linux-Blade-Dienst können Sie durch Eingabe der folgenden Syntax starten bzw. anhalten:

/etc/init.d/daesvc start

und

/etc/init.d/daesvc stop

Testen des HP SAM Registrierungsdienstes

Melden Sie sich bei der HP SAM Administratorkonsole an, klicken Sie auf die Registerkarte **Ressourcen**, und suchen Sie nach der Rechnerressource innerhalb der ihr zugewiesenen Rolle.

- Wenn die Rechnerressource nicht gefunden werden kann, überpr
 üfen Sie die Firewall-Einstellungen und vergewissern Sie sich, dass der Dienst auf dieser Rechnerressource gestartet wurde.
- Wenn die Rechnerressource gefunden wird, klicken Sie auf die Registerkarte **Ressourcen**, wählen Sie in der Liste **Operation** den Eintrag **Synchronisieren** aus, und klicken Sie auf **Los**.
- HINWEIS: Wenn die Ressource nach der Synchronisierung als offline gekennzeichnet ist, bedeutet dies in der Regel, dass der HP SAM Webserver keine Verbindung zu der Ressource herstellen kann. Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen auf der Rechnerressource, um sicherzustellen, dass der Eingangsport 47777 oder der HP SAM Registrierungsdienst zugelassen ist. Sie können herausfinden, ob die Firewall den notwendigen Datenverkehr blockiert, indem Sie die Firewall vorübergehend deaktivieren und später erneut aktivieren.

Installieren und Validieren der HP SAM Client-Software

HP SAM umfasst folgende Clients:

- Internet Explorer-basierter Client
- Windows-basierter Client
- Blade Workstation Client-Reihe
- Linux-basierter Client

Der HP SAM Client erfordert, dass RGS (auf dem Windows-basierten Client, der Blade Workstation Client-Reihe oder dem Linux-Client) und/oder Remotedesktopverbindung oder rdesktop für Linux (alle Clients außer der Blade Workstation Client-Reihe) auf dem Zugriffsgerät funktionieren.

Brite HINWEIS: Der Linux-basierte Client unterstützt nur rdesktop-Versionen ab Version 1.3.1.

Zwischen den verschiedenen HP SAM Clients bestehen Unterschiede hinsichtlich ihrer Funktionalität.

Funktionen	Internet Explorer- basiert	Windows XP Embedded- basiert	Blade Workstation Client Embedded- Betriebssystem- basiert	Linux-basiert	
Betriebssystem- Unterstützung	Windows XP Windows XP, 64- Bit Windows Vista, 32-Bit und 64-Bit Windows 7, 32-Bit und 64-Bit Windows XP Embedded Windows Embedded Standard (WES)	Windows XP Windows XP, 64- Bit Windows Vista, 32-Bit und 64-Bit Windows 7, 32-Bit und 64-Bit Windows XP Embedded Windows Embedded Standard (WES)	Blade Workstation Client Embedded- Betriebssystem	HP ThinConnect HP ThinPro HP ThinPro GT RHEL4 32-Bit und 64-Bit RHEL5 32-Bit und 64-Bit	
Verbindungsproto koll	Nur RDP	RGS oder RDP	RGS	RGS und rdesktop	
Automatische Failover- Unterstützung		Х	Х	x	
Erfordert den Browser Internet Explorer	Х				
Ausführung erfordert das Herunterladen von ActiveX- Steuerelementen	Х				
Sprachen	Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch	Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch	Englisch	Englisch	

Tabelle 3-1 HP SAM Client-Vergleich

Internet Explorer-basierter Client

Ein Zugriffsgerät kann über den Internet Explorer auf HP SAM zugreifen. Geben Sie den Servernamen (http://HP SAM Servername) in die Adresszeile von Internet Explorer ein, um den Internet Explorer-basierten HP SAM Client zu verwenden.

Wenn das Zugriffsgerät zum ersten Mal auf den HP SAM Server zugreift, muss es zwei ActiveX-Steuerelemente installieren (HP SAM Web Client Utility Class und Microsoft RDP Client Control). Der Installationsort für diese Steuerelemente ist der Ordner %SystemRoot%\Downloaded Program Files\.

Es gibt weitere Internet Explorer-basierte Client-Konfigurationseinstellungen in HP SAM, die Sie vom HP SAM Server aus steuern können. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Registerkarte</u> <u>"Systemeinstellungen"" auf Seite 79</u>.

HINWEIS: HP empfiehlt, den HP SAM Webserver zur Liste vertrauenswürdiger Websites hinzuzufügen. Öffnen Sie auf dem Zugriffsgerät den Internet Explorer, und wählen Sie Extras > Internetoptionen > Sicherheit (Registerkarte) aus.

Wenn eine Firewall installiert ist, müssen Sie entsprechende Änderungen vornehmen, um den HP SAM Client durchzulassen. Wenn beispielsweise HP Sygate Security Agent installiert ist, fügen Sie eine Regel hinzu, um Port 3389 für die Anwendung **IEXPLORE.EXE** zuzulassen.

Zur Nutzung des Webclients auf einem Zugriffsgerät mit Windows XP 64-Bit müssen Sie den Internet Explorer 32-Bit verwenden.

HP SAM ActiveX-Steuerelemente

Die HP SAM ActiveX-Steuerelemente werden während des Webserver-Installationsvorgangs als Distributionsquelle auf dem HP SAM Webserver gespeichert.

Wenn die HP SAM ActiveX-Steuerelemente während eines Upgrades auf dem HP SAM Webserver ersetzt werden, wird der HP SAM Client automatisch auf eine neuere Version aktualisiert, wenn das Zugriffsgerät das nächste Mal eine Verbindung mit dem HP SAM Webserver herstellt.

Die HP SAM ActiveX-Steuerelemente unterstützen nur RDP 5.0, auch wenn RDP 6.0 oder RGS installiert sind.

Für den HP Thin Client, der Windows XP Embedded oder Windows Embedded Standard ausführt, muss die Installation der HP SAM ActiveX-Steuerelemente unter Umständen bei jedem Neustart des Zugriffsgeräts wiederholt werden, wenn diese nicht als Teil des Thin Client-Abbilds gespeichert sind. Verwenden Sie das Installationsprogramm für die Webclient-Steuerelemente aus dem HP SAM SoftPaq, damit Sie keine Steuerelemente automatisch über den Browser herunterladen und installieren müssen.

Windows-basierter Client

So installieren Sie den HP SAM Client auf einem Windows-basierten Thin Client oder auf einem Desktop-/Notebook-PC mit Windows XP, Windows Vista oder Windows 7:

1. Wenn Sie den HP SAM Client auf einem Windows-basierten Thin Client installieren, müssen Sie den Schreibfilter entsperren.

Wenn Sie den Schreibfilter nicht entsperren, bevor Sie Installations- oder Konfigurationsdaten auf dem XPe-Client speichern, gehen die Installations- oder Konfigurationsdaten beim Abschalten des Clients verloren.

- Melden Sie sich an dem Zugriffsgerät über ein Konto mit lokalen Administratorrechten an, und führen Sie die Datei scw32-xx##.MSI (## entspricht der Softwareversion) aus, um den Windows XP-basierten Client zu installieren. Ersetzen Sie xx durch:
 - EN = Englisch
 - JA = Japanisch
 - FR = Französisch
 - DE = Deutsch
 - KO = Koreanisch
 - ZH-CN = Vereinfachtes Chinesisch
- 3. Befolgen Sie die Anleitungen des Installationsassistenten.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation der Software, dass das Programm im Startmenü (Start > Alle Programme > Hewlett-Packard > HP Session Allocation Client) aufgeführt wird.
- 5. Reaktivieren Sie jetzt den in Schritt 1 entsperrten Schreibfilter.

Schritte zur Benutzerdefinition

(Empfohlen)

- 1. Starten Sie den HP SAM Client.
- 2. Geben Sie den Namen des HP SAM Webservers ein.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**.
- 4. Ändern Sie die entsprechenden Verbindungseinstellungen.
- 5. Klicken Sie auf Einstellungen speichern.
- 6. Speichern Sie die Konfigurationsdatei (**hprdc.sam**) am Standardspeicherort, sofern möglich (auf manchen Thin Clients kann diese Funktion gesperrt sein).

Wenn Sie den HP SAM Client starten, werden Ihre gespeicherten Einstellungen wirksam.

Durch manuelle Bearbeitung der .SAM-Dateien (Konfigurationsdateien) können Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen.

- 1. Der HP SAM Verbindungsclient sucht zuerst nach der benutzerspezifischen .SAM-Datei hprdc.sam
- Anschließend prüft er die Zugriffsgerätedatei hprdc_accessdevice.sam, die sich im Installationsordner von HP SAM befindet. In der Zugriffsgerätedatei enthaltene Parameter ersetzen die Parameter in der zusammengeführten Datei oder werden dieser hinzugefügt.
- Anschließend pr
 üft der Verbindungsclient im selben Ordner die Datei hprdc_admin.sam. In der globalen Datei enthaltene Parameter ersetzen die Parameter in der zusammengef
 ührten Datei oder werden dieser hinzugef
 ügt.

Unter <u>"Konfigurationseinstellungen" auf Seite 43</u> finden Sie eine Liste mit für den Windowsbasierten Client verfügbaren Optionen.

Linux-basierter Client

Zur Installation des Linux-Clients auf den folgenden Plattformen werden verschiedene Verfahren eingesetzt:

- "HP Blade Workstation Client-Reihe" auf Seite 40
- "HP ThinPro GT Client für den HP gt7725 Thin Client" auf Seite 41
- "Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Client" auf Seite 42

HP Blade Workstation Client-Reihe

Der HP SAM Client ist auf der HP Blade Workstation Client-Reihe bereits vorinstalliert. So aktualisieren Sie den HP SAM Client: Rufen Sie <u>www.hp.com</u> auf, klicken Sie auf **Treiber und Software zum Herunterladen**, wählen Sie den betreffenden Client und das **Embedded-Betriebssystem des Workstation Blade Clients** aus, und erstellen Sie ein neues Abbild des Clients.

Schritte zur Benutzerdefinition

(Empfohlen)

- 1. Starten Sie den HP SAM Client.
- 2. Geben Sie den Servernamen des HP SAM Webservers ein.
- Geben Sie Benutzername und Domäne an. (Dieser Schritt ist optional.)
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen.
- 5. Ändern Sie die gewünschten Verbindungseinstellungen.
- Klicken Sie auf Einstellungen speichern. Klicken Sie unter der Bestätigungsmeldung zum Speichern der Einstellungen auf OK.
- 7. Wählen Sie \etc.
- 8. Klicken Sie auf **Speichern**.

- 9. Klicken Sie auf Verbinden, um eine Verbindung herzustellen.
- **10.** Wenn der HP SAM Client geschlossen ist, sollte er automatisch starten. Wenn er nicht startet, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Remote Graphics** aus.

Durch manuelle Bearbeitung der .SAM-Dateien (Konfigurationsdateien) können Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen.

- 1. Der HP SAM Verbindungsclient sucht zuerst nach der benutzerspezifischen .SAM-Datei hprdc.sam
- Anschließend prüft er die Zugriffsgerätedatei /root/writable/opt/hpsam/hprdc_accessdevice.sam. In der Zugriffsgerätedatei enthaltene Parameter ersetzen die Parameter in der zusammengeführten Datei oder werden dieser hinzugefügt.
- 3. Anschließend prüft der Verbindungsclient die Datei /root/writable/opt/hpsam/hprdc_admin.sam. In der globalen Datei enthaltene Parameter ersetzen die Parameter in der zusammengeführten Datei oder werden dieser hinzugefügt.

Unter <u>"Konfigurationseinstellungen" auf Seite 43</u> finden Sie eine Liste der für den Linux-Client verfügbaren Optionen.

HP ThinPro GT Client für den HP gt7725 Thin Client

Gehen Sie beim HP gt7725 Thin Client mit HP ThinPro GT wie folgt vor, um den HP SAM Client zu installieren oder zu aktualisieren:

- 1. Bearbeiten Sie die Datei /etc/apt/sources.list, und überprüfen Sie, ob die folgende Zeile vorhanden ist (ist dies nicht der Fall, fügen Sie sie hinzu): deb ftp://ftp.hp.com/pub/tcdebian gt7725 main non-free
- Speichern Sie die Datei, und aktualisieren Sie anschließend die Liste mit folgendem Befehl: aptget update
- 3. Setzen Sie die Umgebungsvariable "http_proxy", falls erforderlich. Führen Sie folgenden Befehl aus: export http_proxy='http://web-proxy.IhreFirma.com:8080', geben Sie dabei den von Ihnen verwendeten Proxy-Server an. Wenn Sie Synaptic verwenden, geben Sie die Proxy-Informationen unter Preferences (Einstellungen) > Network (Netzwerk) ein.
- **4.** Führen Sie zum Installieren des HP SAM Clients folgenden Befehl aus: apt-get install hptc-samclient, oder rufen Sie die Software mithilfe der Anwendung Synaptic ab.

Durch manuelle Bearbeitung der .SAM-Dateien (Konfigurationsdateien) können Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen.

- 1. Der HP SAM Verbindungsclient sucht zuerst nach der benutzerspezifischen .SAM-Datei hprdc.sam
- Anschließend pr
 üft er die Zugriffsger
 ätedatei /opt/hpsam/hprdc_accessdevice.sam. In der Zugriffsger
 ätedatei enthaltene Parameter ersetzen die Parameter in der zusammengef
 ührten Datei oder werden dieser hinzugef
 ügt.
- Anschließend pr
 üft der Verbindungsclient die Datei /opt/hpsam/hprdc_admin.sam. In der globalen Datei enthaltene Parameter ersetzen die Parameter in der zusammengef
 ührten Datei oder werden dieser hinzugef
 ügt.

Unter <u>"Konfigurationseinstellungen" auf Seite 43</u> finden Sie eine Liste der für den HP ThinPro GT-Client verfügbaren Optionen.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Client

So installieren Sie den HP SAM Linux-Client auf einem System mit RHEL Version 4 oder 5:

- 1. Melden Sie sich an dem Zugriffsgerät über ein Konto mit Root-Rechten an.
- 2. Extrahieren Sie das tar.gz-Paket des Linux-Clients auf dem System, indem Sie den folgenden Terminalbefehl ausführen: tar xzvf <Dateiname.tar.gz>
- 3. Führen Sie das Installationsskript mit folgendem Befehl aus: ./install.sh
- 4. Vergewissern Sie sich nach der Installation der Software, dass das Programm in /opt/hpsam installiert wurde.

Schritte zur Benutzerdefinition

(Empfohlen)

1. Starten Sie den HP SAM Client.

Wenn Sie den HP SAM Client starten (durch Ausführen von /opt/hpsam/hprdclx.sh), werden Ihre gespeicherten Einstellungen wirksam.

- 2. Geben Sie den Servernamen des HP SAM Webservers ein.
- 3. Klicken Sie auf **Optionen**.
- 4. Ändern Sie die entsprechenden Verbindungseinstellungen.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Durch manuelle Bearbeitung der .SAM-Dateien (Konfigurationsdateien) können Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen.

- 1. Der HP SAM Verbindungsclient sucht zuerst nach der benutzerspezifischen .SAM-Datei hprdc.sam
- Anschließend prüft er die Zugriffsgerätedatei /opt/hpsam/hprdc_accessdevice.sam. In der Zugriffsgerätedatei enthaltene Parameter ersetzen die Parameter in der zusammengeführten Datei oder werden dieser hinzugefügt.
- Anschließend pr
 üft der Verbindungsclient die Datei /opt/hpsam/hprdc_admin.sam. In der globalen Datei enthaltene Parameter ersetzen die Parameter in der zusammengef
 ührten Datei oder werden dieser hinzugef
 ügt.

Unter <u>"Konfigurationseinstellungen" auf Seite 43</u> finden Sie eine Liste der für den RHEL-Client verfügbaren Optionen.

Konfigurationseinstellungen

Optionen

Es stehen weitere Optionen zur Konfiguration der Einstellungen zur Verfügung. Durch manuelle Bearbeitung der .SAM-Datei können Sie diese Optionen festlegen. In der folgenden Liste sind im Abschnitt [HPRDC] unterstützte Schlüssel und Werte aufgeführt.

- Gateways String-Wert. Verweist auf den Abschnitt, in dem HP SAM Server aufgelistet sind.
- **DefaultDomain** String-Wert. Dieser Standardwert sollte in das Bearbeitungsfeld **Domäne** auf der Client-Benutzeroberfläche eingetragen sein. Wenn dieser Wert nicht angegeben wird, versucht das Programm, eine (möglicherweise nicht zutreffende) Domäne aus den Anmeldeinformationen des Benutzers zu ermitteln.
- Policies String-Wert. Verweist auf den Abschnitt, in dem die Einstellungen aufgelistet sind, die in der Liste Vordefinierte Einstellungen laden des Clients auf der Registerkarte Weitere im Abschnitt Optionen aufgeführt sind. So kann der Administrator mehrere Einstellungen vordefinieren, die mit verschiedenen Verbindungsarten verknüpft sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Richtlinieneinträge" auf Seite 49</u>.
- **DefaultPolicy** String-Wert. Diese Richtlinie sollte in der Liste "Vordefinierte Einstellungen laden" des Clients auf der Registerkarte "Sonstiges" im Abschnitt "Optionen" standardmäßig ausgewählt sein. Sie steht nicht mit den HP SAM Richtlinien in Zusammenhang, die in der HP SAM Web-Administratorkonsole festgelegt werden.
- **Autodial** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Wenn der Wert 1 ist, versucht das Programm beim Start automatisch eine Verbindung herzustellen, ohne auf die Eingabe der Anmeldedaten des Benutzers zu warten. Der Standardwert lautet 0.
- **DefaultUsername** String-Wert. Wenn dieser Wert nicht angegeben wird, versucht das Programm, einen (möglicherweise nicht zutreffenden) Benutzernamen aus den Anmeldeinformationen des Benutzers zu ermitteln.
- DefaultInsecurePassword String-Wert. Mit diesem Feld können Sie das Passwortfeld ausfüllen lassen. Dieses Feld wurde für die automatische Lastüberprüfung in einer Umgebung entwickelt, in der Sicherheit eine sekundäre Rolle spielt.
- △ ACHTUNG: Das Feld **DefaultInsecurePassword** enthält unverschlüsselten Text und sollte nicht in einer Produktionsumgebung verwendet werden.
- **Debug** Ganzzahl, 0 oder 1. Wird der Wert auf 1 festgelegt, werden Debug-Protokolle zu Fehlerbehebungszwecken in der Datei /tmp/hprdc.log erfasst. Diese Option ist nur auf Linux-Clients gültig. Der Standardwert lautet 0.
- Failover Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Failover-Funktion des Zugriffsgeräts aktiviert. Wenn mehrere Webserver definiert sind, führt das Zugriffsgerät einen Failover auf den nächsten verfügbaren HP SAM Webserver durch, wenn eine Verbindung fehlschlägt. Die Aktivierung dieser Funktion bewirkt, dass der Benutzer nur noch in begrenztem Umfang neue HP SAM Server eingeben kann. Der Benutzer kann weiterhin zwischen mehreren Webservern wählen, die in der Konfigurationsdatei definiert sind. Der Standardwert lautet 0 (aus).
- **EnablePublicRoles** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 zeigt der HP SAM Client alle verfügbaren öffentlichen Rollen an, mit denen der Benutzer eine Verbindung

herstellen kann. Bei Auswahl des Werts 0 verbirgt der HP SAM Client die öffentlichen Rollen. Der Standardwert lautet 1 (anzeigen).

- ResetAfterSession Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 werden die Zugriffsgeräteeinstellungen, einschließlich des Benutzernamens, nach jeder Sitzung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Dies ist sinnvoll im Kiosk-Modus, um die Einstellungen vorheriger Benutzer zu löschen. Der Standardwert ist 0.
- DefaultMonitorLayoutID String-Wert. Der String-Wert gibt die Monitorlayout-ID an, die bei der Anmeldung über das Zugriffsgerät standardmäßig verwendet werden soll. Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn beim Herstellen der Verbindung neue Zugriffsgeräte registriert werden. Damit diese Einstellung auch für vorhandene Zugriffsgeräte gilt, löschen Sie diese aus HP SAM, damit sie neu registriert werden.
- AssetGroup=AssetGroupList AssetGroupList verweist auf einen anderen Abschnitt der Datei mit entsprechendem Namen [AssetGroupList], in dem eine oder mehrere Ressourcengruppen aufgeführt sind.
- ConnectionBar.Enable Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die HP SAM Verbindungsleiste aktiviert. Bei Auswahl des Werts 1 hat der Benutzer die Möglichkeit, mehrere Verbindungen über die HP SAM Verbindungsleiste zu verwalten. So wird außerdem vermieden, dass der Benutzer den Client mehrmals öffnet. Der Standardwert lautet 1 für die Blade Workstation Client-Reihe sowie den Linux-Client und 0 für alle anderen.
- **ConnectionBar.FollowMouse** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Verbindungsleiste an der Position auf dem Bildschirm geöffnet, an der sich der Cursor befindet. Der Standardwert lautet 1.
- ConnectionBar.Location Ganzzahlwert. Legt die Position der Verbindungsleiste fest (bei 0 oben; bei 1 unten; bei 2 links; bei 3 rechts). Der Standardwert lautet 0 (oben).
- **ConnectionBar.EnableAddNew** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Schaltfläche **Neu hinzufügen** in der Verbindungsleiste aktiviert. Der Standardwert lautet 1.
- **ConnectionBar.EnableCloseAll** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Schaltfläche **Alle trennen** in der Verbindungsleiste aktiviert. Der Standardwert lautet 1.
- ConnectionBar.EnableReconnectAll Ganzzahlwert, 0 oder 1. Der Standardwert lautet 1 (aktiviert). Wählen Sie den Wert 0 (deaktiviert) aus, um die Schaltfläche Alle erneut verbinden in der Verbindungsleiste auszublenden.
- ConnectionBar.EnableDisconnectInstance Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Schaltfläche Trennen in der Verbindungsleiste für jede Sitzung aktiviert. Der Standardwert lautet 1.
- ConnectionBar.EnableContextMenu Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird per rechten Mausklick auf ein Sitzungsstatussymbol in der Verbindungsleiste ein Kontextmenü geöffnet. Über dieses Menü kann der Benutzer zur ausgewählten Sitzung wechseln, die ausgewählte Sitzung verschieben oder minimieren oder alle aktuell verbundenen Sitzungen minimieren. Bei Auswahl des Werts 0 wird das Menü nicht angezeigt. Der Standardwert lautet 1.
- ConnectionBar.EnableSave Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 ist die Schaltfläche Speichern in der Verbindungsleiste verfügbar, sodass der Administrator die aktuelle Sitzungskonfiguration als Monitorlayout-ID auf dem Server speichern kann. Sitzungen mit getrennter Verbindung werden nicht in der Datenbank gespeichert. Der Standardwert lautet 0.

- **ConnectionBar.ShowDelay** Ganzzahlwert. Gibt in Millisekunden an, wie lange es dauert, bis die Verbindungsleiste angezeigt wird, nachdem der Mauszeiger zum Bildschirmrand bewegt wurde. Der Standardwert lautet 500 Millisekunden.
- ConnectionBar.ShowOnDisconnect Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Verbindungsleiste beim Schließen einer Sitzung automatisch angezeigt. Der Standardwert lautet 1.
- ConnectionBar.AutoHideTimeout Ganzzahlwert. Gibt die Zeitspanne in Sekunden an, für die die Verbindungsleiste geöffnet bleibt, wenn der Mauszeiger von der Verbindungsleiste weg bewegt wird. 0 = bleibt immer geöffnet. Der Standardwert lautet 3.
- ConnectionBar.ShowTimingFactor Ganzzahlwert. Steuert die Geschwindigkeit der Animation beim Einblenden der Verbindungsleiste auf dem Bildschirm. Ein niedriger Wert hat eine schnellere Animation zur Folge. Die Wahl eines niedrigeren Werts kann bei langsamen Client-Systemen mit zu langsamer Animation der Verbindungsleiste hilfreich sein. Der Standardwert lautet 5.
- **ConnectionBar.HideTimingFactor** Ganzzahlwert. Steuert die Geschwindigkeit der Animation beim Ausblenden der Verbindungsleiste auf dem Bildschirm. Ein niedriger Wert hat eine schnellere Animation zur Folge. Die Wahl eines niedrigeren Werts kann bei langsamen Client-Systemen mit zu langsamer Animation der Verbindungsleiste hilfreich sein. Der Standardwert lautet 5.
- ConnectionBar.SessionWindow.EnableIdentify Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird eine in der HP SAM Verbindungsleiste ausgewählte RGS-Sitzung hervorgehoben und kann vom Benutzer verschoben werden. Für die Nutzung dieser Funktionen wird RGS 5.1.3 oder höher benötigt. Der Standardwert lautet 1.
- **DisclaimerDisplay.Timeout** Zeit in Sekunden, die der HP SAM Client im Leerlaufmodus verharrt, bis das Fenster mit dem Haftungsausschluss erneut angezeigt wird. Der Standardwert lautet 30.
- **Resolutions** String-Wert. Gibt einen anderen Abschnitt in der .SAM-Datei an, der eine Liste mit Auflösungen zur Anzeige auf der Client-Benutzeroberfläche enthält. Öffnen Sie die Standard-.SAM-Datei, um das erforderliche Format anzuzeigen.
- ConnectionBar.ShowLogoff Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird beim Trennen der Verbindung eine Option zum Abmelden der Ressource angezeigt. Der Standardwert lautet 0.
- ConnectionBar.ShowReboot Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird beim Trennen der Verbindung eine Option zum Neustarten der Ressource angezeigt. Der Standardwert lautet 0.

HINWEIS: In der globalen Richtlinie sind die Optionen für die Abmeldung und den Neustart über die Verbindungsleiste standardmäßig deaktiviert. Die folgenden Anforderungen müssen für die Abmeldung und den Neustart erfüllt sein:

– Auf der HP SAM Website muss ein Zertifikat der Domänen-Zertifizierungsstelle installiert sein, damit Benutzernamen und Passwörter an den Server übertragen werden können.

 – Das HP SAM Dienstkonto muss die lokalen Administratorrechte f
ür die Ressource aufweisen, der Berechtigungen zum Neustart oder zur Abmeldung eines Benutzers von dem Blade erteilt werden sollen.

- **ConnectionBar.ShowHardReboot** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird beim Trennen der Verbindung eine Option zum Aus- und erneuten Einschalten der Ressource angezeigt. Der Standardwert lautet 0.
- HINWEIS: In der globalen Richtlinie ist die Option f
 ür das Ausschalten und erneute Einschalten über die Verbindungsleiste standardm
 äßig deaktiviert. Die folgenden Anforderungen m
 üssen f
 ür das Ausschalten und erneute Einschalten erf
 üllt sein:

– Auf der HP SAM Website muss ein Zertifikat der Domänen-Zertifizierungsstelle installiert sein, damit Benutzernamen und Passwörter an den Server übertragen werden können.

– Für die HP BladeSystem PC-Gehäuse muss Integrated Administrator (IA) Software der Version 4.20 oder höher verwendet werden. Standardmäßig weist die IA-Software ein deaktiviertes Konto mit dem Namen **SAM** auf. Sie müssen dieses Konto **SAM** aktivieren und ein Passwort erstellen, damit die Option für das Ausschalten und erneute Einschalten funktioniert.

– Das IA-Passwort für das integrierte **SAM**-Konto muss in HP SAM auf der Seite "Rechenzentren verwalten" gespeichert sein.

- Es ist einer der folgenden HP BladeSystem Blade-PCs erforderlich:
- HP BladeSystem bc2000 Blade-PC
- HP BladeSystem bc2200 Blade-PC
- HP BladeSystem bc2500 Blade-PC
- HP BladeSystem bc2800 Blade-PC

Smart Card-Einstellungen

- HINWEIS: Smart Card-Einstellungen sind f
 ür die Blade Workstation Client-Reihe und den Linux-Client nicht g
 ültig.
 - SmartCardAlways Ganzzahlwert, 0 oder 1. Ermöglicht es dem Benutzer, mithilfe einer Smart Card Anmeldedaten einzugeben und sich anzumelden. Wenn UiMode auf 0 oder 1 eingestellt ist, kann der Benutzer die Smart Card zum Anmelden verwenden. Wenn UiMode auf 2 eingestellt ist, *muss* der Benutzer sich mit der Smart Card anmelden. Siehe "UiMode" unter <u>"Einstellungen zur Benutzerdefinition der Oberfläche" auf Seite 47</u>. Der Standardwert lautet 1 (zulassen).
 - SmartCardRequiresClick Ganzzahlwert, 0 oder 1. Wählen Sie den Wert 1, damit der Benutzer auf Verbinden klicken muss, nachdem die Smart Card erkannt wurde. Wenn Sie den Wert 0 wählen, wird automatisch eine Verbindung hergestellt, wenn der Benutzer eine Smart Card einsetzt. Der Standardwert lautet 1.

- SmartCardCSP String-Wert. Der beim Zugriff auf eine Smart Card zu verwendende CSP. Dieser muss exakt mit dem Namen des auf dem Rechner installierten CSP übereinstimmen. Die Standardeinstellung lautet "ActivCard Gold Cryptographic Service Provider". Beispiel: Verwenden Sie für ActivClient 6.x die Einstellung "ActivClient Cryptographic Service Provider".
- SmartCardUidType Ganzzahlwert, 1 oder 8. Das Feld Typ in der Eigenschaftenaufzählung des Smart Card-Zertifikats, das zur Ermittlung des UPN-Namens verwendet werden soll. Der Wert 8 bedeutet CERT_NAME_UPN_TYPE. Wenn Sie den Wert 8 auswählen, müssen Sie SmartCardUidOid angeben. Der Standardwert lautet 1 (CERT_NAME_EMAIL_TYPE).
- SmartCardUidOid String-Wert. Die mit dem angegebenen Smart Card-UID-Typ verknüpfte OID. Nicht alle Typen erfordern eine OID. Der Eintrag SmartCardUidType=8 ist erforderlich. Es ist kein Standardwert angegeben.
- SmartCardAutoDisconnect Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Verbindung der Sitzung automatisch getrennt, wenn die Smart Card entfernt wird. Hinweis: Die Richtlinieneinstellungen von Active Directory beeinflussen möglicherweise das tatsächliche Verhalten dieser Eigenschaft. Active Directory-Optionen sind beispielsweise "Beibehalten", "Passwortsperre" und "Abmelden". Active Directory enthält keine Option zum Trennen der Verbindung, daher müssen Sie die Funktion SmartCardAutoDisconnect zum Trennen der Verbindung nutzen. Der Standardwert lautet 1.

Einstellungen zur Benutzerdefinition der Oberfläche

- **UiMode** Ganzzahlwert, 0, 1 oder 2. Wählen Sie den Typ der anzuzeigenden Benutzeroberfläche aus.
 - 0 (Standard) Die Felder HP SAM Server, Benutzername und Domäne werden auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
 - 1 Der UPN-Modus wird angezeigt. Das Feld **Domäne** wird nicht angezeigt. Der Benutzer muss das Format Benutzername@Domäne verwenden.
 - 2 Der Smart Card-Modus wird angezeigt. Die Felder Benutzername und Domäne sind ausgeblendet und der Benutzer wird aufgefordert, die Smart Card einzusetzen. Die Schaltfläche Verbinden ist deaktiviert, wenn keine Smart Card eingesetzt ist. Beim Blade Workstation Client Embedded-Betriebssystem und beim Linux-Client wird dieser Wert (2) wie der Wert 1 behandelt.
- Banner String-Wert. Ermöglicht das Laden einer bestimmten Datei als Banner-Bild im Hauptdialog des Zugriffsgeräts. Das Bild muss im Format Windows Bitmap (BMP) vorliegen. Die Angabe eines vollständigen Pfads ist erforderlich. Der Bannerbereich umfasst 385 x 60 Pixel und 24 Bit Farbtiefe. Wenn Sie eine Datei mit abweichender Auflösung angeben, wird sie an den Bannerbereich angepasst.
- **TitlebarText** String-Wert. Ermöglicht das Überschreiben des Standardtexts einer Titelleiste mit einem festgelegten String. Standardmäßig wird der Text in der entsprechenden Sprache angezeigt.
- **ShowVersion** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Version des HP SAM Clients als Text im Hauptfenster angezeigt. Der Standardwert ist 1.
- EnableOptionsButton Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Schaltfläche Optionen im Haupt-Anwendungsdialog angezeigt. Bei Auswahl des Werts 0 wird die Schaltfläche nicht angezeigt. Der Standardwert lautet 1.

- EnablePassword Ganzzahlwert, 0 oder 1. Wenn der Wert 1 lautet, wird das Feld Passwort auf der Benutzeroberfläche des Zugriffsgeräts angezeigt. Wenn der Wert 0 ausgewählt wird, ist das Passwortfeld nicht verfügbar. Der Standardwert lautet 1.
- **UILanguage** Sprachkennung. Unterstützte Sprachkennungen:
 - EN = Englisch
 - FR = Französisch
 - DE = Deutsch
 - JA = Japanisch
 - KO = Koreanisch
 - ZH-CN = Vereinfachtes Chinesisch

Wenn die Kennung nicht unterstützt wird oder die Eigenschaft in der Datei nicht vorhanden ist, wird standardmäßig amerikanisches Englisch verwendet. Eine Sprachunterstützungs-DLL muss verfügbar sein. Nicht gültig für die Blade Workstation Client-Reihe und den Linux-Client.

- HINWEIS: Die angegebene UILanguage muss entweder mit der Sprache der installierten HP SAM Client-Anwendung übereinstimmen, oder die Sprache muss Englisch sein. Wenn Sie die englische HP SAM Client-Anwendung installiert haben, verwenden Sie hier keinen Wert für eine andere Sprache. Um möglichst wenig Festplattenspeicher zu belegen, enthält die englische HP SAM Client-Anwendung keine andere Sprach-DLL für den HP SAM Client.
- EnableServer Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 ist das Feld HP SAM Server im Hauptdialog der Anwendung sichtbar. Bei Auswahl des Werts 0 wird das Feld nicht angezeigt. Auch wenn das Feld deaktiviert ist, ist der Wert erforderlich und muss in der Konfigurationsdatei angegeben werden. Der Standardwert lautet 1.
- EnableDomain Ganzzahlwert, 0, 1 oder 2. Bei Auswahl des Werts 1 ist das Domänenfeld im Hauptdialog der Anwendung sichtbar. Bei Auswahl des Werts 0 wird das Feld nicht angezeigt. Wenn das Feld nicht sichtbar ist, wird die angegebene Domäne mit der Einstellung "DefaultDomain" verwendet (es sei denn, der Benutzername wird als UPN-Name oder im Format Domäne\Benutzername für eine andere Domäne eingegeben). Bei Auswahl des Werts 2 ist das Feld sichtbar, kann aber nicht bearbeitet werden. Die über die Einstellung "DefaultDomain" festgelegte Domäne ist stets in Kraft und kann vom Format UPN oder Domäne \Benutzername nicht außer Kraft gesetzt werden. Der Standardwert lautet 1.
- KioskMode Ganzzahlwert. Nicht gültig für Blade Workstation Client-Reihe. Wenn ein anderer Wert als Null ausgewählt ist, wird die Benutzeroberfläche für die Verwendung in einer Kiosk-Modus-Umgebung geändert. Gültige Werte:
 - Bit 1 Schaltfläche Abbrechen aktivieren/deaktivieren (1 = deaktivieren)
 - **Bit 2** Aktivieren/deaktivieren der Schaltfläche **Minimieren** in der Symbolleiste (1 steht für Deaktivieren)
 - Bit 3 Aktivieren/deaktivieren der Schaltfläche Schließen in der Symbolleiste (1 steht für Deaktivieren)

Der Standardwert lautet 0 (alle Funktionen sind aktiviert). Wählen Sie beispielsweise den Wert 3, um die Schaltflächen **Abbrechen** und **Minimieren** zu deaktivieren und um die Schaltfläche **Schließen** aktiviert zu lassen.

- DisplayShutdown Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird der Client-Benutzeroberfläche eine interaktive Schaltfläche hinzugefügt, über die der Benutzer das Zugriffsgerät herunterfahren kann. Dieselbe Schaltfläche wird auch mithilfe der Optionen DisplayShutdown, DisplayRestart und DisplayLogoff hinzugefügt. Wenn die Schaltfläche bereits durch Auswahl einer anderen Option angezeigt wird, wird die Option Herunterfahren zum Dropdown-Menü der Schaltfläche hinzugefügt. Nicht gültig für die Blade Workstation Client-Reihe und den Linux-Client. Der Standardwert lautet 0 (nicht anzeigen).
- DisplayRestart Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird der Client-Benutzeroberfläche eine interaktive Schaltfläche hinzugefügt, über die der Benutzer das Zugriffsgerät neu starten kann. Dieselbe Schaltfläche wird auch mithilfe der Optionen DisplayShutdown, DisplayRestart und DisplayLogoff hinzugefügt. Wenn die Schaltfläche bereits durch Auswahl einer anderen Option angezeigt wird, wird die Option Neustart zum Dropdown-Menü der Schaltfläche hinzugefügt. Nicht gültig für die Blade Workstation Client-Reihe und den Linux-Client. Der Standardwert lautet 0 (nicht anzeigen).
- DisplayLogoff Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird der Client-Benutzeroberfläche eine interaktive Schaltfläche hinzugefügt, über die der Benutzer das Zugriffsgerät abmelden kann. Dieselbe Schaltfläche wird auch mithilfe der Optionen DisplayShutdown, DisplayRestart und DisplayLogoff hinzugefügt. Wenn die Schaltfläche bereits durch Auswahl einer anderen Option angezeigt wird, wird die Option Abmelden zum Dropdown-Menü der Schaltfläche hinzugefügt. Nicht gültig für die Blade Workstation Client-Reihe und den Linux-Client. Der Standardwert lautet 0 (nicht anzeigen).
- DefaultSessionAction Ganzzahlwert, 0, 1 oder 2. Beim Wert 0 ist die Standard-Sitzungsaktion (Anklicken der Schaltfläche ohne Erweitern der Dropdown-Liste) für die Schaltfläche "Herunterfahren". Bei Auswahl des Werts 1 ist die Standardaktion "Neustart". Bei Auswahl des Werts 2 ist die Standardaktion "Abmelden". Wenn nur eine Aktion aktiviert ist, ist diese die Standardaktion und die Einstellung wird ignoriert. Wenn der Wert einer Aktion entspricht, die nicht aktiviert ist, ist keine Standardaktion verfügbar. Nicht gültig für die Blade Workstation Client-Reihe und den Linux-Client. Der Standardwert lautet 0.

Richtlinieneinträge

Durch manuelle Bearbeitung der .SAM-Datei können Sie Richtlinieneinträge festlegen. Diese Einstellungen müssen sich in einem Richtlinienabschnitt der .SAM-Datei befinden, beispielsweise [Local Area Network] oder [saved settings]. Diese Werte geben nur die Standardeinstellungen für die Benutzeroberfläche an. Werte, die der Benutzer in der Benutzeroberfläche ändert, sind wirksam.

- **Protocol** Ganzzahlwert, 0, 1 oder 3. Gibt das für die Verbindung zu verwendende Protokoll an. RDP entspricht dem Wert 1, RGS dem Wert 3. Der Wert 0 (automatisch) verwendet automatisch erkannte Einstellungen, wobei RGS gegenüber RDP bevorzugt wird. Der Standardwert lautet 0.
- **Mute** 0 oder 1. Wenn der Wert 0 lautet, ist Audio für diese Verbindung aktiviert. Bei Auswahl des Werts 1 ist Audio deaktiviert. Der Standardwert lautet 0.
- **SoundQuality** Ganzzahlwert, 1, 2, oder 3. Wählen Sie 1 für die niedrigste und 3 für die höchste Tonqualität aus. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 2.
- SoundStereo 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird Stereo-Ton unterstützt. Beim Wert 0 wird Mono-Ton wiedergegeben. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 1.

- **BordersEnabled** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 werden normale Fensterränder verwendet. 0 = keine Ränder. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 1.
- WindowSnapEnabled Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 kann das Sitzungsfenster beim Verschieben am Bildschirmrand ausgerichtet werden. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 1.
- AudioFollowsFocus Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 0 ist der Ton aller Sitzungen zu hören. Bei Auswahl des Werts 1 ist nur der Ton der Sitzung mit dem Fokus zu hören. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 0.
- MicrophoneEnabled Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die analoge Mikrofoneingabe vom Zugriffsgerät an RGS-Sitzungen gesendet. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Er wird von RDP-Sitzungen ignoriert. Für die Nutzung dieser Funktion wird RGS 5.1.3 oder höher benötigt. Der Standardwert lautet 0.
- **KeyRepeatEnabled** Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Unterdrückung von Tastenwiederholungen deaktiviert. Diese Funktion ist in RGS normalerweise erforderlich, damit Tasten in Tastenkombinationen nicht wiederholt werden, wenn sie gedrückt gehalten werden. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 0.
- MapUSB Ganzzahlwert, 0 oder 1. Die Auswahl des Werts ermöglicht die USB-Umleitung. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Bei RGS 5.1.3 oder höher können Sie USB-Geräte über die HP SAM Verbindungsleiste einer ausgewählten Sitzung neu zuweisen. Der Standardwert lautet 0.
- ImageQuality Ganzzahlwert, 0 bis 100. Legt die Bildqualität fest. 0 = niedrigste Qualität, minimale Nutzung der Netzwerkbandbreite. 100 = höchste Qualität, maximale Nutzung der Netzwerkbandbreite. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 65.
- **Compression** 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 ist die RDP-Komprimierung aktiviert. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 1.
- **Wallpaper** 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird das Hintergrundbild des Remote-Desktops angezeigt. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 1.
- **Connbar** 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird oben im Fenster eine kleine Leiste angezeigt. Mit diesem Fenster kann der Benutzer den Bildschirm im Vollbildmodus minimieren. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 1.
- FullDrag 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 werden die Fensterinhalte angezeigt, wenn das Fenster gezogen wird. Dieser Wert wird nur f
 ür RDP-Verbindungen unterst
 ützt. Der Standardwert lautet 1.
- **Themes** 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 werden Windows XP-Themen in der Sitzung angezeigt. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 1.
- **Animation** 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Menü-Animation in der Sitzung angezeigt. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 1.
- **Caching** 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 ist die RDP-Bitmap-Cachespeicherung aktiviert. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 0.

- **AutoReconnect** 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 ist die RDP-Neuverbindung aktiviert. Nicht empfohlen für eine HP SAM Lösung. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 0.
- MapDrives 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 werden lokale Laufwerke f
 ür die Remote-Sitzung zug
 änglich gemacht. Dieser Wert wird nur f
 ür RDP-Verbindungen unterst
 ützt. Der Standardwert lautet 0.
- MapPorts 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 werden serielle Anschlüsse für die Remote-Sitzung zugänglich gemacht. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 0.
- MapPrinters 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 werden lokale Drucker f
 ür die Remote-Sitzung zug
 änglich gemacht. Dieser Wert wird nur f
 ür RDP-Verbindungen unterst
 ützt. Der Standardwert lautet 1 beim Windows XPe-Client und 0 beim Linux-Client und der Blade Workstation Client-Reihe.
- MapSmartcards 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 werden lokale Smart Cards f
 ür die Remote-Sitzung zug
 änglich gemacht. Dieser Wert wird nur f
 ür RDP-Verbindungen unterst
 ützt. Der Standardwert lautet 1 beim Windows XPe-Client und 0 beim Linux-Client und der Blade Workstation Client-Reihe.
- ColorDepth Ganzzahlwert, 8, 16, 24 oder 32. Die Farbtiefe f
 ür die RDP-Sitzung. Dieser Wert wird nur f
 ür RDP-Verbindungen unterst
 ützt. Der Standardwert lautet 24 (Bit), bei Linux kann er jedoch je nach Grafikfunktionalit
 ät des Zugriffsger
 äts niedriger liegen. 32-Bit-Farbe gilt nur f
 ür Windows.
- FullScreen 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird eine Vollbild-Sitzung erzeugt. Der Standardwert lautet 1.
- **Keys** Ganzzahlwert, 0, 1 oder 2. Gibt an, wie bestimmte Tastenkombinationen (z. B. Alt + Tab) in einer RDP-Sitzung behandelt werden sollen. Wenn der Wert 0 ausgewählt ist, werden die Tastenkombinationen auf dem lokalen Rechner behandelt. Wenn der Wert 1 ausgewählt ist, werden die Tastenkombinationen auf dem Remote-Rechner behandelt. Wenn der Wert 2 ausgewählt ist, werden die Tasten auf dem Remote-Rechner in einer Vollbild-Sitzung behandelt. Dieser Wert wird nur für RDP-Verbindungen unterstützt. Der Standardwert lautet 2.
- **Height** Ganzzahlwert. Zusammen mit der Option **Width** wird die Größe des Fensters bestimmt. Der Standardwert lautet 600.
- Width Ganzzahlwert. Zusammen mit der Option Height wird die Größe des Fensters bestimmt. Der Standardwert lautet 800.
- RgsWarningTimeout Ganzzahlwert. Der Timeout in Millisekunden, der zum Ermitteln einer Netzwerkstörung und zur Benachrichtigung des Benutzers verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter rgreceiver.network.timeout.warning in der RGS-Dokumentation. Der Standardwert ist der Benutzeroberflächen-Standardwert von 2.000 Millisekunden (2 Sekunden). Die Benutzeroberfläche zeigt diesen Wert in Sekunden an. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt.
- RgsErrorTimeout Ganzzahlwert. Der Timeout in Millisekunden, der zum Ermitteln und Trennen einer inaktiven Verbindung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter rgreceiver.network.timeout.error in der RGS-Dokumentation. Der Standardwert ist der Benutzeroberflächen-Standardwert von 30.000 Millisekunden (30 Sekunden). Die

Benutzeroberfläche zeigt diesen Wert in Sekunden an. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt.

- RgsDialogTimeout Ganzzahlwert. Der Timeout in Millisekunden, der für die Anzeige von und das Warten auf Antworten von Eingabedialogen wie dem Autorisierungsdialog oder dem PAM-Authentifizierungsdialog verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter rgreceiver.network.timeout.dialog in der RGS-Dokumentation. Der Standardwert ist der Benutzeroberflächen-Standardwert von 15.000 Millisekunden (15 Sekunden). Die Benutzeroberfläche zeigt diesen Wert in Sekunden an. Dieser Wert wird nur für RGS-Verbindungen unterstützt.
- ClearType Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Unterstützung für die Schriftartglättung in einer RDP6-Sitzung aktiviert. Diese Option wird für RDP5, RGS und rdesktop ignoriert. Mit dem Wert 0 wird die Unterstützung deaktiviert. Der Standardwert lautet 0.
- ComposedUI Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts wird die Unterstützung für die Vista Aero-Oberfläche (Desktop-Effekt) aktiviert. Für diese Option ist RDP6 erforderlich, für RDP5 und RGS wird sie ignoriert. Zusätzlich müssen einige Hardware- und Betriebssystemanforderungen erfüllt werden, bevor die Vista Aero-Oberfläche angezeigt werden kann. Mit dem Wert 0 wird die Unterstützung deaktiviert. Der Standardwert lautet 1.
- Autosize Ganzzahl, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die RDP-Sitzung automatisch angepasst, wenn das Fenster, in dem sie ausgeführt wird, verkleinert oder vergrößert wird. Bei Auswahl des Werts 0 ist die maximale Fenstergröße die der Remote-Sitzung. Beim Verkleinern des Fensters werden Bildlaufleisten angezeigt. Dieser Wert wird für RGS und rdesktop ignoriert und ist nur in einer Sitzung in einem Fenster gültig. Der Standardwert lautet 0.
- MapClipboard Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird die Zwischenablage für Remote-Sitzungen zugänglich gemacht und bietet begrenzte Funktionen zum Kopieren und Einfügen von Inhalten vom lokalen Rechner in die Remote-Sitzung und umgekehrt. Diese Option wird für RGS-Versionen vor 5.2 und RDP5 ignoriert. Beim Wert 0 wird die Funktion deaktiviert. Der Standardwert lautet 1.
- HINWEIS: Die Aktivierung oder Deaktivierung der Zwischenablage in der HP SAM Client-Benutzeroberfläche wirkt sich auf alle Sitzungen aus, die über den betreffenden Client verbunden sind.

Die Einstellung für die Zwischenablage kann über HP SAM Richtlinien erzwungen werden. Wenn die Richtlinien Rollen zugeordnet sind und ein Benutzer mehrere Sitzungen gleichzeitig geöffnet hat, kann das Kopieren und Einfügen in einigen Sitzungen zulässig sein, in anderen dagegen nicht.

- NetworkAuthentication Ganzzahlwert, 0, 1 oder 2. Beim Wert 1 gibt der RDP-Client beim Verbinden mit einer Ressource, die nicht authentifiziert werden kann, eine Warnung aus. Beim Wert 2 verweigert der RDP-Client die Verbindung mit einer nicht authentifizierten Ressource. Beim Wert 0 wird die Verbindung unabhängig vom Authentifizierungsstatus hergestellt. Für diese Einstellung ist RDP6 erforderlich, für RDP5 oder RGS wird sie ignoriert. Der Standardwert lautet 0.
- MapDrivesList String-Wert, nur RDP6. Dieses Feld ist nur gültig, wenn für MapDrives die Einstellung 1 gewählt wurde. Über RDP6 lässt sich dadurch steuern, welche logischen Laufwerke der Remote-Sitzung zur Verfügung gestellt werden. Die Liste entspricht dem Format der RDP6-Konfigurationsdatei und sieht folgendermaßen aus:

MapDrivesList=c:;d:;e:;DrivesDynamic

In diesem Beispiel werden die Laufwerke c:, d: und e: neben den Laufwerken zur Verfügung gestellt, die nach dem Einrichten der Sitzung verbunden werden (DrivesDynamic).

- Span Ganzzahlwert, 0 oder 1. Bei Auswahl des Werts 1 wird festgelegt, dass die Sitzung alle verfügbaren Monitore einbeziehen soll (im Rahmen der von dem verwendeten Protokoll vorgegebenen Beschränkungen). Für diese Einstellung ist RDP6 oder RGS erforderlich, für RDP5 wird sie ignoriert. Der Standardwert für diese Option lautet 0 (Sitzung wird nur auf einem Monitor angezeigt). Zusätzlich gelten die folgenden Einschränkungen für RDP6:
 - Die kombinierte Monitorauflösung kann nicht mehr als 4096 x 2048 Pixel betragen.
 - Alle Monitore müssen die gleiche Auflösung verwenden.
 - Alle Monitore müssen nebeneinander aufgestellt sein.
- MatchClientDisplays Ganzzahlwert, 0 oder 1. Wenn dieser Parameter auf den Wert 1 gesetzt wird, kann RGS die Sender-Anzeigen den Client-Anzeigegeräten zuordnen. RGS-Sitzungen müssen an den physischen Anzeigebegrenzungen auf dem Client-Desktop ausgerichtet werden, damit gültige Bildschirmauflösungen auf dem Sender festgelegt werden können. Verwenden Sie diese Funktion für Clients mit mehreren Anzeigen, die auf Sendern mit mehreren physischen Bildschirmen zum Einsatz kommen. Sender, die für die Verwendung einer einzigen logischen Anzeige konfiguriert sind, bewirken, dass RGS eine einzige Anzeige statt mehrerer Anzeigen festlegt. RGS 5.1.3 oder höher ist erforderlich. Der Standardwert lautet 0.

Globale und lokale Client-Konfigurationsdateien

Diese Funktion ermöglicht Administratoren das 'Sperren' bestimmter Optionen, während andere Optionen weiterhin von Benutzern geändert werden können.

Es gibt drei Dateiebenen:

- Global: hprdc_admin.sam
- Lokal: hprdc_accessdevice.sam
- Persönlich: hprdc.sam

Prioritätsreihenfolge:

- Die persönliche Datei wird zuerst gelesen.
 - XPe: Beliebige Position im Dateisystem (Doppelklicken auf "hprdc.sam")
 - XPe-Suchpositionen in dieser Reihenfolge sobald eine persönliche Datei gefunden wurde, wird die Suche gestoppt:

%AppData%; Standardpfad unter XP: C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername> \Anwendungsdaten\hprdc.sam. Standardpfad unter Vista oder Windows 7: C:\Benutzer \<Benutzername>\AppData\Roaming\hprdc.sam

Installationsverzeichnis; Standardpfad: C:\Programme\Hewlett-Packard\HP Session Allocation Client\hprdc.sam

\$SystemRoot%; Standardpfad: C:\windows\

• Speicherort der Betriebssystemdatei des Workstation Clients:

- /root/user/hprdc.sam
- Linux-Client:
 - /root/hprdc.sam für den Root-Benutzer
 - /home/<Benutzername>/hprdc.sam für andere Benutzer
- Parameter in der lokalen Datei setzen die persönlichen Parameter außer Kraft.
 - Speicherort unter XP ist das Installationsverzeichnis. Standardpfad: C:\Programme \Hewlett-Packard\HP Session Allocation Client\hprdc_accessdevice.sam
 - Speicherort der Betriebssystemdatei des Workstation Clients: /opt/hpsam/ hprdc_accessdevice.sam (/root/writable/opt/hpsam/hprdc_accessdevice.sam)
 - Linux-Client:

/opt/hpsam/hprdc_accessdevice.sam

- Parameter in der globalen Datei setzen die persönlichen und lokalen Parameter außer Kraft.
 - Speicherort unter XP ist das Installationsverzeichnis. Standardpfad: C:\Programme \Hewlett-Packard\HP Session Allocation Client\hprdc_admin.sam
 - Speicherort der Betriebssystemdatei des Workstation Clients: /opt/hpsam/ hprdc_admin.sam (/root/writable/opt/hpsam/hprdc_admin.sam)
 - Linux-Client:

/opt/hpsam/hprdc_admin.sam

Banner für rechtliche Hinweise

Vor der Anmeldung kann so ein Haftungsausschluss angezeigt werden. Geben Sie der Datei den Namen Haftungsausschluss.<Dateityp>, und kopieren Sie die Datei in das entsprechende Verzeichnis (erstellen Sie den Ordner ggf. selbst). Dies sind die Standardpfade:

- Client-Zugriffsgerät: Nach der Installation des Banners für rechtliche Hinweise auf einem Zugriffsgerät wird das Banner nur auf diesem Zugriffsgerät angezeigt. Geben Sie der Datei den Namen Haftungsausschluss.<Dateityp>, und kopieren Sie die Datei in das folgende Verzeichnis auf dem Zugriffsgerät (erstellen Sie den Ordner ggf. selbst):
 - **Windows:** C:\Programme\Hewlett-Packard\HP Session Allocation Client\\$LANG \Haftungsausschluss.<Dateityp>
 - Betriebssystem des Workstation Clients: /root/writable/opt/hpsam/site/\$LANG/ Haftungsausschluss.<Dateityp>
 - Linux: /opt/hpsam/site/\$LANG/Haftungsausschluss.<Dateityp>
- Webclient: Nach der Installation des Banners f
 ür rechtliche Hinweise auf einem HP SAM Webserver wird das Banner allen Benutzern angezeigt, die eine Verbindung über den Webclient herstellen. Geben Sie der Datei den Namen Haftungsausschluss.<Dateityp>, und kopieren Sie die Datei in das folgende Verzeichnis auf dem HP SAM Server (erstellen Sie den Ordner ggf. selbst):
 - Webclient: C:\Programme\hewlett-packard\SAM\webclient\images\\$LANG \Haftungsausschluss.<Dateityp>

HINWEIS: Windows: Ersetzen Sie \$LANG durch den entsprechenden Ordnernamen für die gewünschte Sprache: EN für Englisch, JP für Japanisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, KO für Koreanisch oder CN für vereinfachtes Chinesisch).

Linux-Client und Workstation Client-Betriebssystem:: Ersetzen Sie \$LANG durch einen Ordnernamen, der genau dem (bei der Installation oder später) ausgewählten Tastatur-/ Gebietsschema entspricht. Für US-Englisch lautet das korrekte Gebietsschema en_US.UTF-8. Die Ordnernamen für andere Tastatur-/Gebietsschemas finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Bei der Workstation Client-Reihe wird dies durch die Tabelle /etc/kbd_lang.table gesteuert und im Dialogfeld "Info" angezeigt, das Sie durch Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Desktop aufrufen können.

fr_BE.UTF-8	Französisch (Belgien) – Français (Belgique)
en_CA.UTF-8	Französisch (Kanada) – Français Canadien
zh_CN.UTF-8	Chinesisch (vereinfacht)
zh_TW.UTF-8	Chinesisch (traditionell)
da_DK.UTF-8	Dänisch – Dansk
nl_NL.UTF-8	Niederländisch – Nederlands
en_US.UTF-8	Englisch, international
en_GB.UTF-8	Englisch (Großbritannien)
en_GB.UTF-8	Englisch (Großbritannien, erweitert)
en_US.UTF-8	Englisch (USA)
fi_FI.UTF-8	Finnisch – Suomi
fr_FR.UTF-8	Französisch – Français
de_DE.UTF-8	Deutsch
it_IT.UTF-8	Italienisch – Italiano
ja_JP.UTF-8	Japanisch
ko_KR.UTF-8	Koreanisch
nb_NO.UTF-8	Norwegisch – Norsk
pt_PT.UTF-8	Portugiesisch – Português
pt_BR.UTF-8	Portugiesisch (Brasilien) – Português do Brasil
es_ES.UTF-8	Spanisch – Español
es_MX.UTF-8	Spanisch (Lateinamerika) – América Latina
sv_SE.UTF-8	Schwedisch – Svenska
de_CH.UTF-8	Swiss-German Deutsch (Schweiz)
tr_TR.UTF-8	Türkisch – Türkçe

Die folgenden Dateitypen werden unterstützt:

- JPG
- GIF
- BMP

Big HINWEIS: Diese Funktion wird standardmäßig aktiviert, wenn die Datei mit dem Haftungsausschluss an der richtigen Position gefunden wird.

Bereitstellen des HP SAM Registrierungsdienstes auf allen HP SAM Rechnerressourcen

Bei einem Einsatz auf einer großen Zahl von Rechnern empfiehlt HP, ein Softwaretool wie HP Rapid Deployment Pack zu verwenden.

- 1. Installieren Sie den Dienst auf allen Rechnerressourcen.
- 2. Erstellen Sie die Konfigurationsdatei für den HP SAM Registrierungsdienst (hpevent.cfg) auf einem einzelnen Blade, und speichern Sie diese Datei als später zu verwendende Vorlage.
- 3. Starten Sie den Dienst (erneut) auf einer Rechnerressource, und überprüfen Sie, ob die Rechnerressource im HP SAM Webserver registriert ist.
- 4. Legen Sie die Konfigurationsdatei des HP SAM Registrierungsdienstes (hpevent.cfg) auf allen Rechnerressourcen ab, und starten Sie den Dienst auf diesen Einheiten.

Bereitstellen der HP SAM Client-Software auf allen HP SAM Zugriffsgeräten

Wenn der HP SAM Internet Explorer-basierte Client eingesetzt werden soll, weisen Sie die Benutzer an, die eingerichtete Website für den HP SAM Server aufzurufen.

Wenn das Zugriffsgerät zum ersten Mal auf den HP SAM Server zugreift, muss es zwei ActiveX-Steuerelemente installieren (HP SAM Web Client Utility Class und Microsoft RDP Client Control). Der Installationsort für diese Steuerelemente ist der Ordner **%SystemRoot%\Downloaded Program Files**.

HINWEIS: Verwenden Sie das Installationsprogramm für die Webclient-Steuerelemente aus dem HP SAM SoftPaq, damit Sie keine Steuerelemente automatisch über den Browser herunterladen und installieren müssen. Dies ist nützlich, wenn das Zugriffsgerät so gesperrt ist, dass der Benutzer keine ActiveX-Steuerelemente automatisch über den Browser installieren darf. Der Windows-basierte HP SAM Client kann für die Zugriffsgeräte auf unterschiedliche Weise bereitgestellt werden. Es folgen zwei Beispiele.

- Verwenden Sie Softwarebereitstellungstools wie HP Rapid Deployment Pack.
 - a. Installieren Sie den HP SAM Client auf den Zugriffsgeräten.
 - **b.** Aktualisieren Sie die Datei "hprdc.sam" des Clients, um eine Verbindung zum HP SAM Server herzustellen, und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor (siehe Schritte zur Anpassung des jeweiligen HP SAM Clienttyps).
- Veröffentlichen Sie die Installationsdatei des Windows-basierten HP SAM Clients auf einer Website oder in einem Filesharing-Verzeichnis. Wenn Sie eine hprdc.sam-Datei für Ihre Umgebung erstellt haben, müssen Sie diese Datei ebenfalls veröffentlichen. Geben Sie den Benutzern anschließend die Anweisung:
 - a. die Client-Software herunterzuladen und zu installieren und
 - b. die Konfigurationsdatei (hprdc.sam) auf dem Desktop abzulegen und
 - c. die HP SAM Datei durch Doppelklicken zu starten.
- HINWEIS: Wenn eine Firewall installiert ist, müssen Sie diese durch entsprechende Änderungen für den HP SAM Client durchgängig machen. Nehmen Sie diese Änderungen nicht auf der Portebene, sondern auf der Anwendungsebene vor.

4 Verwaltung

Anmelden

Geben Sie in der Adresszeile von Internet Explorer den HP SAM Webservernamen ein, und fügen Sie der URL die Zeichenfolge "/manage" an (zum Beispiel http://HP SAMservername/manage). Verwenden Sie "https:", wenn für die Web-Administratorkonsole SSL vorgegeben ist.

Wenn SSL konfiguriert ist und eine Sicherheitsmeldung zum Zertifikat angezeigt wird, klicken Sie auf Ja.

Geben Sie auf der Anmeldeseite Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und klicken Sie auf **Anmelden**. Sie können den Benutzernamen auf zwei Arten eingeben: Er kann als Domäne/ Benutzername oder als UPN (User Principal Name) (ihrname@ihrunternehmen.com) angegeben werden.

Allgemeine Navigation und Aussehen der Benutzeroberflächen

Die HP SAM Administratorkonsole enthält Registerkarten und Hyperlinks für die Navigation. Je nach Registerkarte stehen auch Abschnitte mit Filteroptionen zur Verfügung. Der Hauptarbeitsbereich oder die Ergebnisliste befinden sich unten auf der Seite.

Anzeigen von mehr (oder weniger) Elementen pro Seite

Das System zeigt standardmäßig nur eine bestimmte Anzahl von Elementen pro Seite an. Sie können diese Anzahl ändern, indem Sie im Feld **Anzeigen** einen neuen Wert (10, 25, 50, 100, 250 oder 500) auswählen. Die Seite wird sofort unter Berücksichtigung der neuen Einstellung aktualisiert.

Verschieben von Spalten

Das System zeigt das Ergebnisdatenraster auf eine bestimmte Weise an. Sie können Spalten verschieben, indem Sie die Spaltenüberschriften an einen geeigneten Ort im Gitter ziehen.

Sortieren der Ergebnisliste

Ergebnisraster können nach jeder der angezeigten Spalten sortiert werden. Klicken Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf, um nach der betreffenden Spalte zu sortieren. Klicken Sie auf den gleichen Spaltenkopf, um zwischen ab- und aufsteigender Sortierung umzuschalten.

Auswählen von mehr als einem Element

Die obere linke Seite des Ergebnisrasters enthält ein Kontrollkästchen.

- Wenn Sie alle Elemente auf allen Seiten und nicht nur auf der angezeigten Seite auswählen möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
- Wenn Sie alle Felder auf allen Seiten und nicht nur auf der angezeigten Seite deaktivieren möchten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Verwalten der HP SAM Administratorzugangsliste

Der Domänenadministrator, die Domänenbenutzer in der Administratorgruppe auf dem Domänencontroller und die Domänenbenutzer in der lokalen Administratorgruppe des HP SAM Servers sind automatisch Mitglieder der HP SAM Administratorgruppe. Informationen zum Hinzufügen eines weiteren Benutzers zur HP SAM Administratorgruppe finden Sie unter <u>"So weisen</u> <u>Sie Attribute zu" auf Seite 66</u>.

Hinzufügen einzelner Benutzer zur Gruppe der HP SAM Administratoren

Wenn Sie nur wenige Benutzer hinzufügen, fügen Sie die Namen der Gruppe der HP SAM Administratoren direkt hinzu.

- 1. Rufen Sie die Seite Neue Benutzer hinzufügen auf.
- 2. Wählen Sie für Suchen nach die Einstellung Benutzer aus.
- Wenn Sie einen Filter auf eine bestimmte Domäne einstellen möchten, wählen Sie in der Liste Domänenname die Domäne aus, oder wählen Sie Globaler Katalog für alle Domänen im selben Active Directory-Bereich, in dem sich auch der HP SAM Server befindet, aus.
- 4. Geben Sie einen oder mehrere der in den folgenden Beispielen dargestellten Parameter ein:
 - a. Nachname: Bei der Eingabe von Zeichen wird eine Suche nach Nachnamen ausgeführt.
 - **Vorname**: Nach einem Komma eingegebene Zeichen leiten eine Suche nach Vornamen ein. Durch die Eingabe eines Leerzeichens können Sie gleichzeitig nach Vornamen und Nachnamen suchen. Zeichen vor dem Leerzeichen leiten eine Suche nach Vornamen ein. Zeichen nach dem Leerzeichen leiten eine Suche nach Nachnamen ein.
 - **c. UPN-Name**: Die Eingabe eines Namens mit einem at-Zeichen (@) startet eine Suche nach UPN-Name (z. B. peter.meier@).
 - Bright HINWEIS: Die Ergebnisse werden bei der Eingabe angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um der Liste hervorgehobene Benutzer hinzuzufügen.
- 6. Wählen Sie in der Liste die Benutzer aus, die HP SAM hinzugefügt werden sollen.
- 7. Klicken Sie auf **Speichern**.

HINWEIS: Nach dem Klicken auf Speichern können Sie Benutzerattribute, z. B. Administratorgruppen, festlegen. Sie haben auch die Möglichkeit, dedizierte Ressourcen automatisch zuweisen zu lassen. Wenn ein Benutzer bereits in HP SAM aufgenommen wurde, werden seine Attribute an die hier vorgenommenen Einstellungen angepasst.

Hinzufügen von Sicherheitsgruppen oder organisatorischen Einheiten zur HP SAM Administratorgruppe

So fügen Sie viele Benutzer hinzu:

- 1. Nutzen Sie Active Directory-Dienste durch Hinzufügen der Namen im Active Directory unter einer Sicherheitsgruppe oder einer organisatorischen Einheit.
- 2. Rufen Sie die Seite Neue Benutzer hinzufügen auf.
- 3. Fügen Sie die Sicherheitsgruppe oder organisatorische Einheit direkt zur HP SAM Administratorgruppe hinzu.
 - a. Wählen Sie unter Suchen nach die Optionen Organisatorische Einheiten oder Sicherheitsgruppen aus.
 - b. Wenn Sie einen Filter auf eine bestimmte Domäne einstellen möchten, wählen Sie in der Liste Domänenname die Domäne aus, oder wählen Sie Globaler Katalog für alle Domänen im selben Active Directory-Bereich aus, in dem sich auch der HP SAM Server befindet.
 - c. Durch die Eingabe von Zeichen in das Suchfeld können Sie nach Gruppen suchen. Die Ergebnisse werden bei der Eingabe angezeigt. Sie können eine Gruppe hervorheben und über die Schaltfläche Anzeigen die Benutzer anzeigen, die direkte Mitglieder der Gruppe sind.
 - d. Klicken Sie auf Hinzufügen, um der Liste hervorgehobene Gruppen hinzuzufügen.
 - e. Wählen Sie in der Liste die Gruppen aus, die HP SAM hinzugefügt werden sollen.
 - f. Klicken Sie auf Speichern.
- HINWEIS: Nach dem Klicken auf Speichern können Sie SG- oder OU-Attribute, z. B. Administratorgruppen, festlegen. Wenn eine SG oder OU bereits in HP SAM aufgenommen wurde, werden ihre Attribute an die hier vorgenommenen Einstellungen angepasst.
- HINWEIS: Wenn Sie später Änderungen vornehmen möchten, gehen Sie zu Active Directory, und fügen Sie diesen Gruppen Benutzer hinzu, oder entfernen Sie Benutzer aus diesen Gruppen.

Sie müssen die Gruppen nicht erneut in HP SAM hinzufügen.

Entfernen von Benutzern oder Gruppen aus der HP SAM Administratorgruppe

Sie können Benutzer aus der HP SAM Administratorliste entfernen. Rufen Sie dazu **Benutzer und Rollen > Benutzer verwalten** auf.

- 1. Wählen Sie im Bereich **Filteroptionen** den Eintrag [Administrator] in der Liste **Rolle** aus. Die Namen von Administratorgruppen stehen in eckigen Klammern, z. B. [Administratorgruppe].
- 2. Klicken Sie auf Suchen.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den gewünschten Namen.

- 4. Wenn Sie Benutzer oder Gruppen unwiderruflich aus dem System löschen möchten, wählen Sie in der Liste **Operation** die Option **Löschen** aus, und klicken Sie auf **Los**.
- 5. Wenn Sie Benutzer oder Gruppen aus der HP SAM Administratorgruppe entfernen möchten, ohne sie aus dem System zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Wählen Sie in der Liste **Operation** die Option **Attribute zuweisen** aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Los**.
 - b. Wählen Sie neben der Administratorgruppe <Leer> aus (oder löschen Sie den Inhalt).
 - c. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Speichern.

HP SAM Administratorkonsole – Registerkarten

Registerkarte "Home"

Nach der Anmeldung bei HP SAM wird standardmäßig die Registerkarte "Home" angezeigt. HP SAM zeigt eine Momentaufnahme des aktuellen, nach Rollen gruppierten Ressourcenstatus an, damit sich der Administrator einen Überblick verschaffen kann.

Registerkarte "Benutzer und Rollen"

Auf der Registerkarte **Benutzer und Rollen** können Rollen und die Benutzerzugriffsliste verwaltet werden.

Verwalten von Ressourcenrollen

Es werden alle Rollen angezeigt, die von Rechnerressourcen bei deren Selbstregistrierung oder über die Schaltfläche **Erstellen** erstellt wurden.

- Spalte Rolle: Eine Liste aller Rollen.
- HINWEIS: Rollennamen sind auf 128 Zeichen begrenzt. Wenn Sie für einen Rollennamen in einer Ressourcenkonfigurationsdatei mehr als 128 Zeichen eingeben, funktioniert der Name korrekt, wird jedoch auf 128 Zeichen gekürzt.
- Spalte **Systemgruppe**: Zeigt die zu den einzelnen Rollen gehörenden Systemgruppen an.
- Spalte Beschreibung: Sie können die Beschreibung jeder Rolle ändern, wenn aus dem Namen selbst die Rolle nicht eindeutig hervorgeht oder wenn Sie die Rolle von anderen Rollen unterscheiden möchten. Der Rollenname und die Beschreibung werden dem Benutzer auf dem Zugriffsgerät während des Herstellens der Verbindung angezeigt, falls der Benutzer Zugriffsrechte für mehrere Rollen besitzt.
- Spalte Richtlinie: Standardmäßig werden die HP SAM Clienteinstellungen der globalen Richtlinie zugewiesen. Alle erzwungenen Verbindungseinstellungen der globalen Richtlinie (sofern vorhanden) werden auf alle Benutzer angewendet.
- HINWEIS: Wenn Sie die globale Richtlinie durch eine andere Richtlinie außer Kraft setzen möchten, müssen Sie zuerst die Richtlinie auf der Registerkarte Richtlinien erstellen und dann hier die Rolle zur Verwendung der entsprechenden Richtlinie erneut zuweisen.
- Spalte Aktiviert:
 - Ist diese Spalte aktiviert, kann die Rolle zugeordnet werden.
 - Ist sie nicht aktiviert, steht im Geltungsbereich dieser Rolle kein Blade f
 ür Benutzerverbindungen
 über HP SAM zur Verf
 ügung.
 - Sie können die Einstellung ändern. Klicken Sie dazu auf den Link für die Rolle, wählen Sie im Dialog das Kontrollkästchen aus, oder heben Sie dessen Auswahl auf, und klicken Sie dann auf Speichern.
 - Bei aufgehobener Auswahl des Kontrollkästchens Aktiviert:

- Neue Anforderungen an diese Rolle, eine Benutzerverbindung herzustellen, werden vom HP SAM Webserver abgelehnt.

- Aktuell aktive Verbindungen bleiben bestehen.

- Nicht verbundenen Benutzern wird nicht gestattet, für ihre getrennten Sitzungen erneut eine Verbindung herzustellen.

- Spalte Öffentlich:
 - Ist die Spalte aktiviert, steht die Rolle allen Benutzern in Active Directory zur Verfügung.
 - Ist die Spalte nicht aktiviert, steht die Rolle nur den Benutzern in der Zugriffsliste der betreffenden Rolle zur Verfügung.
 - Sie können die Einstellung ändern. Klicken Sie dazu auf den Link für die Rolle, wählen Sie im Dialog das Kontrollkästchen aus, oder heben Sie dessen Auswahl auf, und klicken Sie dann auf Speichern.
- Spalte **Zugriffsbeschränkung**: In dieser Spalte wird eine Zusammenfassung der Ressourcenreservierungen angezeigt, die der Rolle hinzugefügt wurden.
- Schaltfläche Erstellen: Über diese Schaltfläche können Sie eine neue Rolle erstellen, die Sie Ressourcen zuweisen können.
- Schaltfläche Löschen: Über diese Schaltfläche können Sie ausgewählte Rollen löschen.

Verwalten von Systemgruppen

Der HP SAM Administrator oder Domänenadministrator verfügt über umfassende Berechtigungen für alle Systemgruppen auf dem HP SAM Server. Mithilfe von Systemgruppen können HP SAM Administratoren, die über volle Rechte verfügen, Objekte (Ressourcen, Benutzer usw.) einschränken oder verbergen, die von anderen Administratoren angezeigt und verwaltet werden dürfen:

- Clients
- Ressourcen
- Benutzer, organisatorische Einheiten (OUs), Sicherheitsgruppen (SGs)
- Rollen
- Monitorlayout-IDs
- Richtlinien
- Protokolle
- Berichte

Der HP SAM Administrator oder Domänenadministrator erstellt auch die administrativen Gruppen.

- Durch Zuweisung von Administratorgruppen können eine oder mehrere Systemgruppen gesteuert werden.
- Die in den einzelnen Administratorgruppen enthaltenen Benutzer können alle Assets in den erkannten Systemgruppen steuern.
- Administratoren können nur die Assets sehen, die mit den von ihnen gesteuerten Systemgruppen verknüpft sind.

- Berechtigungen für alle Systemgruppen auf dem HP SAM Server.
 - Spalte Systemgruppe: Eine Liste aller Systemgruppen.
 - Spalte Beschreibung: Sie können die Beschreibung für jede Systemgruppe ändern, wenn der Name selbst keine eindeutige Erklärung bietet, oder wenn Sie die Gruppe von anderen Systemgruppen stärker abgrenzen möchten.
 - Schaltfläche Erstellen: Über diese Schaltfläche können Sie eine neue Systemgruppe erstellen.

Sie können Systemgruppen auch löschen. Wählen Sie dazu die betreffende Gruppe aus, und klicken Sie auf **Löschen**.

Administrative Berechtigungen verwalten

- **HINWEIS:** Für folgende Aktionen benötigen Sie vollständige HP SAM Administratorrechte:
 - Erstellen, Ändern oder Löschen von Administratorgruppen
 - Zuweisen von Benutzern zu Administratorgruppen

Die folgenden Benutzer verfügen über diese Rechte:

- HP SAM Serveradministratoren
- Domänenadministratoren
- Domänenbenutzer, die zur Administratorgruppe "Administrator" in HP SAM gehören

Passen Sie in diesem Fenster die Rechte für verschiedene Stufen von Administratorzugriffsrechten an. Nachdem Sie die Administratorstufen erstellt haben, müssen Sie die Benutzer der erstellten Administratorgruppe hinzufügen, um ihnen Benutzerzugriff zu erteilen.

HINWEIS: Wenn Sie einen Benutzer mehreren Administratorgruppen zuweisen, die über verschiedene Berechtigungen verfügen, erhält der Benutzer alle Rechte der zugewiesenen Administratorgruppen.

So erstellen Sie eine neue Gruppe mit administrativen Rechten:

- 1. Klicken Sie auf Erstellen.
- 2. Geben Sie im Feld Gruppenname einen Namen für die Administratorgruppe ein.
- 3. Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung für die Gruppe ein.
- 4. Wählen Sie in den Feldern unter **Systemgruppenzuweisung** die Systemgruppe(n) aus, die mit der neuen Administratorgruppe verknüpft werden soll(en).
- 5. Wählen Sie in der Liste **Kategorie** die Kategorie aus, für die Sie die spezifischen Berechtigungsebenen angeben möchten.
- 6. Wählen Sie im Bereich **Berechtigungen** die Berechtigungen aus, die für diese Kategorie bei dieser speziellen Administratorgruppe zugelassen sein sollen.
- 7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede Kategorie.
- 8. Klicken Sie auf **Speichern**.
So nehmen Sie Änderungen an einer Administratorgruppe vor:

- 1. Wählen Sie die Gruppe, die Sie ändern möchten, durch Klicken auf den Gruppennamen-Hyperlink aus.
- 2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
- Um Werte der verschiedenen Kategorien zu ändern, wählen Sie eine Kategorie aus der Liste Kategorie aus und nehmen im Bereich Berechtigungen die gewünschten Berechtigungsänderungen vor. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Kategorie, in der Sie Änderungen vornehmen möchten.
- 4. Klicken Sie auf Speichern.

So löschen Sie eine Administratorgruppe:

- 1. Wählen Sie die Gruppe oder Gruppen aus, die Sie löschen möchten. Sie können mit diesem Verfahren mehr als eine Gruppe löschen.
- 2. Klicken Sie auf Löschen, und bestätigen Sie mit OK.

Benutzer verwalten

Standardmäßig werden in den Suchergebnissen alle Benutzer, Sicherheitsgruppen und organisatorischen Einheiten aufgeführt.

- Suchen nach: Organisatorischen Einheiten, Sicherheitsgruppen, Benutzer Wählen Sie aus, welche Gruppen durchsucht werden sollen.
- **Filteroptionen:** Mithilfe der Filteroptionen können Sie die Anzahl der in der Liste angezeigten Benutzer verringern. Die Filteroption basiert auf "UND"-Kombinationen. Je mehr Felder Sie angeben, desto stärker wird das Suchergebnis eingegrenzt.
 - **Name** Geben Sie den Namen ein, nach dem gesucht werden soll.
 - Rolle Wählen Sie die Rolle aus, nach der gesucht werden soll. Namen in eckigen Klammern([]) sind Administratorgruppen, z. B. [Administrator]. Namen ohne Klammern sind Ressourcenrollen.
 - Systemgruppe Zeigen Sie die Benutzer oder Gruppen an, die zu einer bestimmten Systemgruppe gehören.
 - Vorname Geben Sie einen Vornamen ein, nach dem gesucht werden soll.
 - **Nachname** Geben Sie einen Nachnamen ein, nach dem gesucht werden soll.
 - **Domänenname** Geben Sie eine Domäne ein, nach der gesucht werden soll.

Operation

So führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- 1. Wählen Sie die entsprechenden Benutzer aus.
- 2. Wählen Sie die auszuführende Aktion aus der Liste **Operation** aus.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Los.

So weisen Sie Attribute zu

Auf dieser Seite können Sie die einem Benutzer zugewiesenen Rollen und Systemgruppen ändern, eine Richtlinie zuweisen und einem Benutzer eine Administratorgruppe zuweisen.

So weisen Sie einem Benutzer Attribute zu:

- 1. Geben Sie die entsprechenden Filteroptionen ein (filtern Sie beispielsweise die Rolle aus der Liste aus).
- 2. Klicken Sie auf **Suchen**.
- 3. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Namen aus.
- Wählen Sie in der Liste Operation den Eintrag Attribute zuweisen aus, und klicken Sie dann auf Los, um das Fenster "Benutzer zu Richtlinie/Rolle zuweisen" zu öffnen.
- Wenn Sie einem Benutzer eine Richtlinie zuweisen möchten, wählen Sie eine Richtlinie aus der Liste Richtlinie aus.
- 6. Wenn Sie den Benutzer einer Administratorgruppe zuweisen möchten, wählen Sie eine Gruppe aus der Liste Administratorgruppe aus.
- Brite HINWEIS: Administratorgruppen sind nur für Sicherheitsgruppen und Benutzerkonten verfügbar.
- 7. Doppelklicken Sie auf die Systemgruppen, oder verwenden Sie die Pfeile zwischen den Feldern Verfügbar und Ausgewählt, um die Systemgruppen zu verschieben. Verschieben Sie alle Systemgruppen, die Sie dem ausgewählten Benutzer zuweisen möchten, in das Feld Ausgewählt.
- Doppelklicken Sie auf die Rollen, oder benutzen Sie die Pfeile zwischen den Feldern Verfügbar und Ausgewählt, um die Rollen zu verschieben. Fügen Sie alle Rollen, die Sie dem ausgewählten Benutzer zuweisen möchten, in das Feld Ausgewählt ein.
- 9. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **Speichern**.

So weisen Sie Ressourcen zu

Über diese Option können Sie eine bestimmte Ressource (z. B. einen Blade-PC) einem Benutzer zuweisen. Sie können auch einer dedizierten Ressource eine Reserveressource und der Ressource einen Anzeigenamen zuweisen. Für die Zuweisung von Ressourcen können Sie eine der folgenden drei Methoden wählen:

- Wählen Sie einen einzelnen Benutzer aus, und weisen Sie ihm manuell Ressourcen zu.
- Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, und lassen Sie deren Attribute und Ressourcen auf der Grundlage eines einzigen Vorlagenbenutzers automatisch zuweisen.
- Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer und eine Rolle aus, und lassen Sie jedem Benutzer aus der Rolle automatisch Blades zuweisen.

HINWEIS: Einem Vorlagenbenutzer muss ein statisch zugewiesenes Blade in einer Rolle zugeordnet sein, und die Rolle muss genügend verfügbare Ressourcen für die Benutzer während der automatischen Zuweisung statischer Ressourcen enthalten.

Wenn sich ein Blade-PC in einer dynamischen Rolle befindet und als dedizierte Ressource erneut einem Benutzer zugewiesen wird, kann dieser Blade nicht mehr einem anderen Benutzer in dynamischer Rolle zugewiesen werden, auch wenn der aktuelle Status **Verfügbar** lautet. Mit Ausnahme des Vorlagenbenutzers empfiehlt es sich, dedizierte Ressourcen nicht als dynamische Rolle zuzuweisen, damit die **verfügbaren** und **verwendeten** Ressourcen korrekt verfolgt werden können.

So weisen Sie Ressourcen manuell zu

- 1. Klicken Sie auf **Benutzer verwalten**.
- 2. Suchen Sie den Benutzer in der HP SAM Datenbank.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Namen.
- HINWEIS: Beim manuellen Zuweisen von Ressourcen dürfen Sie nur einen Namen auswählen.
- 4. Wählen Sie im Feld **Operationen** die Operation **Ressourcen zuweisen** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Los**, um das Fenster **Ressource Benutzer(n) zuweisen** zu öffnen.
- 5. Wählen Sie Ressourcen manuell zuweisen aus, und klicken Sie auf Weiter.
- 6. Wenn Sie dem Benutzer eine spezielle Ressource zuweisen möchten:
 - a. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 - b. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen der Ressource ein.
 - c. Klicken Sie auf Suchen, um nach zuweisbaren Ressourcen zu suchen.
 - d. Wählen Sie eine Ressource aus der Liste aus.
 - e. Klicken Sie auf Speichern, um die Ressourcenzuweisung zu ändern.
 - **f.** Wiederholen Sie die Schritte a bis e für jede weitere Ressource, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten.
- Wenn Sie den Anzeigenamen der Ressource ändern möchten, klicken Sie auf den Link in der Spalte Anzeigename, und geben Sie dann im Fenster "Anzeigename aktualisieren" einen neuen Anzeigenamen für die Ressource ein.

Standardmäßig entspricht der Anzeigename dem Hostnamen der Ressource.

8. Wenn Sie eine Sicherung für die dedizierte Ressource zuweisen möchten, klicken Sie in der Spalte **Sicherung** entweder auf **Rolle** oder **Ressource** für den jeweiligen Benutzer.

So wählen Sie eine Rolle aus:

▲ Wählen Sie eine Rolle aus, die Sie dem Benutzer als Sicherung zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf **Speichern**.

So wählen Sie eine Ressource aus:

- a. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen der Sicherungsressource ein, und klicken Sie dann auf **Suchen**.
- **b.** Wählen Sie die Ressource aus, die als Sicherung dienen soll, und klicken Sie auf **Speichern**.
- 9. Klicken Sie zum Löschen des gesamten Inhalts dieser Zeile (dedizierte Ressourcen, Sicherungsrollen und Sicherungsressourcen) in der Spalte **Operation** auf **Entfernen**.
- 10. So entfernen Sie nur die Sicherungsressource oder -rolle:
 - a. Klicken Sie in der Spalte Sicherung auf die Sicherungsrolle oder -ressource.
 - **b.** Wenn Sie eine Rolle entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Rolle**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Rolle, die Sie entfernen möchten.
 - c. Klicken Sie auf Speichern.
 - d. Wenn Sie eine Ressource entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ressource, anschließend auf Suchen, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Ressource, die Sie entfernen möchten.
 - e. Klicken Sie auf Speichern.
- 11. Klicken Sie auf Schließen.

So lassen sich Ressourcen automatisch über Vorlagenbenutzer zuweisen

- 1. Klicken Sie auf Benutzer verwalten.
- 2. Suchen Sie nach Benutzern.
- 3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Namen.
- Brite HINWEIS: Es können mehrere Benutzer ausgewählt werden.
- Wählen Sie aus der Liste Operation den Eintrag Ressourcen zuweisen aus, und klicken Sie auf Los.
- 5. Wählen Sie Ressourcen über Vorlagenbenutzer zuweisen aus.
- 6. Wählen Sie den Vorlagenbenutzer aus der Liste aus.
- 7. Klicken Sie auf Weiter.
- HINWEIS: Wenn Sie versuchen, Ressourcen einem Benutzer zuzuweisen, der bereits über Ressourcen verfügt, oder wenn die primären Rollen nicht über genügend Ressourcen verfügen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Dem Vorlagenbenutzer muss mindestens eine dedizierte Ressource zugeordnet sein, die in einer Rolle enthalten ist. Bei der Zuweisung von dedizierten Ressourcen zu mehreren Benutzern werden nur primäre Rollen berücksichtigt. Den ausgewählten Benutzern werden aus freien Ressourcen in dieser Rolle dedizierte Ressourcen zugewiesen. Den ausgewählten Benutzern werden zudem dieselben Rollen, Systemgruppen und Richtlinien wie dem Vorlagenbenutzer zugewiesen. Den ausgewählten Benutzern wird keine auf dem Vorlagenbenutzer basierende Administratorgruppe zugewiesen.

So lassen sich Ressourcen automatisch über eine Rolle zuweisen

- 1. Klicken Sie auf Benutzer verwalten.
- 2. Suchen Sie nach Benutzern.
- 3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Namen.
- Brite HINWEIS: Es können mehrere Benutzer ausgewählt werden.
- 4. Wählen Sie aus der Liste **Operation** den Eintrag **Ressourcen zuweisen** aus, und klicken Sie auf **Los**.
- 5. Wählen Sie Ressourcen über Rolle zuweisen aus.
- 6. Wählen Sie die Rolle aus der Liste aus.
- 7. Klicken Sie auf **Weiter**.
- HINWEIS: Wenn die Rolle nicht über genügend Ressourcen verfügt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Bei der Zuweisung von dedizierten Ressourcen zu mehreren Benutzern werden nur primäre Rollen berücksichtigt.

So weisen Sie dem Benutzer ein Monitorlayout zu und konfigurieren es

- HINWEIS: Sie sollten das Monitorlayout erstellen, bevor Sie es dem Benutzer zuweisen. Siehe "Verwalten des Monitorlayouts" auf Seite 74.
 - 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Namen.
 - Wählen Sie in der Liste Operation den Eintrag Monitorlayouts zuweisen aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Los, um das Fenster Monitorlayout für <Benutzername> zu öffnen, das die Monitorlayouts enthält, die dem ausgewählten Benutzer zugewiesen sind.
 - 3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 - 4. Wählen Sie das hinzuzufügende Monitorlayout aus der Liste der Monitorlayout-IDs aus.
 - 5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Rechnerressourcen und Rollen, die dem Monitorlayout zugewiesen werden sollen.
 - 6. Geben Sie die neue horizontale und vertikale Auflösung sowie den horizontalen und vertikalen Offset ein.
 - Big HINWEIS: Wenn Sie keine Angaben zu Auflösung und Offset machen, werden die Standardparameter des Systems angewendet.
 - 7. Wählen Sie die allgemeine Richtlinie aus. Diese gibt an, welche Sitzungsrichtlinie zu verwenden ist, wenn alle Sitzungen verbunden sind.
 - 8. Wählen Sie "USB-Voreinstellung" aus. Dies ist die Sitzung, die von RGS standardmäßig für USB-Geräte verwendet werden soll, die mit dem Zugriffsgerät verbunden sind.
 - 9. Klicken Sie auf **Speichern**.

So ändern Sie die Monitorlayout-Konfiguration für die Benutzer

- 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Namen.
- Wählen Sie in der Liste Operation den Eintrag Monitorlayouts zuweisen aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Los, um das Fenster Monitorlayout für <Benutzername> zu öffnen, das die Monitorlayouts enthält, die dem ausgewählten Benutzer zugewiesen sind.
- 3. Klicken Sie auf den Link in der Spalte Monitor Layout ID.
- 4. Geben Sie die neue horizontale und vertikale Auflösung, den horizontalen und vertikalen Offset, die allgemeine Richtlinie und die USB-Voreinstellung an.
- 5. Klicken Sie auf Speichern.

So löschen Sie eine Monitorlayout-ID für den Benutzer

- 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Namen.
- Wählen Sie in der Liste Operation den Eintrag Monitorlayouts zuweisen aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Los, um das Fenster Monitorlayout für <Benutzername> zu öffnen, das die Monitorlayouts enthält, die dem ausgewählten Benutzer zugewiesen sind.
- 3. Klicken Sie in der Spalte **Operation** auf **Entfernen**.

So löschen Sie einen Benutzer

Löscht einen Benutzer aus dem System.

So löschen Sie einen Benutzer:

- 1. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Namen aus.
- 2. Wählen Sie in der Liste **Operation** die Option **Löschen** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Los**.

Hinzufügen neuer Benutzer

Benutzer müssen in der HP SAM Zugangsliste aufgeführt sein, um eine Rechnerressource (z. B. einen Blade-PC) von einer nicht öffentlichen Rolle anzufordern. Sie können Benutzer einzeln, in einer Sicherheitsgruppe oder in einer organisatorischen Einheit hinzufügen. Wenn das System nach hinzugefügten Konten sucht, verwendet es die Domäne des HP SAM Webservers und/oder andere Active Directory-Server, die sich in dem auf der Registerkarte **Systemeinstellungen > Active Directory** konfigurierten Bereich befinden.

So gewähren Sie einzelnen Benutzern Zugang

- 1. Rufen Sie die Seite Neue Benutzer hinzufügen auf.
- 2. Wählen Sie für Suchen nach die Einstellung Benutzer aus.
- Wenn Sie einen Filter auf eine bestimmte Domäne einstellen möchten, wählen Sie in der Liste Domänenname die Domäne aus, oder wählen Sie Globaler Katalog für alle Domänen im selben Active Directory-Bereich aus, in dem sich auch der HP SAM Server befindet.

- HINWEIS: Bei der Suche über den globalen Katalog werden alle Benutzer aus externen Domänen angezeigt. Benutzer aus anderen Domänen können über den globalen Katalog zu HP SAM hinzugefügt werden, sie können sich jedoch möglicherweise nicht anmelden, wenn auf der Seite Active Directory der Registerkarte Systemeinstellungen nicht die Einstellung Extern ausgewählt ist.
- 4. Geben Sie, wie in den folgenden Beispielen gezeigt, einen oder mehrere Parameter ein:
 - a. Nachname: Bei der Eingabe von Zeichen wird eine Suche nach Nachnamen ausgeführt.
 - **b.** Vorname: Nach einem Komma eingegebene Zeichen leiten eine Suche nach Vornamen ein. Durch die Eingabe eines Leerzeichens können Sie gleichzeitig nach Vornamen und Nachnamen suchen. Zeichen vor dem Leerzeichen leiten eine Suche nach Vornamen ein. Zeichen nach dem Leerzeichen leiten eine Suche nach Nachnamen ein.
 - **c. UPN-Name**: Die Eingabe eines Namens mit einem at-Zeichen (@) startet eine Suche nach UPN-Name (z. B. peter.meier@).
 - Bright HINWEIS: Die Ergebnisse werden bei der Eingabe angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um der Liste hervorgehobene Benutzer hinzuzufügen.
- 6. Wählen Sie in der Liste die Benutzer aus, die HP SAM hinzugefügt werden sollen.
- 7. Klicken Sie auf Speichern.

So gewähren Sie Sicherheitsgruppen oder organisatorischen Einheiten Zugang

Nutzen Sie Active Directory-Dienste zum Hinzufügen vieler Benutzer. Fügen Sie dazu die Benutzernamen im Active Directory einer Sicherheitsgruppe oder einer organisatorischen Einheit hinzu. Fügen Sie anschließend die Sicherheitsgruppe oder die organisatorische Einheit direkt der Zugriffsliste der HP SAM Rolle hinzu. Sie können die Zugriffsliste ändern, indem Sie statt der HP SAM Administratorkonsole das Active Directory aufrufen und darüber Benutzer hinzufügen/entfernen.

- 1. Rufen Sie die Seite Neue Benutzer hinzufügen auf.
- Wählen Sie für Suchen nach die Einstellung "Organisatorische Einheiten" oder "Sicherheitsgruppen" aus.
- Wenn Sie nach einer bestimmten Domäne filtern möchten, wählen Sie in der Liste Domänenname die Domäne aus, oder wählen Sie Globaler Katalog für alle Domänen im selben Active Directory-Bereich aus, in dem sich auch der HP SAM Server befindet, aus.
- 4. Geben Sie den Namen der organisatorischen Einheit oder Sicherheitsgruppe ein.
- HINWEIS: Durch die Eingabe von Zeichen in das Suchfeld können Sie nach Gruppen suchen. Die Ergebnisse werden bei der Eingabe angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um der Liste hervorgehobene Gruppen hinzuzufügen.
- 6. Wählen Sie in der Liste die Gruppen aus, die HP SAM hinzugefügt werden sollen.
- 7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Registerkarte "Ressourcen"

In den folgenden Abschnitten wird erklärt, welche Optionen auf der Registerkarte **Ressourcen** zur Verfügung stehen.

Verwalten von Ressourcen

Die Suche zeigt standardmäßig alle Rechnerressourcen (z. B. Blade-PCs) an. Mithilfe der Filteroptionen können Sie die Anzahl der in der Liste angezeigten Ressourcen verringern. Die Filteroption basiert auf "UND"-Kombinationen. Je mehr Felder Sie angeben, desto stärker wird das Suchergebnis eingegrenzt. Folgende Filteroptionen sind verfügbar:

- **IP-Adresse/Hostname** Ressourcen anzeigen, deren IP-Adresse oder Hostname mit den eingegebenen Daten übereinstimmen (oder einen Bereich oder eine Gruppe von Rechnerressourcen, die mit den Angaben übereinstimmen).
- **Dedizierte Ressource** Suche auf Ressourcen begrenzen, die als dedizierte Ressourcen zugewiesen wurden.
- Aktiviert Ressourcen anzeigen, die nur manuell aktiviert oder deaktiviert werden können.
- **Rolle** Ressourcen anzeigen, die zu einer speziellen Rolle gehören.
- **Systemgruppe** Ressourcen anzeigen, die zu einer bestimmten Systemgruppe gehören.
- **Verfügbar** Ressourcen anzeigen, die zugeordnet werden können (keine verbundenen Benutzer).
- Nicht verbunden Ressourcen anzeigen, die über nicht verbundene Benutzer verfügen.
- In Gebrauch Ressourcen anzeigen, die über gerade aktiv verbundene Benutzer verfügen.
- Offline Ressourcen anzeigen, die nicht f
 ür die Zuordnung zur Verf
 ügung stehen, weil der Registrierungsdienst nicht reagiert (Dienst funktioniert nicht richtig, Hardware wurde ausgeschaltet usw.).

Die Funktion "Automatisch aktualisieren"

Nachdem eine Suche durchgeführt und eine Ressourcenliste angezeigt wurde, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Automatisch aktualisieren (Sekunden) – Mit dieser Funktion kann die Webseite der Registerkarte **Ressource** automatisch aktualisiert werden. Dabei wird die Liste der angezeigten Rechnerressourcen zusammen mit den neuesten Informationen aus der Datenbank abgerufen.

HINWEIS: Wenn diese Option aktiviert ist, meldet die HP SAM Administratorkonsole Sie nicht automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne (Timeout) von der HP SAM Administratorkonsole ab. Dies könnte ein Sicherheitsrisiko darstellen, besonders dann, wenn die Sitzung auf einem öffentlichen Terminal stattfindet und der Benutzer vergisst, den Browser zu schließen oder sich abzumelden.

Zum Aktivieren dieser Funktion setzen Sie den Wert auf 5, 15, 30 oder 60 Sekunden, zum Deaktivieren der Funktion setzen Sie den Wert auf **Aus**. Klicken Sie anschließend auf **Übernehmen**. Die Einstellung wird sofort wirksam.

Anzeigen von Detailinformationen

Um einzelne Informationen über eine Ressource anzuzeigen, klicken Sie auf das Vergrößerungsglas in der Spalte **Details**.

HINWEIS: Um anzuzeigen, wer gerade mit einer Rechnerressource verbunden bzw. nicht verbunden ist, bewegen Sie den Mauszeiger langsam über das Symbol unter der Spalte Status. Das mit dem Blade verknüpfte Benutzerkonto wird angezeigt.

Operationen

HINWEIS: Für manche der unten aufgeführten Operationen, beispielsweise Abmelden, Neustart und Herunterfahren, muss das HP SAM Dienstkonto über Administratorrechte auf der Rechnerressource (z. B. einem Blade-PC) verfügen.

So führen Sie die unten aufgeführten Operationen aus:

- 1. Wählen Sie die entsprechende(n) Ressource(n) aus.
- 2. Wählen Sie die auszuführende Aufgabe aus der Liste Operation aus.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Los.

Operationen

- Löschen Ressource aus dem System löschen. Auf diese Weise können Sie die Datenbank bereinigen. Sie können eine Rechnerressource nur dann löschen, wenn ihr Status **Offline** lautet.
- **Deaktivieren** Weitere Zuordnungen der Ressource verhindern. Bei "In Verwendung" ist die aktuelle Benutzersitzung nicht betroffen. Bei "Getrennt" kann der Benutzer sich nicht mehr bei der Rechnerressource anmelden.
- Aktivieren Ressource zur Zuordnung zulassen.
- Benutzer abmelden Abmelden des aktuellen Benutzers von der Ressource erzwingen.
- **Neustart** Ressource neu starten.
- Nachricht senden Textnachricht (Pop-up-Nachricht) an den Benutzer der Ressource senden.
- Herunterfahren Ressource herunterfahren.
- Synchronisieren Eine Anfrage direkt an die Ressource senden, um den aktuellen Status abzurufen. In der Regel ist dies nicht nötig, da der Registrierungsdienst Änderungen am Status immer meldet (Einschalten, Ausschalten, Benutzeranmeldung, Benutzer trennt Verbindung, Benutzerabmeldung). Nützlich ist die Funktion, um den aktuellen Status einer Ressource abzurufen, wenn die Netzwerkverbindungen zwischen der Ressource und dem HP SAM Server vorübergehend unterbrochen war.
- Rollen zuweisen Der Ressource neue Rollen zuweisen. Diese Einstellung setzt die Konfigurationsdatei f
 ür die Ressource au
 ßer Kraft.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Fenster für die Ressourcen-Rollen-Zuweisung geöffnet. Verwenden Sie dieses Fenster, um primäre und alternative Rollen für die Ressource auszuwählen.

Sie können in diesem Fenster auch neue Rollen erzeugen.

- HINWEIS: Sobald Sie mithilfe der HP SAM Web-Administratorkonsole Rollen zugewiesen haben, werden alle Änderungen an Rollen in der Konfigurationsdatei ignoriert. Um wieder die Konfigurationsdatei zu verwenden, löschen Sie die Ressource aus der Datenbank und starten Sie sie anschließend neu.
- Systemgruppen zuweisen Der Ressource neue Systemgruppen zuweisen.

Ansicht anpassen

In diesem Fenster können Sie die Spalten für die Ressourcen anpassen, die im Fenster "Ressourcen verwalten" angezeigt werden. Sie können dazu die Pfeiltasten verwenden oder auf die Objekte in den Feldern "Verfügbar" und "Ausgewählt" doppelklicken, um diese zu verschieben. Mit dem einfachen Pfeil können Sie das ausgewählte Objekt, mit dem Doppelpfeil alle Objekte in der Liste verschieben. Sie können mindestens drei und maximal sechs Spalten anzeigen.

Verwalten von Zugriffsgeräten

So fügen Sie manuell ein Zugriffsgerät hinzu

- HINWEIS: Der Windows-basierte Client, der Blade Workstation Client und der Linux-Client registrieren Zugriffsgeräte beim Herstellen einer Verbindung zum HP SAM Server automatisch. Dem XP Embedded-Betriebssystemabbild fehlt es auf einigen Thin Client-Zugriffsgeräten an der dazu benötigten Unterstützung. Befolgen Sie für diese Systeme die Anweisungen im Ordner CIMWIN32, der im Ordner AddOns des HP SAM SoftPaq enthalten ist.
 - 1. Klicken Sie auf Erstellen.
 - 2. Geben Sie die Seriennummer und einen Anzeigenamen ein.
 - 3. Sie können die Systemgruppen auswählen, auf die dieses Gerät Zugriff haben wird.
 - 4. Sie können ein Monitorlayout auswählen.
 - 5. Klicken Sie auf **Speichern**.

So ändern Sie ein Zugriffsgerät

- 1. Geben Sie einen oder mehrere Parameter ein, und klicken Sie auf **Suchen**, oder klicken Sie direkt auf **Suchen**, um alle registrierten Zugriffsgeräte anzuzeigen.
- 2. So ändern Sie die Einstellungen des Zugriffsgeräts:
 - **a.** Klicken Sie auf den Link mit der **Seriennummer**, und ändern Sie dann im Dialog die entsprechenden Einstellungen des Zugriffsgeräts.
 - b. Klicken Sie auf Speichern.

So löschen Sie ein Zugriffsgerät

- Brite HINWEIS: Ein Zugriffsgerät, das gerade verwendet wird, kann nicht gelöscht werden.
 - 1. Geben Sie einen oder mehrere Parameter ein, und klicken Sie auf **Suchen**, oder klicken Sie direkt auf **Suchen**, um alle registrierten Zugriffsgeräte anzuzeigen.
 - 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Zugriffsgerät.
 - 3. Klicken Sie auf Löschen und anschließend auf OK.

Verwalten des Monitorlayouts

In diesem Bereich können Sie ein neues Layout erstellen oder ein bestehendes Layout ändern oder löschen.

So erstellen Sie ein Monitorlayout

- 1. Klicken Sie auf Erstellen.
- 2. Geben Sie die Monitorlayout-ID ein.
- 3. Geben Sie eine Beschreibung für das Layout ein.
- 4. Wählen Sie die mit diesem Monitorlayout verknüpften Systemgruppen aus.
- 5. Klicken Sie auf Speichern, um die neue Layout-ID hinzuzufügen.

So ändern Sie ein Monitorlayout

- Klicken Sie auf den Link in der Spalte "Monitorlayout-ID", und ändern Sie dann die entsprechenden Einstellungen, um den Namen, die Beschreibung oder die Systemgruppe des Monitorlayouts zu ändern.
- 2. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Monitorlayout-ID zu ändern.

So löschen Sie ein Monitorlayout

- 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Monitorlayout.
- 2. Markieren Sie Löschen, und klicken Sie dann auf OK.

Verwalten von Rechenzentren

Rechenzentren in HP SAM zählen zu den Gehäusegruppen. Rechenzentren dienen nur zur Speicherung von Gehäusepasswörtern, um die Funktion zu aktivieren, mit der Benutzer Blade-PCs über die HP SAM Verbindungsleiste aus- und wieder einschalten können.

HINWEIS: Für die HP BladeSystem PC-Gehäuse muss Integrated Administrator (IA) Software der Version 4.20 oder höher verwendet werden. Standardmäßig weist die IA-Software ein deaktiviertes Konto mit dem Namen SAM auf. Sie müssen das Konto SAM aktivieren und ein Passwort erstellen, damit die Option für das Ausschalten und erneute Einschalten funktioniert.

Das IA-Passwort für das integrierte **SAM**-Konto muss in HP SAM auf der Seite "Rechenzentren verwalten" gespeichert sein.

Die Blade-Energieverwaltung in Gehäusen der C-Klasse (Blade Workstations) wird nicht unterstützt.

So erstellen Sie ein Rechenzentrum

- 1. Klicken Sie auf Erstellen.
- 2. Geben Sie den Namen des Rechenzentrums und das Gehäusepasswort ein.
- 3. Klicken Sie auf Speichern.

So ändern Sie ein Rechenzentrum

- 1. Klicken Sie auf einen Link in der Spalte Rechenzentrum.
- 2. Ändern Sie den Namen des Rechenzentrums und/oder das Passwort.
- 3. Klicken Sie auf Speichern.

So fügen Sie einem Rechenzentrum Gehäuse hinzu

- 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das entsprechende Rechenzentrum.
- Wählen Sie aus der Liste Operation den Eintrag Gehäuse anzeigen aus, und klicken Sie auf Los.
- 3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
- 4. Geben Sie Suchbegriffe (optional) ein, und klicken Sie dann auf **Suchen**.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen f
 ür die hinzuzuf
 ügenden Geh
 äuse, und klicken Sie dann auf Speichern.
- 6. Klicken Sie auf **Schließen**.

So löschen Sie Gehäuse aus einem Rechenzentrum

- 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das entsprechende Rechenzentrum.
- Wählen Sie aus der Liste Operation den Eintrag Gehäuse anzeigen aus, und klicken Sie auf Los.
- 3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die zu löschenden Gehäuse.
- 4. Klicken Sie auf Löschen.
- 5. Klicken Sie auf Schließen.

So löschen Sie ein Rechenzentrum

- 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das entsprechende Rechenzentrum oder die Rechenzentren.
- 2. Wählen Sie aus der Liste **Operation** den Eintrag **Löschen** aus, und klicken Sie auf **Los**.
- 3. Klicken Sie auf **OK**.

Registerkarte "Richtlinien"

Über die Richtlinienverwaltung kann der Administrator die vom Benutzer gewählten Einstellungen für den HP SAM Client außer Kraft setzen. Im Allgemeinen wird dem Benutzer die flexible clientseitige Anpassung der Verbindungseinstellungen gestattet. Für bestimmte Einstellungen, die der Benutzer stets zum Herstellen der Verbindung benötigt, kann der Administrator über die Registerkarte **Richtlinien** erzwungene Einstellungen definieren.

Die HP SAM Hierarchie-Richtlinie umfasst 5 Ebenen:

- Global
- Rolle
- OU (organisatorische Einheit)
- Sicherheitsgruppe
- Benutzer

Die einem Benutzer zugewiesenen Richtlinieneinstellungen haben Vorrang vor Richtlinieneinstellungen, die einer Sicherheitsgruppe zugeordnet sind, usw. bis zum Anfang der Liste.

Schritte:

- 1. Erzeugen oder aktualisieren Sie die Richtlinie auf der Registerkarte **Richtlinien**. Um eine bereits bestehende Richtlinie zu aktualisieren, klicken Sie auf den Richtliniennamen-Hyperlink.
- 2. Weisen Sie die Richtlinie:
 - einer Rolle zu (Benutzer und Rollen > Ressourcenrollen verwalten)
 - einem Benutzer, einer organisatorischen Einheit oder einer Sicherheitsgruppe zu (Benutzer und Rollen > Benutzer verwalten)

HP SAM erstellt immer eine globale Richtlinie. Diese Richtlinie gilt für alle Benutzerverbindungen, sofern sie nicht durch andere Richtlinien außer Kraft gesetzt wird. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen "Automatisches Neuverbinden" deaktiviert. Dies verhindert, dass mehrere Benutzer gleichzeitig versuchen, sich an demselben Blade anzumelden. Wenn es zu einem Netzwerkausfall oder einem ähnlichen Vorfall kommt, wird der Benutzer je nach Netzwerkeinstellungen und Einstellungen der AD-Gruppenrichtlinie möglicherweise ohne sein Wissen von dieser Ressource abgemeldet. HP SAM weist diese Ressource dann möglicherweise einem anderen Benutzer zu. Wenn die Funktion zum automatischen Herstellen einer neuen Verbindung aktiviert ist, wird der zuerst angemeldete Benutzer wieder mit der Ressource verbunden, die inzwischen möglicherweise einem anderen Sie diese Funktion auf den gewünschten Wert.

Parameter	Global	Rolle	OU	SG1	SG2	Benutzer	Effektiv
P1	ON	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	ON
¹ P2	ON	OFF	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	OFF
P3	ON	OFF	ON	OFF	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	OFF
² P4	ON/No Overrides Allowed	OFF	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	ON
P5	ON/No Overrides Allowed	OFF/No Overrides Allowed	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	Nicht zugewiesen	ON

Tabelle 4-1	Beispiel für	eine effektive	hierarchische	Richtlinie
-------------	--------------	----------------	---------------	------------

Parameter	Global	Rolle	OU	SG1	SG2	Benutzer	Effektiv
³ P6	ON	OFF	ON	OFF	ON	Nicht zugewiesen	OFF

¹ Die Reihenfolge der Richtlinienzuweisung lautet Benutzer (höchste Ebene) > Sicherheitsgruppe > OU > Rolle > Globale Richtlinie (niedrigste Ebene). Einzelne Parameter, die auf der Benutzerebene zugewiesen wurden, setzen Parameter der Gruppenebene außer Kraft usw. Hinweis: Parameter P2 ist auf der globalen Ebene auf ON gesetzt, dies wird jedoch durch die Einstellung OFF der höheren Rollenebene außer Kraft gesetzt, sodass die effektive Einstellung OFF lautet.

- No Overrides Allowed (Kein Außerkraftsetzen möglich) kann auf jeder Ebene eingestellt werden, um ein Außerkraftsetzen von Einstellungen durch höhere Ebenen zu vermeiden. Hinweis: Die Einstellung ON bei "No Overrides allowed" für Parameter P4 auf der niedrigsten Ebene "Global" setzt die Einstellung OFF der höheren Ebene "Rolle" außer Kraft. Diese Option hat keinen Einfluss darauf, ob die geltende Einstellung für den Benutzer erzwungen wird. Die geltende Einstellung wird immer erzwungen.
- ³ Auf der Sicherheitsgruppen-Ebene überprüft HP SAM alle Sicherheitsgruppen in alphanumerischer Reihenfolge und verwendet im Bedarfsfall die Richtlinie der ersten gefundenen Sicherheitsgruppe. Sicherheitsgruppe 1 ist die erste gefundene Sicherheitsgruppe, sodass auch bei Parameter P6 die effektive Einstellung OFF lautet und die Einstellung ON der Sicherheitsgruppe 2 ignoriert wird.

Die Option **No Overrides Allowed** wird für eine Einstellung aktiviert, um zu verhindern, dass die Übernahme anderer Richtlinien die Einstellung außer Kraft setzt.

Erstellen oder Aktualisieren einer Richtlinie

Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Richtlinie auf die Schaltfläche **Erstellen**, und geben Sie den Namen der neuen Richtlinie ein. Zum Aktualisieren oder Bearbeiten einer bestehenden Richtlinie klicken Sie auf den Hyperlink des Richtliniennamens. Wenn das Fenster "Richtlinie aktualisieren" angezeigt wird, geben Sie die gewünschten Werte in die Felder ein oder lassen Sie diese frei, um einen Wert zu übernehmen.

Wenn Sie Richtlinien aktualisieren oder erstellen, können Sie alle verfügbaren Richtlinien anzeigen oder gültige Eigenschaften für RGS oder RDP angeben. Wählen Sie in der Liste **Eigenschaften anzeigen** entweder **ALL**, **RDP5**, **RDP6** oder **RGS** aus, um die aktiven Werte auf dem Bildschirm zu bestimmten.

HINWEIS: Weitere Informationen zu RGS finden Sie in der Dokumentation über Ihre Remote Graphics Software.

Effektive Richtlinie anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie die gültige Richtlinie für einen bestimmten Benutzer anzeigen. Siehe Tabelle 4-1, "Beispiel für eine effektive hierarchische Richtlinie", auf Seite 77.

- 1. Klicken Sie auf Effektive Richtlinie anzeigen.
- 2. Geben Sie den UPN-Namen des Benutzers ein.
- 3. Klicken Sie auf Los.

Die Richtlinienhierarchie für den Benutzer wird angezeigt.

HINWEIS: Sie können auch eine Rolle für den Benutzer auswählen, um die effektive Richtlinie basierend auf dieser Rolle anzuzeigen, da diese je nach Rolle des Benutzers unterschiedlich sein kann.

Registerkarte "Systemeinstellungen"

Mit dieser Registerkarte kann der Administrator einstellen, wie sich der HP SAM Server verhält.

Allgemein

Auf dieser Seite kann der Administrator die Einstellungen für das gesamte System definieren. Nehmen Sie die gewünschte(n) Veränderung(en) vor, und klicken Sie zum Übernehmen auf "Speichern".

- Neue Rolleneinstellungen Wenn eine neue Rolle erstellt wird (die Rechnerressource registriert sich selbstständig bei einer neuen Rolle im System), werden die Markierungen entsprechend dem zugewiesenen Wert gesetzt.
 - **Aktiviert** Ist diese Option bei der Erstellung einer neuen Rolle ausgewählt, wird das Flag "Rolle aktiviert" markiert, d. h. die Rolle kann sofort zugeordnet werden.
 - Öffentlich Ist diese Option bei der Erstellung einer neuen Rolle ausgewählt, wird das Flag "Öffentlich" markiert, d. h. für die Rolle ist keine Einschränkung der Benutzerzugriffsrechte erforderlich.
- **Neue Ressourceneinstellungen** Wenn eine neue Rechnerressource sich selbst registriert, wird sie vom System umgehend für die Zuordnung aktiviert oder deaktiviert.
- Synchronisierung der Zeitzone Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Zeitzoneneinstellung auf der Rechnerressource mit der des Zugriffsgeräts des Benutzers synchronisiert.
- HINWEIS: Durch Protokolldaten kann die Größe der HP SAM Datenbank schnell und deutlich zunehmen. Wenn die Protokollierung aktiviert ist, sollten Sie möglichst einen Protokollwartungsplan festlegen. Siehe <u>"Planung der Protokollbereinigungsprüfung"</u> <u>auf Seite 83</u>.
- Verlauf Bei Auswahl dieser Option erfasst und archiviert das System historische Daten f
 ür Berichte f
 ür einen in der Liste Rohdaten aufbewahren f
 ür ausgew
 ählten Zeitraum.
 Über diese Option k
 önnen Sie die Gr
 öße der Verlaufsdatenbank begrenzen. Bei Microsoft 2005 oder 2008 Express Edition ist die Datenbankgr
 öße auf 4 GB begrenzt.
 Ältere Daten, die au
 ßerhalb des in der Liste Rohdaten aufbewahren f
 ür ausgew
 ählten Zeitraums liegen, werden pro Tag in einem Eintrag zusammengefasst. Auf der Registerkarte Berichte k
 önnen Sie historische Daten einsehen.
- Vor Zuweisung authentifizieren Bei Auswahl dieser Option authentifiziert HP SAM die Passwörter des Benutzers mit AD, bevor es ihm eine Ressource zuweist. Dies kann in sicherheitssensiblen Umgebungen wünschenswert sein. Bei aktivierter Option Abgelaufenes Passwort zulassen sorgt HP SAM dafür, dass Benutzer mit abgelaufenen Passwörtern den Ressourcen zugeordnet bleiben, sodass sie das Passwort im Betriebssystem der Ressource ändern können.
- Erneute Versuche der Synchronisierungsabfrage Die Anzahl der Wiederholungsläufe, die das System ausführt, bevor es die Ressourcen als "offline" markiert.

- Synchronisierungszeit zwischen erneuten Versuchen Die Anzahl von Sekunden, die das System zwischen den einzelnen Wiederholungsläufen für die Synchronisierungsoperation wartet.
- Zeitbegrenzung für die Benutzeranmeldung Die Anzahl an Sekunden, die ein Benutzer zum Anmelden zur Verfügung hat. Die Ressource wird während dieses Zeitraums keinem anderen Benutzer zugewiesen. Wenn die Zeit abläuft, bevor die Anmeldung erfolgt ist, wird die Rechnerressource wieder in der Liste verfügbarer Ressourcen angezeigt.
- **Timeout für Zugriffsbeschränkungswarnung** Dauer in Sekunden während der dem Benutzer vor der erzwungenen Abmeldung durch die Zugriffsbeschränkungsfunktion ein entsprechender Warndialog angezeigt wird.
- Automatische Verbindung f
 ür mehrere Sitzungen Wenn diese Option aktiviert ist, kann das System den Benutzer automatisch mit allen Ressourcen des gew
 ählten Typs verbinden, die diesem Benutzer zugewiesen sind, sofern sich der Benutzer
 über ein Zugriffsger
 ät ohne zugewiesene Monitorlayout-ID angemeldet hat. Zur Auswahl stehen:
 - Dedizierte Ressourcen
 - Öffentliche Rollen
 - Nicht öffentliche Rollen
- **Client-Ressourcennetzwerk** Sie können angeben, welche Methode verwendet werden soll, wenn das Zugriffsgerät eine Verbindung zur Rechnerressource herstellt.
 - Host-Name Wenn diese Option ausgewählt ist, übermittelt das System dem Zugriffsgerät den Computernamen der Ressource, um eine Verbindung aufzubauen, und stützt sich auf den DNS-Server, um den Namen an die entsprechende IP-Adresse weiterzuleiten.
 - IP-Adresse Wenn diese Option ausgewählt wird, gibt das System die IP-Adresse der Rechnerressource zum Herstellen einer Verbindung an das Zugriffsgerät des Benutzers weiter. Wenn die Rechnerressource über mehr als eine Netzwerkkarte verfügt, müssen Sie eine Option auswählen.

- **Gemeldetes Subnetz** – Das Subnetz, bei dem sich die Rechnerressource registriert hat und über das sie mit HP SAM kommuniziert hat.

- **Angegebenes Subnetz** – Wenn sowohl der HP SAM Server als auch die Rechnerressource je über zwei NIC-Karten verfügen und über zwei unabhängige Subnetze kommunizieren, muss angegeben werden, über welches Subnetz das Zugriffsgerät eine Verbindungsanfrage stellen soll.

HINWEIS: HP SAM erlaubt nur die Eingabe eines Subnetzbereichs. Wenn die Netzwerkumgebung komplex ist, müssen Sie anstelle der IP-Adresse den Hostnamen eingeben.

Webclient

Auf dieser Seite kann der Administrator die Einstellungen für den Webclient definieren. Nehmen Sie die gewünschten Veränderungen vor, und klicken Sie zum Übernehmen auf **Speichern**.

- **Zugriff aktivieren** Wählen Sie diese Option aus, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, eine Desktop-Sitzung über den Internet Explorer-basierten Client anzufordern.
- Cookies Wählen Sie Benutzerauswahl aus, damit der Benutzer die Wahl hat, den Benutzernamen, die Domäne und die Client-Einstellungen auf den Browser-Cookies des Zugriffsgeräts zu speichern. Wenn Sie Sicherheitsbedenken haben (z. B. öffentlicher Terminalzugriff), wählen Sie die Option Nicht erlauben aus, damit die Informationen nicht gespeichert werden und der Benutzer bei jeder Anmeldung den Benutzernamen und die Domäne eingeben muss.
- Domänenfeld anzeigen Wählen Sie Aktiviert aus, um das Domäneneingabefeld anzuzeigen, in dem Benutzer eine Domäne angeben können. Ist diese Option nicht ausgewählt, müssen die Benutzer einen Namen im UPN-Format eingeben.
- **Passwortfeld anzeigen** Wählen Sie **Aktiviert** aus, um das Feld **Passwort** auf dem Webclient-Bildschirm anzuzeigen.
- Konfigurationsoptionen anzeigen Wählen Sie Aktiviert aus, um den Konfigurationslink auf dem Webclient-Bildschirm anzuzeigen.
- Auflösungsauswahl anzeigen Wählen Sie Aktiviert aus, um den Konfigurationslink auf dem Webclient-Bildschirm anzuzeigen.
- Standarddomäne Geben Sie die Standarddomäne für die Webclient-Anmeldung ein.
- Bannertext Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und geben Sie den entsprechenden Text in das Feld ein, um die anpassbare Meldung zu verändern, die dem Benutzer auf der HP SAM Webclient-Seite angezeigt wird.
- Smart Card
 - Smart Card-Anmeldung Wählen Sie den entsprechenden Wert f
 ür die Art der Anmeldung aus, die Sie bevorzugen.

- **Nicht erlaubt** – Wählen Sie diese Option aus, um die Anmeldung mit einer Smart Card zu deaktivieren. Es werden nur die herkömmlichen Felder für Anmeldedaten angezeigt.

- **Optional** – Wählen Sie diese Option aus, um die Anmeldung mit einer Smart Card zu ermöglichen. Es werden alle Felder für Anmeldedaten angezeigt.

- **Erforderlich** – Wählen Sie diese Option aus, um nur die Anmeldung mit einer Smart Card zuzulassen. Es werden nur die Felder für die Smart Card-Anmeldung angezeigt.

• **Feld "Benutzername"** – Wählen Sie den entsprechenden Wert für das Feld in dem Zertifikat aus, das den Benutzer-Anmeldenamen enthält.

- **E-Mail** – Wählen Sie diese Option aus, damit HP SAM im E-Mail-Feld des Zertifikats nach dem Anmeldenamen sucht. Die in diesem Feld gefundenen Daten müssen mit dem UPN-Namen des Benutzers übereinstimmen.

- **UPN** – Wählen Sie diese Option aus, damit HP SAM im UPN-Feld des Zertifikats nach dem Anmeldenamen sucht.

- **Automatisches Verbinden** Wählen Sie **Aktiviert** aus, damit der Client automatisch eine Verbindung herstellt, wenn der Benutzer die Smart Card einschiebt.
- Cryptographic Service Provider (CSP) Geben Sie den Namen des CSP ein, der die Smart Card-Lösung unterstützt, die Sie auswählen, wenn Sie die Smart Card-Anmeldung konfigurieren. Dieser Wert stellt die Kennung des zu verwendenden Kryptographiedienstanbieters (CSP) dar. Verwenden Sie die Schaltflächen Erstellen, Bearbeiten oder Löschen, um die entsprechende Aktion für diesen Wert auszuführen.

Active Directory

Auf dieser Seite wird die Verbindung des Systems zu Active Directory-Diensten definiert, über die Benutzerkontoinformationen abgerufen werden.

- **Extern** Wählen Sie diese Option aus, um alle Domänen zu durchsuchen.
- HINWEIS: Das Abwählen dieser Option hat nicht zur Folge, dass Benutzer in anderen Domänen nicht mehr angezeigt werden, wenn auf der Seite "Neue Benutzer hinzufügen" der HP SAM Web-Administratorkonsole Suchvorgänge durchgeführt werden. Es hindert HP SAM jedoch daran, diesen Benutzern bei einer Anmeldung über den HP SAM Client Ressourcen zuzuweisen.
- Zeitlimit der Serverabfrage Geben Sie die Zeit an, die der HP SAM warten soll, während der LDAP-Server Kontoinformationen extrahiert. Der HP SAM Webserver ruft Benutzerkontodaten ab, wenn sie innerhalb der vorgegebenen Zeit vom Active Directory-Server zurückgesendet werden. Erhöhen Sie den Wert, wenn Sie auf der Seite "Neuen Benutzer hinzufügen" der HP SAM Administratorkonsole dazu aufgefordert wurden.

Automatische Planungen

HINWEIS: Diese Planungen befinden sich jetzt nicht mehr im oberen Menü, sondern auf der Seite Automatische Planungen.

Planung der Ressourcensynchronisierung

Um die Synchronisierung zum Erfassen der Offline-Ressourcen zeitlich zu planen, stellen Sie den Timer wie unten beschrieben ein, und klicken Sie auf **Erstellen** oder **Aktualisieren**. Bei normalem Betrieb der Ressourcen ist dies in der Regel nicht nötig. Wenn Sie lieber regelmäßig Rückmeldungen über die Ressourcen erhalten möchten, setzen Sie die Synchronisierung in regelmäßigen Intervallen (z. B. täglich um Mitternacht) an.

- Automatische Ereignisplanung Markieren Sie zum Einschalten dieser Option das Kästchen Aktiviert.
- Geplantes Startdatum Wählen Sie das Startdatum für das Ereignis aus.
- **Geplante Zeit** Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der die Synchronisierungsoperation durchgeführt werden soll. Aktivieren Sie so viele Zeitpunkte wie nötig.
- Geplanter Tag Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Täglich** Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen das Ereignis erneut auftreten soll.
 - **Wöchentlich** Geben Sie die Anzahl der Wochen ein, nach denen das Ereignis erneut auftreten soll, und den/die Wochentag(e).

Um die Synchronisierung manuell auszuführen, klicken Sie auf die Registerkarte **Ressourcen**, suchen und öffnen Sie die Ressourcenliste, und wählen Sie die zu synchronisierenden Ressourcen aus. Wählen Sie aus der Liste **Operation** die Option **Synchronisieren** aus.

Planung der Protokollbereinigungsprüfung

Um die Durchführung einer Datenbankbereinigung zeitlich zu planen, stellen Sie den Timer wie unten beschrieben ein, und klicken Sie auf **Erstellen** oder **Aktualisieren**. Führen Sie diese Operation aus, um die Verwaltbarkeit der Datenbank zu gewährleisten und die Beeinträchtigung der Leistung von HP SAM auf ein Minimum zu begrenzen.

- Automatische Ereignisplanung Markieren Sie zum Einschalten dieser Option das Kästchen Aktiviert.
- Geplantes Startdatum Wählen Sie das Startdatum für das Ereignis aus.
- **Geplante Zeit** Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der die Synchronisierungsoperation durchgeführt werden soll. Aktivieren Sie so viele Zeitpunkte wie nötig.

- Geplanter Tag Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Täglich** Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen das Ereignis erneut auftreten soll.
 - **Wöchentlich** Geben Sie die Anzahl der Wochen ein, nach denen das Ereignis erneut auftreten soll und den/die Wochentag(e).
- Optionen löschen
 - **Einträge löschen, die älter sind als** Geben Sie den Zeitraum an (in Tagen), für den Einträge gespeichert bleiben, bevor sie gelöscht werden.
 - **Typen löschen** Markieren Sie zum Löschen Information, Warnung und/oder Fehler.
 - **Ohne Speichern löschen** Wählen Sie diese Option aus, wenn die Daten dauerhaft gelöscht werden sollen.
 - **Als CSV-Datei speichern und dann löschen** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Daten vor dem dauerhaften Löschen in einer externen Textdatei speichern möchten.
 - Geben Sie den Dateipfad an, unter dem die CSV-Datei gespeichert werden soll.

Planung der Benutzerabmeldung bei der Ressource

Um die erzwungene Abmeldung von Benutzern bei ihren Ressourcen zeitlich zu planen, stellen Sie den Timer wie unten beschrieben ein, und klicken Sie auf **Erstellen** oder **Aktualisieren**.

- HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass ein von der Zertifizierungsstelle für die Domäne ausgestelltes Zertifikat auf dem HP SAM Server in IIS für die HP SAM Website installiert ist.
 - Automatische Ereignisplanung Markieren Sie zum Einschalten dieser Option das Kästchen Aktiviert.
 - Geplantes Startdatum Wählen Sie das Startdatum für das Ereignis aus.
 - **Geplante Zeit** Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der die Abmeldeoperation durchgeführt werden soll. Aktivieren Sie so viele Zeitpunkte wie nötig.
 - HINWEIS: Die hier festgelegte Zeit ist die Zeit für den HP SAM Server. Wenn sich die Ressourcen in einer anderen Zeitzone als der HP SAM Server befinden, müssen Sie diese Zeitangabe entsprechend anpassen.
 - Geplanter Tag Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Täglich** Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen das Ereignis erneut auftreten soll.
 - **Wöchentlich** Geben Sie die Anzahl der Wochen ein, nach denen das Ereignis erneut auftreten soll und den/die Wochentag(e).
 - **Rollen** Übertragen Sie Rollen aus dem linken Feld in das rechte Feld, damit Benutzer, denen Ressourcen aus dieser Rolle zugeordnet sind, zu den angegebenen Zeiten automatisch abgemeldet werden.

Lizenzen

Standardmäßig (d. h., wenn kein Lizenzschlüssel angegeben wurde) können Sie bis zu 30 Ressourcen ausführen (z. B. Blade-PCs). Dies dient nur zu Testzwecken. In

Produktionsumgebungen müssen auch bei weniger als 30 Ressourcen Lizenzen für alle Ressourcen erworben werden. Es gibt kein Ablaufdatum für diese Testsoftware.

Die Lizenzierung für HP SAM erfolgt auf Ressourcen- und nicht auf Benutzerebene. Beispiel: In einer Umgebung mit 300 Benutzern, die 100 Ressourcen gemeinsam nutzen, sind nur 100 lizenzierte Arbeitsplätze erforderlich. Wenn die Anzahl der Ressourcen die Anzahl der lizenzierten Arbeitsplätze überschreitet, erscheint auf der SAM Web-Administratorkonsole ein orangefarbenes Warnbanner. In dieser Situation geht keine Funktionalität verloren. HP SAM Lizenzen sind Floating Licences (Netzwerklizenzen), die nicht an eine bestimmte Ressource gebunden sind.

Lizenzschlüssel für HP SAM sind ggf. mit einer bestimmten Anzahl an Arbeitsplätzen (Ressourcen), einer Versionsnummer und einem SA-Ablaufdatum (Software Assurance) codiert. Diese Informationen finden Sie auf der in diesem Abschnitt beschriebenen Lizenzierungsseite. Die Versionsnummer legt fest, welche HP SAM Hauptversion durch die Lizenz abgedeckt werden soll. Beispiel: Ein Lizenzschlüssel mit der Version 2 bedeutet, dass er zur Verwendung mit HP SAM Version 2.X erstellt wurde. Diese Lizenz kann verwendet werden, um Ressourcen in einer beliebigen 2.X-Version von HP SAM zu lizenzieren. Die Lizenz läuft niemals ab, solange eine 2.X-Version verwendet wird.

Für das Beispiel oben gilt weiterhin, dass bei einer Aktualisierung von HP SAM auf eine 3.X-Version die Lizenz für Version 2 bei einer SAM-Version mit Gültigkeitsdatum (wird oben auf der SAM Web-Administratorkonsole angezeigt) gültig bleibt, sofern das SA-Ablaufdatum von Version 2 noch nicht erreicht ist. Wenn Sie eine Version von SAM installieren, bei der das Gültigkeitsdatum nach dem SA-Ablaufdatum liegt, werden diese Lizenzen nicht mehr berücksichtigt. Dies kann dazu führen, dass Ihnen über ein orangefarbenes Warnbanner mitgeteilt wird, dass Sie mehr Ressourcen als Lizenzen besitzen. Auch in dieser Situation sind noch keine Funktionen verloren gegangen. Der Kunde muss zu diesem Zeitpunkt Lizenzen für Version 3 von HP SAM erwerben oder zu einer 2.X-Version zurückkehren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuen Schlüssel eingeben**, um HP SAM einen neuen Schlüssel hinzuzufügen. Nach dieser Eingabe zeigt das System die auf diesem Schlüssel kodierte Information an. Wenn Sie den Schlüssel aus dem System löschen möchten, aktivieren Sie den/die entsprechenden Schlüssel, und klicken Sie dann auf **Löschen**.

HINWEIS: Damit der Lizenzschlüssel für HP SAM erfolgreich angegeben werden kann, muss das HP SAM Dienstkonto zur lokalen Administratorgruppe des Servers gehören.

Wenn eine Lizenzmeldung auf der HP SAM Administratorkonsole angezeigt wird, gehen Sie zu diesem Bereich, um die Details der Lizenznachricht anzuzeigen.

Registerkarte "Berichte"

HINWEIS: Sie müssen unter Systemeinstellungen > Allgemein die Verlaufsaufzeichnung aktivieren, um Berichte erstellen zu können.

Administratoren können nur die Berichte sehen, die mit den von ihnen gesteuerten Systemgruppen verknüpft sind.

HP SAM verfügt über drei Berichtstypen:

- Bericht zum Ressourcenkapazitätsverbrauch Diesem Bericht können Sie die Spitzenauslastung der Ressource in Prozent entnehmen und die Prozentwerte markieren, die einen bestimmten Schwellenwert übersteigen.
- Trendbericht zum Ressourcenkapazitätsverbrauch Dieser Bericht enthält die aufgezeichneten Spitzenauslastungswerte der Ressource über einen bestimmten Zeitraum.
- Ressourcennutzungsbericht Diesem Bericht können Sie den aktuellen Status der Ressourcennutzung entnehmen. Dieser Bericht wird auch auf der Hauptregisterkarte Home veröffentlicht.

Bericht zum Ressourcenkapazitätsverbrauch

Wählen Sie die Filter- und Anzeigeoptionen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht** erzeugen.

Filter

- Zeitrahmen (Von/Bis) Grenzen Sie die angezeigten Daten auf den Zeitraum ein, der Sie interessiert.
- **Rolle aktiviert** Grenzen Sie die Daten auf alle aktivierten Rollen (**Ja**) bzw. alle deaktivierten Rollen (**Nein**) ein, oder ignorieren Sie diese Markierung durch Auswahl von **Beide**.
- Öffentliche Rolle Grenzen Sie die Daten auf Rollen ohne Zugangsbeschränkung für Benutzer (Ja) bzw. Rollen mit Zugangsbeschränkung (Nein) ein, oder ignorieren Sie diese Markierung durch Auswahl von Beide.
- **Rollen** Zeigen Sie nur Daten zu den ausgewählten Rollen an. Wenn Sie diese Option wählen, grenzt das System die Auswahl anhand der zuvor von Ihnen gewählten Auswahloptionen ein.

Anzeigeoptionen

- Schwellenwertprozentsätze In diesem Bericht können Sie Daten markieren, wenn sie den hier eingegebenen Wert überschreiten.
 - **Mindestens verfügbar** Wenn die Daten den hier eingegeben Wert unterschreiten, werden sie im Bericht automatisch markiert.
 - **Maximum verbraucht** Wenn die Daten den hier eingegeben Wert überschreiten, werden sie im Bericht automatisch markiert.
- In neuem Fenster öffnen Bei Auswahl dieser Option werden die Ergebnisdaten in einem neuen Browser-Fenster angezeigt.

Ausgabebericht

- Rollenname Name der Rolle
- Mindestens verfügbar % Für den ausgewählten Zeitraum wird der Spitzenwert des verfügbaren Minimums angezeigt. Dieser Wert gibt an, dass der Prozentsatz der Rechnerressourcen, die noch zugeordnet werden können, auf den angegebenen niedrigsten Wert abgesunken ist.

- **Mindestens verfügbar** Dieser Wert stellt eine Ergänzung zu dem o. a. Prozentsatz dar und gibt im Einzelnen an, wie viele Ressourcen innerhalb der Rolle noch zur Verfügung stehen.
- **Maximum verbraucht** % Dieser Wert gibt den höchsten Prozentsatz an Ressourcen an, die im ausgewählten Zeitraum genutzt wurden.
- **Maximum verbraucht** Dieser Wert stellt eine Ergänzung zu dem o. a. Prozentsatz dar und gibt im Einzelnen an, wie viele Ressourcen innerhalb der Rolle genutzt wurden.
- Keine Ressourcen mehr Dieser Wert gibt f
 ür den ausgew
 ählten Zeitraum an, wie oft das System eine Situation festgestellt hat, in der keine Rechnerressourcen zur Ausf
 ührung der Verbindungsanfrage verf
 ügbar waren.
- HINWEIS: In der Regel sollte das verbrauchte Maximum das Gegenteil des verfügbaren Minimums sein. Dies gilt nicht, wenn die Rechnerressource mehreren Rollen zugeordnet ist. Die Ressource wird in diesem Fall mehrmals gezählt, einmal pro zugewiesener Rolle. Wenn die Rechnerressource deaktiviert ist, wird sie bei der Angabe der Gesamtzahl nicht berücksichtigt.

Trendbericht zum Ressourcenkapazitätsverbrauch

Wählen Sie die Filter- und Anzeigeoptionen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht** erzeugen.

Filter

- Zeitrahmen (Von/Bis) Grenzen Sie die angezeigten Daten auf den Zeitraum ein, der Sie interessiert.
- **Rolle aktiviert** Grenzen Sie die Daten auf alle aktivierten Rollen (**Ja**) bzw. alle deaktivierten Rollen (**Nein**) ein, oder ignorieren Sie diese Markierung durch Auswahl von **Beide**.
- Öffentliche Rolle Grenzen Sie die Daten auf Rollen ohne Zugangsbeschränkung für Benutzer (Ja) bzw. Rollen mit Zugangsbeschränkung (Nein) ein, oder ignorieren Sie diese Markierung durch Auswahl von Beide.
- **Rollen** Zeigen Sie nur Daten zu den ausgewählten Rollen an. Wenn Sie diese Option wählen, grenzt das System die Auswahl anhand der zuvor von Ihnen gewählten Auswahloptionen ein.

Anzeigeoptionen

- **Schwellenwertprozentsätze** In diesem Bericht können Sie Daten markieren, wenn sie den hier eingegebenen Wert überschreiten.
 - **Mindestens verfügbar** Wenn die Daten den hier eingegeben Wert unterschreiten, werden sie im Bericht automatisch markiert.
 - **Maximum verbraucht** Wenn die Daten den hier eingegeben Wert überschreiten, werden sie im Bericht automatisch markiert.
- Zeitintervall Daten werden in einem Maßstab aufgezeichnet, der auf Stunde, Tag, Woche oder Monat beruht.
- **Rohdaten einbeziehen** Wenn auch die Rohdaten in den Bericht mit aufgenommen werden sollen, aktivieren Sie das Feld **Rohdaten einbeziehen**.
- In neuem Fenster öffnen Bei Auswahl dieser Option werden die Ergebnisdaten in einem neuen Browser-Fenster angezeigt.

Ausgabebericht

- Diagramme für Mindestkapazität und maximale Kapazität Diese Diagramme zeigen die Mindestanzahl an Blade-PCs, die in dem angegebenen Zeitraum zur Verfügung standen, und die Höchstanzahl der benutzten Blade-PCs an. Im Allgemeinen sollte die Summe dieser Werte 100 % ergeben. Wenn ein Blade-PC jedoch mehrere Rollen unterstützt, dann lassen sich die Werte nicht auf diese Weise addieren, da die Nutzung eines Blade-PCs in einer Rolle gleichzeitig das verfügbare Minimum in der anderen Rolle herabsetzt.
- Zeitintervall Das Zeitintervall, für das der Bericht erstellt wurde. Ausschlaggebend für diesen Wert ist die Auswahl unter Anzeigeoptionen: Zeitintervall.
- Datum Das Datum des Berichts.
- Rollenname Der Name der Rolle.
- Mindestens verfügbar % Für den ausgewählten Zeitraum wird der Spitzenwert des verfügbaren Minimums angezeigt. Dieser Wert gibt an, dass der Prozentsatz der Rechnerressourcen, die noch zugeordnet werden können, auf den angegebenen niedrigsten Wert abgesunken ist.
- **Mindestens verfügbar** Dieser Wert stellt eine Ergänzung zu dem o. a. Prozentsatz dar und gibt im Einzelnen an, wie viele Ressourcen innerhalb der Rolle noch zur Verfügung stehen.
- **Maximum verbraucht** % Dieser Wert gibt den höchsten Prozentsatz an Ressourcen an, die im ausgewählten Zeitraum genutzt wurden.
- **Maximum verbraucht** Dieser Wert stellt eine Ergänzung zu dem o. a. Prozentsatz dar und gibt im Einzelnen an, wie viele Ressourcen innerhalb der Rolle genutzt wurden.
- Keine Ressourcen mehr Dieser Wert gibt f
 ür den ausgew
 ählten Zeitraum an, wie oft das System eine Situation festgestellt hat, in der nicht gen
 ügend Rechnerressourcen zur Ausf
 ührung von Verbindungsanfragen verf
 ügbar waren.

Ressourcennutzungsbericht

Wählen Sie die Filter- und Anzeigeoptionen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht** erzeugen.

Filter

- Gesamtzahl der Ressourcen Der physische Zählvorgang beruht auf den einzelnen physischen Ressourcen (d. h. nur primäre Rolle). Der logische Zählvorgang ergibt höhere Zahlen, da eine Rechnerressource mehrmals gezählt wird, wenn sie mehreren Rollen zugewiesen wurde.
- **Rolle aktiviert** Grenzen Sie die Daten auf alle aktivierten Rollen (**Ja**) oder alle deaktivierten Rollen (**Nein**) ein, oder ignorieren Sie diese Markierung durch Auswahl von **Beide**.
- Öffentliche Rolle Grenzen Sie die Daten auf Rollen ohne Zugangsbeschränkung für Benutzer (Ja) oder Rollen mit Zugangsbeschränkung (Nein) ein, oder ignorieren Sie diese Markierung durch Auswahl von Beide.
- **Rollen** Zeigen Sie nur Daten zu den ausgewählten Rollen an. Wenn Sie diese Option wählen, grenzt das System die Auswahl anhand der zuvor von Ihnen gewählten Auswahloptionen ein.

Anzeigeoptionen

• In neuem Fenster öffnen – Bei Auswahl dieser Option werden die Ergebnisdaten in einem neuen Browser-Fenster angezeigt.

Ausgabebericht

- **Rollenname** Name der Rolle
- Offline Anzahl der Rechnerressourcen, die offline sind
- **Deaktiviert** Anzahl der manuell deaktivierten Rechnerressourcen
- Verfügbar Anzahl der verfügbaren Rechnerressourcen
- **Getrennt** Anzahl der Rechnerressourcen mit Benutzern, die nicht mit der Sitzung verbunden sind
- In Verwendung Anzahl der Rechnerressourcen mit Benutzern, die diese gerade aktiv nutzen
- **Gesamtzahl** Anzahl der Rechnerressourcen, die offline sind, zur Verfügung stehen, nicht verbunden und in Verwendung sind

Registerkarte "Protokoll"

HINWEIS: Administratoren können nur die Protokolleinträge sehen, die mit den von ihnen gesteuerten Systemgruppen verknüpft sind.

Zum Anzeigen von Verlaufsaktivitäten des Systems stellen Sie die Filteroptionen entsprechend ein, um den anzuzeigenden Inhalt einzuschränken, und klicken Sie dann auf **Suchen**.

Filter

- **Kategorie** Standardeinstellung für die Suche ist **alle**. Sie können die Auswahl aber auch auf eine der unten genannten Kategorien einschränken.
 - Sicherheit Nur Daten zu sicherheitsbezogenen Ereignissen anzeigen.
 - Nutzungsaktivitäten Nur Daten zu den Benutzervorgängen Verbinden/Trennen/ Abmelden anzeigen.
 - Administrationstätigkeiten Nur Daten zu Administrationstätigkeiten anzeigen.
- **Typ** Zum Eingrenzen der Daten auf die Ereignisebene. Zur Auswahl stehen die Optionen Information, Warnung und Fehler.
- Beschreibung Ereignisse suchen, f
 ür die das Feld Beschreibung Text enth
 ält.
- Zeitrahmen Datenanzeige auf die eingegebenen Daten beschränken.
- Systemgruppen Datenanzeige auf die ausgewählten Systemgruppen beschränken.

Sie können folgende vier Operationen ausführen:

- Ausgewählte speichern
- Gesamtes Protokoll speichern
- Ausgewählte löschen
- Gesamtes Protokoll löschen

Einrichten der Smart Card-Anmeldung auf dem Zugriffsgerät

HINWEIS: Für die Anmeldung über RGS mit Smart Cards ist RGS 5.1.3 oder höher erforderlich. Die Smart Card-Anmeldung ist nicht möglich, wenn RGS Single-Sign-On aktiviert ist. Sie müssen die einfache Anmeldung auf dem RGS Sender aktivieren und für die USB-Einstellung auf dem RGS Receiver **Remote und Lokal** oder **Remote** festlegen. Treiber für das Smart Card-Lesegerät müssen sowohl auf der Ressource als auch auf dem Zugriffsgerät vorhanden sein.

Lesen Sie dieses White Paper zur Konfiguration der Smart Card auf der Rechnerressource, bevor Sie versuchen, die folgenden Schritte auszuführen: *Implementing ActivIdentity Smart Cards for Use with HP Compaq t5720 Thin Clients and HP Blade PCs* unter http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01153197/c01153197.pdf?jumpid=reg_R1002_USEN.

Sie müssen die Smart Card erfolgreich auf der Rechnerressource konfiguriert haben, bevor Sie versuchen, sie auf dem Zugriffsgerät zu konfigurieren:

Führen Sie zur Aktivierung der Anmeldung des HP SAM Clients mit Hilfe einer Smart Card folgende Schritte aus:

- 1. Schließen Sie das Smart Card-Lesegerät an das Zugriffsgerät an.
- 2. Installieren Sie den Treiber des Smart Card-Lesegeräts auf dem Zugriffsgerät.
- Installieren Sie die Smart Card-CSP-Software (Kryptographiedienstanbieter-Software), die Ihre Smart Card-Lösung unterstützt, auf dem Zugriffsgerät. Diese Software ist erforderlich, um den Inhalt der Smart Card zu lesen.
- 4. Installieren Sie die HP SAM Client-Software auf dem Zugriffsgerät.
- Wenn Sie den Internet Explorer-basierten Client verwenden, müssen Sie den Client auf der HP SAM Administratorkonsole unter Systemeinstellungen > Webclient > Cryptographic Service Provider (CSP) der Smart Card konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Webclient" auf Seite 81.
- HINWEIS: Wenn Sie den Client so konfigurieren, dass er das Feld "UPN" oder "E-Mail" aus dem Zertifikat des Benutzers liest, müssen die in diesen Feldern gelesenen Daten mit dem UPN-Namen des Benutzers übereinstimmen.
- Wenn Sie den XPe-Client verwenden, müssen Sie die CSP-Zeichenfolge in der .SAM-Datei angeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Smart Card-Einstellungen"</u> <u>auf Seite 46</u>.

- Wenn Sie möchten, dass das System den HP SAM Client automatisch startet, wenn ein Benutzer eine Smart Card einsetzt, lesen Sie die Schritte a und b. (HINWEIS: Schritt a ist die Standardeinstellung.)
 - **a.** Bearbeiten Sie für den Windows-basierten Client (Standardeinstellung) die Datei ' scwatch.cfg' folgendermaßen:

[scwatch]

Action=c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Session

Allocation Client\hprdcw32.exe

ActionDir=c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Session

Allocation Client

- oder -

b. Bearbeiten Sie bei Verwendung eines Internet Explorer-basierten Clients die Datei ' scwatch.cfg' folgendermaßen:

Action=c:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe http://HP SAMServername

- 8. Starten Sie den Dienst wie folgt:
 - a. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste.
 - b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf HP Smart Card-Monitordienst.
 - c. Wählen Sie Start aus.

Weitere Informationen über die HP SAM Smart Card-Einstellungen finden Sie unter <u>"Smart Card-Einstellungen" auf Seite 46</u>.

Sie können die Smart Card-Einstellungen auf dem Webclient konfigurieren, nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben. Navigieren Sie von der HP SAM Administratorkonsole zu **Systemeinstellungen > Webclient**.

HINWEIS: Die CAC ist ein äußerst sicherer Smart Card-Typ, der vom Militär eingesetzt wird. Ihr Verhalten in HP SAM entspricht dem typischer Smart Cards. HP SAM greift außer auf das Zertifikat, das zur Feststellung der Benutzerberechtigung erforderlich ist, auf keine weiteren Daten auf der CAC zu.

Konfigurieren von Sitzungszeitbeschränkungen für Remote-Sitzungen

Mit HP CCI Session Timers können Administratoren die automatische Trennung oder Abmeldung von Remote-Sitzungen nach einer bestimmten Zeitspanne steuern. Die integrierten Sitzungs-Timer bieten die Möglichkeit, sowohl RGS- als auch RDP-Sitzungen zu steuern. Sie können Zeitbeschränkungen für **aktive Sitzungen**, **aktive Sitzungen im Leerlauf** und **getrennte Sitzungen** konfigurieren und außerdem die CPU-Überwachung für **aktive Sitzungen im Leerlauf** und für **getrennte Sitzungen** konfigurieren. Dadurch wird die Trennung oder Abmeldung verhindert, wenn die CPU-Auslastung über einem konfigurierbaren Schwellenwert bleibt. Dies ist nützlich, um sicherzustellen, dass Verbindungen nicht abgemeldet werden, während beispielsweise wichtige Berechnungen laufen.

Die Sitzungs-Timer bestehen aus zwei Hauptelementen:

- Einem Dienstprogramm (HPCCIST.EXE und zugehörige Dateien), das zusammen mit dem HP SAM Registrierungsdienst auf der Ressource installiert wird. HPCCIST.EXE ist so konfiguriert, dass das Dienstprogramm zusammen mit Windows gestartet, jedoch nur dann weiter ausgeführt wird, wenn eine Richtlinie festgelegt ist, die dies verlangt.
- Eine administrative Vorlage f
 ür Active Directory-Gruppenrichtlinien,
 über die Sie HP CCI Session Timers aktivieren k
 önnen. Die administrative Vorlage (HPCCIST.ADM) befindet sich im Ordner C:\Windows\inf (sofern Windows im Ordner C:\Windows installiert ist).

So importieren Sie die Sitzungs-Timer in das Dienstprogramm "Gruppenrichtlinienverwaltung" auf dem Domänencontroller:

- 1. Kopieren Sie die Datei HPCCIST.ADM auf den Domänencontroller.
- 2. Erstellen Sie in der Gruppenrichtlinienverwaltung auf dem Domänencontroller ein Gruppenrichtlinienobjekt (GPO).
 - ▲ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Gruppenrichtlinienobjekte**, und wählen Sie **Neu** aus.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **GPO**, wählen Sie **Bearbeiten** aus, und bearbeiten Sie das GPO.
- 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Administrative Vorlagen.
- 5. Klicken Sie auf Hinzufügen, und navigieren Sie zu HPCCIST.ADM.
- Klicken Sie auf das neue GPO, und ziehen Sie es in Ihre OU (die Ihre Ressourcen enthält), um eine Verknüpfung zu erstellen.
- 7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **GPO**, wählen Sie **Bearbeiten** aus, und bearbeiten Sie das GPO, um die Parameter für HP Sitzungs-Timer festzulegen.

Unter Windows 2003 Server befinden sich die Richtlinien für HP Sitzungs-Timer unter Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > HP Client Consolidated Infrastructure.

Unter Windows 2008 Server befinden sich die Richtlinien für HP Sitzungs-Timer unter Computerkonfiguration > Richtlinien/Administrative Vorlagen > Klassische administrative Vorlagen > HP Client Consolidated Infrastructure.

HINWEIS: Für Benutzer können Sie diese Richtlinie auch unter Benutzerkonfiguration festlegen. Wenn widersprüchliche Richtlinien sowohl Computern als auch Benutzern zugewiesen sind, gilt die den Computern zugewiesene Richtlinie. Nachdem die administrative Vorlage in das Dienstprogramm "Gruppenrichtlinienverwaltung" auf dem Domänencontroller importiert wurde, stehen drei neue Richtlinien zur Verfügung:

- Emulate Terminal Services Session Time Limits (Sitzungszeitbeschränkungen von Terminaldiensten emulieren) – Diese Richtlinie steuert, ob die HP Sitzungs-Timer-Dienstprogramme die Gruppenrichtlinien der Microsoft Sitzungs-Timer emulieren. Dies ist für Ressourcen nützlich, auf denen Windows XP Pro mit Service Pack 2 oder niedriger läuft. Die Microsoft Sitzungs-Timer (für aktive Sitzungen, aktive Sitzungen im Leerlauf und getrennte Sitzungen) funktionieren sonst nicht mit diesen XP Versionen. Wenn diese Emulation aktiviert ist, funktionieren diese Richtlinien. Wenn auf der Ressource XP Pro mit Service Pack 3, Vista oder Windows 7 installiert ist, wird diese Emulation nicht benötigt.
- CPU-Auslastungszeitbeschränkung für aktive Remote-Sitzungen im Leerlauf festlegen Mit dieser Richtlinie kann der Administrator eine Zeitspanne ohne Benutzereingaben (Tastatur oder Maus) festlegen, nach deren Ablauf das System als im Leerlauf betrachtet wird. Ab diesem Zeitpunkt bestimmt eine andere Zeitspanne (die vom Administrator festgelegt wird), wie lange die CPU-Auslastung auf dem System unter einem konfigurierbaren Schwellenwert liegen muss, bevor der Benutzer getrennt oder abgemeldet wird (wie vom Administrator festgelegt). Der Administrator kann diese Einstellung auch feinabstimmen, indem er den Prozentanteil der Zeitspanne festlegt, während derer die CPU-Auslastung unter dem Schwellenwert liegen muss, damit die Trennung oder Abmeldung erfolgt. Dies ist nützlich, um einen gewissen Grad an CPU-Spitzenauslastung zu gestatten und trotzdem die Trennung oder Abmeldung durch das System zu veranlassen.
- CPU-Auslastungszeitbeschränkung für getrennte Remote-Sitzungen festlegen Mit dieser Richtlinie kann der Administrator, ähnlich wie bei der vorangehenden, eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf die Sitzung getrennt wird. Wenn die CPU-Auslastung für diesen Zeitraum unter dem gewählten Schwellenwert bleibt, wird der Benutzer von der Ressource abgemeldet, sodass diese für andere Benutzer verfügbar wird.

Ausführliche Informationen zu diesen Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie die Richtlinie im Dienstprogramm **Gruppenrichtlinienverwaltung** öffnen und dann auf die Registerkarte **Erklären** klicken.

Wenn der HP SAM Administrator keinen Zugriff auf den Domänencontroller hat, kann die Richtlinie stattdessen auf den einzelnen Ressourcen angewendet werden.

Ressourcenreservierungen (auch bekannt als Zugriffsbeschränkungen)

Über diese Funktion kann der Administrator festlegen, wann und von welchem Ort Benutzer auf Ressourcen zugreifen können. Sie ermöglicht auch die bedarfsgerechte Freisetzung von Ressourcen für andere Benutzer.

Durch Rolleneinstellungen kann der Administrator jetzt die Tageszeit und die Wochentage für den Quell-IP-Adressbereich angeben. Benutzer, denen eine bestimmte Rolle zugewiesen wurde, erhalten eine Ressource innerhalb dieser Rolle dann nur an dem bestimmten Tag während des angegebenen Zeitraums. In diesem Fall wird der Benutzer direkt zu einer Ressource in dieser Rolle geleitet, obwohl ihm viele andere Rollen zugeordnet sind. Bei diesem Vorgang wird kein Dialog für die Rollenauswahl angezeigt. Außerhalb des IP-Adressbereichs und des Zeitfensters wird dem Benutzer der Zugriff auf die Rolle verweigert. Jeder Rolle können zahlreiche solcher Reservierungen zugewiesen werden.

Am Ende des Reservierungszeitraums wird der Benutzer standardmäßig bei der Ressource abgemeldet. Durch Auswahl der Option **Verlängerung zulassen** bleibt der Benutzer über das Ende des aktuellen Reservierungszeitraums hinaus angemeldet. Er bleibt solange angemeldet, bis ein anderer Ressourcenreservierungszeitraum für dieselbe Rolle beginnt (oder bis 24:00 Uhr, wenn keine weiteren Reservierungen vorliegen.) Ein Dialog weist den Benutzer auf die bevorstehende Abmeldung hin. Die Vorlaufzeit für diese Warnung lässt sich im Bereich "Allgemein" der Registerkarte "Systemeinstellungen" der HP SAM Web-Administratorkonsole konfigurieren.

Beispielsweise kann eine Schule durch die Verwendung von Ressourcenreservierungen sicherstellen, dass den Schülern jeder Klasse eine Ressource von der richtigen Rolle bereitgestellt wird, und dafür sorgen, dass die Ressourcen innerhalb derselben Rolle rechtzeitig für einen später abgehaltenen Unterricht freigegeben werden. Der Administrator kann eine Reservierung für die Rolle **Mathematikklasse** einrichten und dazu den IP-Adressbereich eines bestimmten Unterrichtsraums und den Tag einschließlich der Uhrzeit angeben, an dem der Mathematikklasse, ohne eine Schüler, der sich am richtigen Tag und zur richtigen Uhrzeit an einem Computer in diesem Unterrichtsraum anmeldet, erhält eine Ressource aus der Rolle **Mathematikklasse**, ohne eine bestimmte Rolle auswählen zu müssen. Er kann diese Ressource bis zum Unterrichtsende nutzen. Eine weitere für die Rolle **Mathematikklasse** eingerichtete Reservierung kann für dieselbe(n) Ressource(n) gelten, die zu einem späteren Zeitpunkt einer anderen Mathematikklasse in einem anderen Raum bereitgestellt werden. Durch die automatische Abmeldung ist sichergestellt, dass die Ressource net Schülern der späteren Mathematikklasse zur Verfügung stehen.

Wenn sich der HP SAM Server und die Zugriffsgeräte in unterschiedlichen Zeitzonen befinden, gelten die im Rahmen der Ressourcenreservierung festgelegten Uhrzeiten für das Zugriffsgerät und nicht für den Server. Beispielsweise befindet sich der HP SAM Server in der Zeitzone Central Standard Time, und für die Reservierung wurde als Uhrzeit 16:00 Uhr angegeben. Dies entspricht der Uhrzeit 16:00 Uhr des in der Zeitzone Pacific Standard Time befindlichen Zugriffsgeräts (obwohl das Betriebssystem des HP SAM Servers 18:00 Uhr als Uhrzeit anzeigt.) Sie müssen sich also vergewissern, dass auf allen beteiligten Systemen die korrekten Uhrzeiten und Zeitzonen eingestellt sind.

Die Uhrzeit für die automatische Abmeldung wird der Ressource bei der Benutzeranmeldung zugeteilt und wird nicht aktualisiert, wenn die Reservierungen anschließend auf dem Server aktualisiert werden. Wenn beispielsweise ein Benutzer während eines von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr dauernden Reservierungszeitraums bei aktivierter Option **Verlängerung zulassen** angemeldet ist und eine weitere Reservierung bereits für die Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr eingeplant ist, meldet die Ressource den Benutzer um 17:00 Uhr ab. Wenn nach der Anmeldung des Benutzers im Rahmen der ersten Reservierung der HP SAM Administrator eine neue Reservierung mit der Startzeit 16:00 Uhr hinzufügt, bleibt der Benutzer dennoch bis 17:00 Uhr angemeldet. Mit den Funktionen des Abmeldungsplaners ("Planung der Benutzerabmeldung bei der Ressource" auf Seite 84) lässt sich ein kurz vor 16:00 Uhr liegender Abmeldungszeitpunkt definieren, damit sichergestellt ist, dass die Ressourcen rechtzeitig für die neu hinzugefügte Reservierung zur Verfügung stehen. Ein manueller oder planmäßiger Synchronisierungsvorgang hat keine Auswirkungen auf Ressourcenreservierungen.

HINWEIS: Diese Funktion wird nur für Ressourcen unterstützt, auf denen ein Windows Betriebssystem installiert ist.

Während der Verwendung dieser Funktion dürfen keine Ressourcen genutzt werden, die mehreren Rollen zugewiesen sind. Dies kann dazu führen, dass keine automatische Abmeldung erfolgt, wenn die Ressource für eine Reservierung benötigt wird, die für eine der anderen Rollen der Ressource erstellt wurde.

Mit zwei anderen Funktionen von HP SAM lässt sich die Anzeige des Rollenauswahldialogs für Benutzer umgehen, denen mehrere Rollen zugeordnet sind: **Monitorlayouts** und **Automatische Verbindung für mehrere Sitzungen**. Bei einem Konflikt hat **Monitorlayouts** Vorrang vor der Funktion **Ressourcenreservierungen**, die wiederum Vorrang vor der Funktion **Automatische Verbindung für mehrere Sitzungen** hat.

Vor Zuweisung authentifizieren

Die Aktivierung dieser Funktion verbessert die Sicherheit. Der Benutzer wird aufgefordert, zur Authentifizierung durch Active Directory seinen Benutzernamen und sein Passwort am HP SAM Client einzugeben. Erst dann wird ihm eine Ressource zugeteilt oder eine Liste der Rollen und Ressourcen angezeigt. Dadurch ist nun auch ausgeschlossen, dass ein Benutzer von Active Directory gesperrt wird, weil er bei dem Versuch, gleichzeitig eine Verbindung zu mehreren Ressourcen herzustellen, ein falsches Passwort eingegeben hat. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Im deaktivierten Zustand entspricht das Verhalten dieser Funktion dem Verhalten früherer Versionen von HP SAM, bei denen die Passwortauthentifizierung erst bei der Anmeldung beim Ressourcenbetriebssystem erfolgt.

Zur Aktivierung dieser Funktion sind folgende Konfigurationseinstellungen vorzunehmen:

- Aktivieren Sie **Vor Zuweisung authentifizieren** auf der Seite "Allgemein" der Registerkarte "Systemeinstellungen" auf der HP SAM Web-Administratorkonsole.
- Stellen Sie sicher, dass ein von der Zertifizierungsstelle f
 ür die Dom
 äne ausgestelltes Zertifikat auf dem HP SAM Server in IIS f
 ür die HP SAM Website installiert ist.
- Über die HP SAM Client-Konfigurationsdatei muss auf allen Zugriffsgeräten die folgende Option aktiviert sein: AuthenticateBeforeAllocation=1.
- Für den Web-Client ist keine Einrichtung erforderlich, aber der Benutzer muss bei der Angabe der URL "https" statt "http" eingeben (z. B. https://samserver).
- Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation zwischen dem Zugriffsgerät und dem HP SAM Server via SSL (normalerweise Port 443) nicht von einer Firewall blockiert wird.

Über die Einstellung **Abgelaufenes Passwort zulassen** in den Systemeinstellungen kann der HP SAM Administrator Benutzern mit abgelaufenen Passwörtern die Weiterarbeit ermöglichen, damit Sie das Passwort im Betriebssystem der Ressource ändern können.

HINWEIS: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können keine Versionen des HP SAM Clients vor HP SAM 2.3 verwendet werden.

Diese Funktion ist nicht mit der Single-Sign-On-Anmeldung über eine Smart Card kompatibel und muss vor der Verwendung von Smart Cards deaktiviert werden.

A Firewall-Regeln

In diesem Anhang finden Sie eine Auflistung der Regeln, die für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten erforderlich sind. Die Werte in Klammern stellen Anschlüsse dar. BELIEBIG steht für einen beliebigen Anschluss auf dieser Komponente.

Webserver

- Eingehend:
 - Von Clients (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/80–HTTP)
 - Von Clients (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/443–HTTPS)
 - Von Blades (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/80–HTTP)
 - Von Administrator-Workstation (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/443–HTTPS)
 - Von Ressourcen (UDP/47777) zu Webserver (UDP/47777–benutzerdefiniert)
- Abgehend:
 - Von Webserver (TCP/BELIEBIG) zu SQL-Server (TCP/1433–MSSQL))
 - Von Webserver (TCP/BELIEBIG) zu Ressourcen (TCP/139–RPC)
 - Von Webserver (UDP/47777) zu Ressourcen (UDP/47777–benutzerdefiniert)

Clients

- Eingehend:
 - Keine
- Abgehend:
 - Von Clients (BELIEBIG) zu Webserver (TCP/80–HTTP)
 - Von Clients (BELIEBIG) zu Ressourcen (TCP/80–3389-RDP)
 - Von Clients (BELIEBIG) zu Ressourcen (TCP/42966–RGS)
 - HINWEIS: Der standardmäßige RGS-Port ist TCP/42966. Bei RGS 5.3 und neueren Versionen kann jedoch ein anderer Port festgelegt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu RGS.
 - Von Clients (BELIEBIG) zu Webserver (TCP/443–HTTPS)

Ressourcen

- Eingehend:
 - Von Webserver (UDP/47777) zu Ressourcen (UDP/47777-benutzerdefiniert)
 - Von Webserver (TCP/BELIEBIG) zu Ressourcen (TCP/139–RPC)
 - Von Clients (TCP/BELIEBIG) zu Ressourcen (TCP/3389–RDP)
 - Von Clients (TCP/BELIEBIG) zu Ressourcen (TCP/42966-RGS)
 - HINWEIS: Der standardmäßige RGS-Port ist TCP/42966. Bei RGS 5.3 und neueren Versionen kann jedoch ein anderer Port festgelegt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu RGS.
- Abgehend:
 - Von Ressourcen (TCP/BELIEBIG) zu Webserver (TCP/80–HTTP)
 - Von Ressourcen (UDP/47777) zu Webserver (UDP/47777)

SQL-Server

(nur bei Ausführung auf einem anderen Computer als dem Webserver)

- Eingehend:
 - Von Webserver (TCP/BELIEBIG) zu SQL-Server (TCP/1433)
- Abgehend:
 - Keine

B Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage	Antwort		
Warum müssen manche Benutzer auf dem HP SAM Client eine Rolle oder Ressource auswählen und andere nicht?	Benutzer mit mehreren Rollen, müssen für die Verbindung eine Rolle auswählen. Benutzern mit nur einer Rolle wird dieser Bildschirm nicht angezeigt. Ein Benutzer, dem nur eine dedizierte Ressource zugewiesen wurde, muss keine Rolle auswählen. Bei der Verwendung von Monitorlayout- IDs, automatischen Verbindungen für mehrere Sitzungen oder Ressourcenreservierungen wird der Benutzer ebenfalls nicht zur Auswahl einer Rolle oder Ressource aufgefordert.		
Kann der Benutzer vom selben Client-Zugriffsgerät aus Verbindungen zu mehreren Rechnerressourcen herstellen?	Ja. Wenn dem Benutzer mehrere Ressourcen zugewiesen wurden, kann er auch eine Verbindung zu diesen herstellen. Wenn der Benutzer über mehrere Rollen verfügt, kann er über jede Rolle eine Verbindung zu einer Ressource herstellen.		
Warum ist mein Blade als offline gekennzeichnet, obwohl ich über die Remotedesktopverbindung eine Verbindung zu ihm herstellen kann?	Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen auf der Rechnerressource, um sicherzustellen, dass der HP SAM Port (47777) eine eingehende Verbindung zulässt.		
Mein Benutzer kann von einem browserbasierten Webclient keine Verbindung zu einer Rechnerressource herstellen. Woran kann das liegen?	Überprüfen Sie, ob der Server in Betrieb ist und ob Ihre Firewalleinstellung Port 3389 für IEXPLORE.EXE zulässt.		
Warum wechselt mein Client nicht zum Failover-Server in meiner Liste?	Vergewissern Sie sich, dass Ihre .SAM-Datei die Einstellung FAILOVER=1 enthält		
Warum werden meine Benutzer bei jedem Auftreten eines Netzwerkfehlers aufgefordert, die Verbindung über den HP SAM Client erneut herzustellen?	Die Einstellung "Automatisches Neuverbinden" ist deaktiviert (AUS). Wenn Ihr Netzwerk so konfiguriert ist, dass Ihre Benutzer bei einer Trennung der Verbindung oder einer Zeitlimitüberschreitung abgemeldet werden, bewirkt jeder Netzwerkfehler, der zu einer Trennung der Verbindung oder zu einer Zeitlimitüberschreitung führt, dass der Benutzer abgemeldet wird. Ein anderer Benutzer kann dann eine Verbindung herstellen. Wenn die Einstellung "Automatisches Neuverbinden" aktiviert ist (Ein), kann der ursprüngliche Benutzer eine neue Verbindung automatisch herstellen lassen, wodurch der andere Benutzer nicht zum Zuge kommt. HP empfiehlt, für "Automatisches Neuverbinden" den Wert AUS festzulegen.		
Warum sind meine Einstellungen nicht wirksam, wenn ich sie auf der Clientseite vornehme?	Die Einstellungen auf der Clientseite sind möglicherweise von den erzwungenen Einstellungen auf dem HP SAM Server in der Registerkarte Richtlinie außer Kraft gesetzt worden. Außerdem werden Einstellungen ignoriert, die für das verwendete Protokoll nicht gültig sind.		

Frage	Antwort
Warum muss mein Benutzer das Passwort bei jeder Anmeldung bei der Rechnerressource zweimal angeben?	Dies sollte nicht geschehen. Die Active Directory-Richtlinie erfordert, dass sich der Benutzer interaktiv beim Blade anmeldet. Deaktivieren Sie diese Richtlinie oder entfernen Sie das Feld Passwort aus dem HP SAM Client, indem Sie in der .SAM-Datei "PasswordEnable=0" festlegen. Dieses Verhalten kann auch dann auftreten, wenn RGS im einfachen Anmelde- oder Standardmodus verwendet wird.
Bei der Installation des Upgrades für den Registrierungsdienst tritt ein Fehler auf.	Prüfen Sie, ob das Ereignisprotokoll geöffnet ist. Wenn ja, müssen Sie das Protokoll schließen, damit das Programm die alte ausführbare Datei löschen und durch die neue ersetzen kann.
Wie aktiviere ich HP Sygate Security Agent auf dem Windows XP Embedded-basierten Thin Client für die HP SAM Clients?	Rufen Sie die erweiterten Regeln von HP Sygate Security Agent auf, und erstellen Sie eine neue Regel für HP SAM. Fügen Sie IEXPLORE.EXE und/oder hprdcw32.exe zur Registerkarte Application (Anwendung) hinzu. Stellen Sie auf der Registerkarte Ports and Protocol (Ports und Protokoll) das Protokoll auf TCP ein, und geben Sie 80,443,3389,42966 in der Zeile für den Remote-Port ein, damit beide Clients funktionieren. Stellen Sie anderenfalls sicher, dass für IEXPLORE der Port 3389 eingestellt ist. Sie können für den Windows-basierten Client Port 80, 443, 3389 oder 42966 festlegen oder die vorhandene Einstellung (alle) beibehalten. Für erweiterte Methoden wie Altiris-Script können Sie hier das Script ähnlich erstellen oder das HP Sygate Security Agent Policy Editor-Tool verwenden (als SoftPaq von der HP Website herunterzuladen).
Auf dem Webclient können keine japanischen Schriftzeichen angezeigt werden.	Prüfen Sie, ob auf dem Zugriffsgerät japanische Fonts installiert sind.
Kann ich den HP SAM Server über einen anderen Browser, z. B. Opera oder Firefox, verwalten?	Nein, diese Browser werden nicht unterstützt.

Frage	Antwort
Wie kann ich für den http- und den https-Port des HP SAM Webservers einen anderen Wert als die Standardwerte 80 und 443 festlegen?	Ändern Sie zuerst den gewünschten Wert (TCP- und/oder SSL-Ports) im Internet Information Services (IIS) Manager. Ändern Sie dann die Datei CONNECTION.CONFIG, die sich im HP SAM Installationsverzeichnis (normalerweise c: \Programme\Hewlett-Packard\HP SAM) des HP SAM Webservers befindet. Verwenden Sie einen Texteditor zum Editieren der Datei. Ändern Sie die drei folgenden Zeilen:
	add key="ClientServiceURL" value="http://samservername: 80" /
	add key="ResourceServiceURL" value="http://samservername: 80" /
	add key="AdministrativeConsoleURL" value="http://<br samservername:80" />
	In:
	<add key="ClientServiceURL" value="http://
sam_server_name:port_number"></add>
	<add key="ResourceServiceURL" value="http://
sam_server_name:port_number"></add>
	<add key="AdministrativeConsoleURL" value="http://
sam_server_name:port_number"></add>
	Dabei ist sam_server_name der Name des HP SAM Servers und der http-Port entspricht dem Wert port_number, der in IIS Manager festgelegt wurde (nicht der Wert des SSL-Ports).
	Wenn Sie nur den Wert des <i>SSL-Ports</i> in IIS Manager ändern, müssen Sie dennoch die Datei CONNECTION.CONFIG wie oben beschrieben ändern. Verwenden Sie in keiner der obigen Zeilen die Schreibweise HTTPS.
	Wenn Sie den <i>TCP-Port</i> ändern, müssen Sie die Konfigurationsdatei des HP SAM Registrierungsdienstes (hpevent.cfg) auf allen Rechnerressourcen so aktualisieren, dass der neue Webserver-HTTP-Port verwendet wird (beispielsweise <i>IhrHP SAMServername:8080</i>). Sie müssen außerdem alle Zugriffsgeräte so konfigurieren, dass derselbe HTTP-Port verwendet wird.
	HINWEIS: Sie müssen auch die Firewall-Ausnahmen entsprechend aktualisieren.
Frage	Antwort
---	--
Wie lege ich für den HP SAM Datagramm- Kommunikationsanschluss einen anderen Wert als den Standardwert 47777 fest?	Ändern Sie die Datei connection.config auf dem HP SAM Webserver im HP SAM Installationsverzeichnis (in der Regel c:\Programme\Hewlett-Packard\HP SAM). Verwenden Sie Notepad zum Editieren der Datei. Fügen Sie im Abschnitt appSettings diese Zeile ein:
	<add key="ProtocolChannel" value="port number"></add>
	Im obigen Codeausschnitt gibt <i>port number</i> (Anschlussnummer) den neuen HP SAM Datagramm- Kommunikationsanschluss an, den Sie nutzen möchten.
	Sie müssen den HP Session Allocation Management Service auf dem HP SAM Webserver beenden und neu starten. Außerdem müssen Sie die Datei "hpevent.cfg" des HP SAM Registrierungsdienstes auf allen Rechnerressourcen so aktualisieren, dass sie denselben HP SAM Datagramm- Kommunikationsanschluss verwenden. Starten Sie anschließend den HP SAM Registrierungsdienst auf allen Rechnerressourcen neu. Aktualisieren Sie außerdem die entsprechenden Firewall-Regeln auf dem HP SAM Webserver sowie auf den Rechnerressourcen.
Kann ich Doppelbyte-Zeichen im Benutzernamen verwenden?	Nein. HP SAM unterstützt nur Einzelbyte-Zeichen.
Ich bekomme Warnmeldungen, wenn ich auf der HP SAM Administratorkonsole in einer asiatischen Sprache im Doppelbyte-Zeichensatz (DBCS) arbeite und numerische Werte in die Registerkarte Systemeinstellungen eingeben.	Die HP SAM Administratorkonsole akzeptiert nur Einzelbyte- Zeichen als Wert.
Warum enthalten einige Exemplare des über die HP SAM Administratorkonsole aufgerufenen Berichts zum Ressourcenkapazitätsverbrauch Balkendiagramme und andere nicht?	Stellen Sie sicher, dass die Browser-Sprache, in der der Bericht angezeigt wird, dieselbe ist wie die Sprache des SAM Webserver-Betriebssystems. Wenn beispielsweise die Anzeige der HP SAM Administratorkonsole auf Japanisch ist, muss auch die Sprache des SAM Webserver- Betriebssystems Japanisch sein.
Das Internet Explorer-Fenster "AutoVervollständigen" verdeckt das HP SAM Suchfenster "Neue Benutzer hinzufügen". Wie kann ich meine Suchergebnisse sehen?	Deaktivieren Sie die Funktion "AutoVervollständigen" von Internet Explorer für Formularfelder:
	 Klicken Sie in der Menüleiste von Internet Explorer auf Extras.
	 Wählen Sie unter "Internetoptionen" die Registerkarte Inhalte aus, und klicken Sie auf AutoVervollständigen.
	3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Formulare.
Ich habe einen Benutzer als HP SAM Administrator hinzugefügt, aber er kann sich nicht bei der HP SAM Web Administratorkonsole anmelden.	Vergewissern Sie sich, dass in der Administratoren- Gruppenrichtlinie die lokale Anmeldung zugelassen ist. Dies gilt für Benutzer, die nicht zur lokalen Serveradministratorgruppe, jedoch zur HP SAM Administratorgruppe gehören.
	Computerkonfiguration\Lokale Richtlinien\Zuweisen von Benutzerrechten\Lokal anmelden zulassen

Frage	Antwort
Es wird eine generische Fehlermeldung der Web- Administratorkonsole angezeigt – wie erhalte ich nähere Informationen zu dem Fehler?	Aus Sicherheitsgründen können Details zu manchen Fehlerarten nicht remote angezeigt werden. Wenn Sie den Fehler direkt auf dem HP SAM reproduzieren, können Sie die Details und einen Stack-Trace anzeigen, aus denen Sie ggf. die Ursache des Fehlers ersehen können. Diese Informationen können auch vom Supportpersonal benötigt werden, um das Problem zu diagnostizieren.

Frage	Antwort
Benutzern wird die Meldung Zurzeit sind alle Ressourcen belegt. Später erneut versuchen angezeigt. Dennoch scheinen laut HP SAM Web-Administratorkonsole Ressourcen frei zu sein. Welche Ursachen kann dies haben?	Lassen Sie zunächst die Ressourcenliste auf der HP SAM Web-Administratorkonsole aktualisieren, und überprüfen Sie, ob Ressourcen für die Rolle (oder die dedizierte Ressource) verfügbar sind, auf die der Benutzer zuzugreifen versucht. Wenn keine Ressourcen als Verfügbar angezeigt werden, versuchen Sie, eine Synchronisierung für alle Ressourcen durchzuführen, um sicherzustellen, dass der aktuelle Status angezeigt wird. Werden weiterhin keine Ressourcen als Verfügbar angezeigt, stimmt die Meldung, und es können weitere Ressourcen zum Pool hinzugefügt oder die HP SAM Sitzungs-Timer verwendet werden, um inaktive Ressourcen frei zu geben.
	Wenn Ressourcen als Verfügbar angezeigt werden, aber Benutzer weiterhin diese Meldung erhalten, ziehen Sie die folgenden Ursachen in Betracht:
	 Einige Ressourcen sind in HP SAM als deaktiviert markiert.
	• Einige Ressourcen sind einem Benutzer als dedizierte Ressource zugewiesen. Überprüfen Sie auf der Seite "Benutzer verwalten", ob diese Ressourcen als dedizierte Ressourcen für Benutzer angezeigt werden.
	HINWEIS: Wenn eine Ressource in einer Rolle enthalten und außerdem für einen Benutzer dediziert ist, wird sie nie einem Benutzer zugewiesen, der eine Ressource anfordert, die diese Rolle verwendet. In anderen Worten ist sie nur für diesen Benutzer allein dediziert.
	Einige Ressourcen werden temporär reserviert. Wenn HP SAM einem Benutzer eine Ressource zuweist, wird diese Ressource für eine bestimmte Zeitdauer für den Benutzer reserviert (standardmäßig 3 Minuten), damit sich der jeweilige Benutzer anmelden kann. Während dieser Zeit wird diese Ressource in HP SAM als Verfügbar ohne angemeldeten Benutzer angezeigt. Sie kann jedoch keinem anderen Benutzer zugewiesen werden.
	HINWEIS: Dieses Szenario kann häufiger auftreten, wenn diese Zeitdauer erhöht wird. Dieser Wert wird über die Option "Zeitlimit für Benutzeranmeldung" unter "Einstellungen Allgemein" festgelegt.
	• Vergewissern Sie sich, dass der HP Session Allocation Management Service auf dem HP SAM Server ausgeführt wird. Wenn dieser Dienst nicht aufgeführt wird, führt dies in der Regel dazu, dass Ressourcen in den Offline-Modus versetzt werden, wenn Benutzer versuchen, sich anzumelden.
	• Stellen Sie sicher, dass der HP SAM Kommunikations- Port (standardmäßig UDP 47777) nicht von einer Firewall blockiert wird. Dies ist der Port, über den der HP SAM Registrierungsdienst und der HP SAM Server den Blade-Status mitteilen. Wenn dieser Port blockiert ist, werden die Ressourcen in der Regel in den Offline- Modus versetzt, wenn Benutzer versuchen, sich anzumelden.

Frage	Antwort
	 Stellen Sie sicher, dass auf der HP SAM Web- Administratorkonsole von den Ressourcen das gewünschte Protokoll angezeigt wird. Wenn HP SAM Clients beispielsweise so eingerichtet sind, dass Verbindungen NUR über RGS erfolgen, werden Ressourcen, die als Verfügbar aber ohne RGS- Protokoll angezeigt werden, nicht den Benutzern zugewiesen.
	 Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer in Active Directory über gültige UPN-Namen verfügen. Benutzer ohne UPN-Namen können zwar von HP SAM einer Ressource zugewiesen werden, aber nach dem Trennen der Verbindung, können sie ggf. zu einer anderen Ressource gesendet und nicht zu ihrer eigenen Ressource zurückgesendet werden. UPN- Namen sind erforderlich, damit HP SAM einwandfrei funktioniert.
Warum wird einem Benutzer, dessen Sicherheitsgruppe HP SAM aus einer untergeordneten Domäne hinzugefügt wurde, die Fehlermeldung "Ihr Konto konnte keinen vorhandenen Benutzerrollen zugewiesen werden" angezeigt?	Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Benutzer bei der Anmeldung bei HP SAM seinen Benutzernamen im Format UPN (Benutzer@Domäne.dom) eingibt. Bei Verwendung des UPN-Formats prüft HP SAM den globalen Katalog auf Gruppenmitgliedschaften in Active Directory. Lokale und globale Sicherheitsgruppen werden dabei nicht angezeigt. Der Administrator kann in diesem Fall entweder die Sicherheitsgruppe in eine universale Sicherheitsgruppe ändern oder den Benutzer anweisen, bei der Anmeldung nicht das UPN-Format zu verwenden.
Ich habe meine HP SAM Datenbank von einer Bandsicherung wiederhergestellt, nachdem der HP SAM SQL-Server nach einem unerwarteten Ausfall wiederhergestellt wurde. Genügt eine Synchronisierung, um den aktuellen Status aller Rechnerressourcen abzurufen?	Es kommt darauf an, wann Sie die Sicherungskopie der Datenbank erstellt haben. Es kann sein, dass neue Rechnerressourcen nach der letzten Sicherung registriert wurden. Diese Rechnerressourcen sind dann in den Sicherungsdaten nicht enthalten. Die Synchronisierungsoperation funktioniert nur für Rechnerressourcen, die dem System bekannt sind. Wenn der Status dieser Rechnerressourcen offline, nicht verbunden oder online war, als der SQL-Server ausfiel, dann müssen Sie diese Rechnerressourcen finden und erneut zum HP SAM System hinzufügen. Dazu müssen Sie den Registrierungsdienst auf diesen Einheiten anhalten und neustarten. Wenn Sie Zweifel haben, halten Sie den Registrierungsdienst auf allen Rechnerressourcen an und starten Sie ihn neu. Diese Aktion hat keine Auswirkungen auf aktive Benutzer der Rechnerressourcen.

C Registrierungsdienst – Fehlercodes

Im Folgenden ist eine Liste mit möglichen Fehlern aufgeführt, die der Registrierungsdienst in das Ereignisprotokoll auf der Rechnerressource schreiben könnte. Wenn Sie ein Problem auf dem Blade feststellen, notieren Sie sich den Fehlercode und wenden Sie sich an das Support-Team.

BC0001–Interner Fehler beim Zugriff auf WMI. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0002–Interner Fehler beim Zugriff auf WMI. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0003–Interner Fehler verhinderte die Erzeugung von Threads, im Allgemeinen aufgrund eines geringen Arbeitsspeichers. Schließen Sie andere Anwendungen oder erweitern Sie den verfügbaren Speicher.

BC0005–Interner Fehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0006–Interner Fehler, im Allgemeinen aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit einem geringen Arbeitsspeicher. Schließen Sie andere Anwendungen oder erweitern Sie den verfügbaren Speicher.

BC0007–Aktualisierungs-Thread konnte nicht erzeugt werden. Interner Fehler, möglicherweise aufgrund eines geringen Arbeitsspeichers. Schließen Sie andere Anwendungen, oder erweitern Sie den verfügbaren Speicher.

BC0008–Dienst konnte nicht gestartet werden (OpenSCManager()-Fehler). Stellen Sie sicher, dass der Dienst über das Zugriffsgerätekonto mit ausreichenden Berechtigungen zum Starten/Anhalten des Dienstes ausgeführt wird.

BC0009–Dienst konnte nicht gestartet werden (OpenService()-Fehler). Stellen Sie sicher, dass der Dienst über das Zugriffsgerätekonto mit ausreichenden Berechtigungen zum Starten/Anhalten des Dienstes ausgeführt wird.

BC0010–Dienst konnte nicht gestartet werden (StartService()-Fehler). Stellen Sie sicher, dass der Dienst über das Zugriffsgerätekonto mit ausreichenden Berechtigungen zum Starten/Anhalten des Dienstes ausgeführt wird.

BC0011–Dienst konnte nicht gestartet werden (Statusüberprüfungsfehler). Stellen Sie sicher, dass der Dienst über das Zugriffsgerätekonto mit ausreichenden Berechtigungen zum Starten/Anhalten des Dienstes ausgeführt wird.

BC0012–Interner Fehler beim Einrichten des Dienstes. Stellen Sie sicher, dass der Dienst über das Zugriffsgerätekonto mit ausreichenden Berechtigungen zum Starten/Anhalten des Dienstes ausgeführt wird.

BC0013-Dienstkonfigurationsdatei (Tattoo) konnte nicht gefunden werden. Den Listenordner, in dem angegeben ist, wo die CFG-Datei gespeichert werden muss, damit der Dienst Lesezugriff darauf hat, finden Sie im Abschnitt über die Registrierungsdienst-Installation weiter oben.

BC0014–Gateway-Abschnitt in der Konfigurationsdatei konnte nicht gefunden werden. Hinweise, wie der korrekte Inhalt der CFG-Datei erstellt wird, finden Sie im Abschnitt über die Registrierungsdienst-Installation weiter oben. BC0015–Interner Programmfehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0016–Interner Programmfehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0017–Interner Programmfehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0018–Interner Programmfehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0020–Speicherzuordnungsfehler. Schließen Sie andere Anwendungen, oder erhöhen Sie den verfügbaren Speicher.

BC0021–Speicherzuordnungsfehler. Schließen Sie andere Anwendungen, oder erhöhen Sie den verfügbaren Speicher.

BC0022–Speicherzuordnungsfehler. Schließen Sie andere Anwendungen, oder erhöhen Sie den verfügbaren Speicher.

BC0023–Interner Fehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0024–Interner Fehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0025–Interner Fehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0026–Kommunikationsfehler mit dem Subsystem "Terminaldienste". Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0028–UDP-Server-Port konnte nicht eingerichtet werden. Überprüfen Sie, ob ein anderes Programm bereits denselben UDP-Port nutzt (in der Regel ist die Standardeinstellung Port 47777).

BC0029–Vom Netzwerk konnten keine UDP-Daten empfangen werden (recvfrom() failed). Überprüfen Sie Ihre Netzwerk- und/oder Firewall-Einstellungen.

BC0030–Keine Reaktion des Servers auf "SYNC"-Aufforderung (Synchronisieren). Das kann dazu führen, dass der Computer während der Synchronisierung als "offline" markiert wird. Überprüfen Sie Ihre Netzwerk- und/oder Firewall-Einstellungen.

BC0032–Keine Reaktion des Servers auf "PRECONNECT"-Aufforderung (Herstellen einer Verbindung vor dem Aufbauen einer Verbindung zum Server). Das kann dazu führen, dass der Computer bei der Zuordnung ausgelassen wird. Überprüfen Sie Ihre Netzwerk- und/oder Firewall-Einstellungen.

BC0035–Kein Gateway/Webserver definiert. Hinweise, wie der korrekte Inhalt der CFG-Datei erstellt wird, finden Sie im Abschnitt über die Registrierungsdienst-Installation weiter oben.

BC0036–Es konnte keine Verbindung zum Gateway/Webserver aufgebaut werden. Hinweise, wie der korrekte Inhalt der CFG-Datei erstellt wird, finden Sie im Abschnitt über die Registrierungsdienst-Installation weiter oben. Stellen Sie sicher, dass der Servername korrekt und der Server über diesen Namen erreichbar ist.

BC0037–Es konnte keine Verbindung zum Gateway/Webserver aufgebaut werden. Hinweise, wie der korrekte Inhalt der CFG-Datei erstellt wird, finden Sie im Abschnitt über die Registrierungsdienst-Installation weiter oben. Stellen Sie sicher, dass der Servername korrekt und der Server über diesen Namen erreichbar ist.

BC0038–Japanischer Support wurde angefragt, aber die Datei dsvc0411.dll, die den japanischen Support enthält, ist nicht vorhanden. Installieren Sie die Datei noch einmal.

BC0039–Interner Fehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0040–Interner Fehler beim Zugriff auf WMI. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0041–Interner Fehler. Es konnte keine Verbindung zu WMI hergestellt werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0042–Interner Fehler. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0043–Win32_SystemEnclosure-WMI-Klasse konnte nicht gelesen werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0044–Win32_ComputerSystem-WMI-Klasse konnte nicht gelesen werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0045–Win32_BaseBoard-WMI-Klasse konnte nicht gelesen werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0046–Win32_NetworkAdapterConfiguration-WMI-Klasse konnte nicht gelesen werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0047–Win32_NetworkAdapterConfiguration-WMI-Klasse konnte nicht gelesen werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0048–Eine spezifische WMI-Eigenschaft konnte nicht abgefragt werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0049–Ein WMI-Ereignis konnte nicht registriert werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0050–Problem beim Zugriff auf WMI, möglicherweise in Zusammenhang mit einem fehlenden QFE, das im MS KB-Artikel 828653 dokumentiert ist.

BC0100–Timer konnte nicht eingestellt werden. BC0006–Interner Fehler, möglicherweise aufgrund eines geringen Arbeitsspeichers. Schließen Sie andere Anwendungen, oder erweitern Sie den verfügbaren Speicher.

BC0101—Gateway/HP SAM Server wurde in der Konfigurationsdatei nicht gefunden. Lesen Sie im Abschnitt oben zur Installation des Registrierungsdienstes nach, wie die korrekten CFG-Dateiinhalte zu erstellen sind. Vergewissern Sie sich, dass der Servername korrekt ist.

BC0104–Eigenschaften für Sound-UDP-Socket konnten nicht eingestellt werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0105–(Warnung) Diese Ressource hat keine definierten Rollen. Ohne eine Rolle kann eine Rechnerressource nicht zugeordnet werden.

BC0106–(Warnung) Interner Dienstfehler bei der Kommunikation mit dem SCM. Kann die Art und Weise beeinträchtigen, wie der Service Control Manager (Dienstkontrollmanager) bestimmt, ob der Dienst gestartet oder angehalten wird. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0107–Timer konnte nicht eingestellt werden. Interner Fehler, möglicherweise aufgrund zu geringen Arbeitsspeichers. Schließen Sie andere Anwendungen, oder erweitern Sie den verfügbaren Speicher.

BC0108–Timer konnte nicht eingestellt werden. Interner Fehler, möglicherweise aufgrund zu geringen Arbeitsspeichers. Schließen Sie andere Anwendungen, oder erweitern Sie den verfügbaren Speicher.

BC0110–Zeitzonen-Information konnte nicht synchronisiert werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0111–Zeitzonen-Information konnte nicht synchronisiert werden. Wenden Sie sich an Ihr HP SAM Support-Team.

BC0200-(Information) Dienst wurde gestartet.

BC0201–(Information) Dienst wurde angehalten.

D Glossar

Zugriffsgerät – Ein Gerät, z. B. ein Thin Client, das auf HP SAM zugreift, um eine Verbindung mit Rechnerressourcen herzustellen.

Active Directory – Ein Microsoft Windows-Verzeichnisdienst, der die Informationen und Einstellungen eines Unternehmens in einer zentralen und organisierten Datenbank speichert, auf die zugegriffen werden kann. Active Directory gibt den Administratoren die Möglichkeit, für ein ganzes Unternehmen Richtlinien zuzuweisen, Programme zu implementieren und kritische Aktualisierungen vorzunehmen.

Administratorgruppe – Eine Gruppe, der Benutzer zugewiesen werden können, denen der Zugriff auf bestimmte Funktionen in der HP SAM Web-Administratorkonsole gewährt bzw. entzogen werden soll.

Systemgruppe – Eine Gruppe aus Zugriffsgeräten, Benutzern, Rechnerressourcen, Rollen, Monitorlayout-IDs, Richtlinien, Protokollen und Berichten, die von einer Administratorgruppe gesteuert wird.

Client – Ein Zugriffsgerät, das Anfragen an den HP SAM Webserver sendet, um eine verfügbare Rechnerressource zum Herstellen einer Verbindung zu erhalten.

CSP – Cryptographic Service Provider (Kryptographiedienstanbieter). Eine Software-Bibliothek, die hardware- und softwarebasierte Datenverschlüsselungs- und Datenentschlüsselungsdienste ausführt.

Rechnerressource – Eine Desktop-Sitzung; eine Rechnerressource, z. B. ein Blade-PC oder eine Blade Workstation, oder eine virtuelle Maschine.

Rechenzentrum – Eine Gehäusegruppe in HP SAM, die das Speichern von Gehäusepasswörtern (für die clientseitige Funktion zum Aus- und Wiedereinschalten erforderlich) ermöglicht.

Dedizierte Ressource – Bestimmte Rechnerressource(n), die einem Benutzer zugewiesen ist/sind. Auch als statische Zuweisung bezeichnet.

Beschreibung (Blade) – Im Allgemeinen vom Blade-Hersteller für den Blade-PC erstellt. Sie kann auf Wunsch verändert werden.

Follow-Me-Roaming – Darüber kann der Benutzer mit verschiedenen Zugriffsgeräten an verschiedenen Orten eine Verbindung zur selben Sitzung herstellen, bzw. erneut herstellen.

Gateway - Siehe Webserver.

Globale Richtlinie – Mit dieser Richtlinie wird die Verbindungsumgebung aller Benutzer eingestellt. Sie kann durch Gruppen- oder Einzelrichtlinienzuweisung aufgehoben werden.

Gruppenrichtlinie – Mit dieser Richtlinie wird die Verbindungsumgebung für eine Gruppe von Benutzern eingestellt. Diese Richtlinie hebt die globale Richtlinie auf, kann jedoch selbst durch Einzelrichtlinienzuweisung außer Kraft gesetzt werden.

Einzelrichtlinie – Mit dieser Richtlinie wird die Verbindungsumgebung für einen speziellen Benutzer festgelegt. Diese Richtlinienzuweisung hebt die Gruppenrichtlinie auf, die wiederum die Regeln der globalen Richtlinie außer Kraft setzt.

Monitorlayout-ID – Identifikationsname für eine Sammlung von Einstellungen, die die Abbildung mehrerer Sitzungen auf dem Bildschirm eines Zugriffsgeräts steuert, sowie für andere zugehörige Einstellungen.

OU - Organisatorische Einheit

Richtlinie – Eine Richtlinie definiert die Einstellungen, die der HP SAM Server für die Benutzer erzwingt. Sie bestimmt das Erscheinungsbild des Desktops, der Taskleiste, der Befehlseingabe, Verfügbarkeit von Ton usw. Es gibt fünf Richtlinienebenen: Global, Rolle, OU, SG, Benutzer (Benutzereinstellungen setzen SG-Einstellungen außer Kraft usw.).

Öffentliche Rolle – Eine öffentliche Rolle ist allen Benutzern im Active Directory zugänglich.

Registrierungsdienst – Auch als Blade Service bezeichnet. Ein Service, der auf den Rechnerressourcen läuft und den Status der Ressourcen an den HP SAM Server zurückmeldet.

Ressource – Ein verwalteter Computer innerhalb von HP SAM, der einem Client zwecks Anmeldung über RGS oder RDP bereitgestellt werden kann. Auch Rechnerressource oder Desktop-Sitzung genannt. Bei einer Ressource kann es sich um einen Blade-PC, eine Blade Workstation oder eine virtuelle Maschine handeln.

RDP – Microsoft Remote Desktop Protocol. Ein Multikanal-Protokoll, das dem Benutzer ermöglicht, sich mit einem Computer zu verbinden, auf dem Microsoft Terminal Services ausgeführt werden.

RGS – HP Remote Graphics Software (RGS) ist ein Kommunikationsprotokoll ähnlich dem Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP), das es Benutzern ermöglicht, über ein Standard-Computernetzwerk eine Verbindung zum Desktop eines Remote-Computers herzustellen. Zusätzlich verfügt RGS über erweiterte Grafikfunktionen, die eine bessere Videowiedergabe ermöglichen. Mit HP SAM können Sie entweder RGS oder RDP für die Kommunikation verwenden.

Roaming-Profil – Sammlung von Benutzereinstellungen im Active Directory, die nahtlos von verschiedenen Rechnerressourcen gemeinsam genutzt werden können. Es ermöglicht Benutzern, bei Verbindungen zu verschiedenen Rechnerressourcen dieselbe gewohnte Oberfläche zu verwenden.

Rolle – Eine Rolle ist eine Gruppe von Benutzern und eine Gruppe von Rechnerressourcen, die das Zuweisen von Benutzern zu den entsprechenden Ressourcen ermöglicht.

HP SAM – HP Session Allocation Manager. Das in diesem Dokument beschriebene Softwaresystem.

Sitzungspersistenz – Möglichkeit des Benutzers, eine Verbindung zur aktuellen Sitzung herzustellen, ohne sich abmelden zu müssen.

SG – Sicherheitsgruppe

Smart Card – Eine Karte im Taschenformat mit integrierten Schaltkreisen zur Bereitstellung von Sicherheitsdiensten, die z. B die sichere Passwortspeicherung ermöglichen.

UPN – Hauptname des Benutzers (User Principal Name). Ein Anzeigename im Format einer E-Mail-Adresse.

Webserver – Die Komponente von HP SAM, die für die Verwaltung der Rechnerressourcen, die Bereitstellung einer administrativen Benutzeroberfläche und die Vermittlung von Rechnerressourcen an Clients zuständig ist. Auf Softwareebene besteht der Webserver aus einem IIS-Webserver und einer SQL-Datenbank, die sich möglicherweise auf demselben physischen Server befindet.

Index

A

Active Directory 26, 82 ActiveX-Steuerelemente 38 Administrativ Berechtigungen 64 erforderliche Rechte zur Installation 26 Administrator Konsolenregisterkarten 62 Zugang, gewähren 30 Zugangsliste 59 Aktualisieren, Richtlinie 78 Allgemein 79 Ändern Monitorlayout 75 Monitorlayout-Konfiguration 70 Rechenzentrum 75 Zugriffsgerät 74 Ändern eines Monitorlayouts 75 Anforderungen Blade Workstation Client 25 Desktop- oder Notebook-PC 24 Domänenumgebung 16 Hardware und Software 13 mobiler Thin Client 24 Personal Workstation Client 25 Registrierungsdienst 23 SQL Server 16 Thin Client 23 Webserver 16 Zugriffsgerät 23 Animation 50 Anmelden 58 Anpassen Administrative Berechtigungen 64 Ansicht anpassen 74 Anzahl, HP SAM Server 15 Anzeigen von Elementen pro Seite 58 Architekturempfehlungen 13

AssetGroup=AssetGroupList 44 AssetGroupList 35 Attribute, zuweisen 66 AudioFollowsFocus 50 Auflösungsauswahl anzeigen (Feld) 81 Auswahl einer Rolle, Anforderung 98 Autodial 43 Automatisch aktualisieren 72 Automatische Planungen 83 Automatisches Verbinden (Feld) 82 AutoReconnect 51 Autosize 52

В

Balkendiagramme, Verfügbarkeit 101 Banner 47 Banner für rechtliche Hinweise 54 Bannertext (Feld) 81 Benutzer Entfernen aus der Administratorgruppe 60 hinzufügen 70 Löschen 70 Oberfläche 58 Oberflächeneinstellungen 47 verwalten 65 Benutzerdefinition HP Blade Workstation Client 40 RHEL-Client 42 Windows-basierter Client 39 Benutzernamenfeld 81 Bereitstellen HP SAM Client-Software 56 Bereitstellung Registrierungsdienst 56 Berichte Ressourcenkapazitätsverbrauc h 86

Ressourcennutzung 88 Trendbericht zum Ressourcenkapazitätsverbrau ch 87 Bericht zum Ressourcenkapazitätsverbrauc h 86 Beschränkungen, Zugriff 93 Blade, offline 98 Blade Workstation Client Hardwareanforderungen 25 Softwareanforderungen 25 BordersEnabled 50 Browser, andere 99

С

Caching 50 ClearType 52 Client Firewall-Regeln 96 Konfigurationseinstellunge n 43 Software, Bereitstellen 56 Client-Ressourcennetzwerk (Feld) 80 ColorDepth 51 ComposedUI 52 Compression 50 Connbar 50 ConnectionBar.AutoHideTimeou t 45 ConnectionBar.Enable 44 ConnectionBar.EnableAddNe w 44 ConnectionBar.EnableCloseAl | 44 ConnectionBar.EnableContextMen u 44 ConnectionBar.EnableDisconnectl nstance 44 ConnectionBar.EnableReconnectA II 44 ConnectionBar.EnableSave 44 ConnectionBar.FollowMouse 44

ConnectionBar.HideTimingFacto r 45 ConnectionBar.Location 44 ConnectionBar.SessionWindow.En ableIdentify 45 ConnectionBar.ShowDelay 45 ConnectionBar.ShowHardReboo t 46 ConnectionBar.ShowLogoff 45 ConnectionBar.ShowOnDisconnec t 45 ConnectionBar.ShowReboot 45 ConnectionBar.ShowTimingFacto r 45 Cookies (Feld) 81 Cryptographic Service Provider (CSP) (Feld) 82

D

Datenbank, Empfehlungen für SQL 13 Datenbanken, mehrere SQL 16 Debug 43 dedizierte Ressource, Einrichtung 10 DefaultDomain 43 DefaultInsecurePassword 43 DefaultMonitorLayoutID 44 DefaultPolicy 43 DefaultSessionAction 49 DefaultUsername 43 Desktop- oder Notebook-PC Hardwareanforderungen 24 Softwareanforderungen 24 Diagramme 88 Diagramm für maximale Kapazität 88 Diagramm für Mindestkapazität 88 Dienstkonto 25 DisclaimerDisplay.Timeout 45 DisplayLogoff 49 DisplayRestart 49 DisplayShutdown 49 DnsDomain 35 Domänenfeld anzeigen (Feld) 81 Domänenumgebung 16 Doppelbytezeichen, Verwendung 101

Dynamisch Ressource einrichten 9 Verbindung 3

E

Einrichten dynamische Ressource 9 Einrichtung dedizierte Ressource 10 HP SAM 8 statische Ressource 10 Einstellungen Benutzeroberfläche 47 HP SAM konfigurieren 31 Smart Card 46 Webclient 81 Einzelheiten anzeigen 72 Empfehlungen für die Architektur 13 EnableDomain 48 EnableOptionsButton 47 EnablePassword 48 EnablePublicRoles 43 EnableServer 48 Entfernen Benutzer 70 Benutzer aus der Administratorgruppe 60 Monitorlayout 75 Monitorlayout-ID 70 Reserveressourcen 66 Ressourcen 66 Zugriffsgerät 74 erstellen Registrierungsdienst-Konfigurationsdatei 33 Erstellen Dienstkonto 25 Monitorlayout 75 Richtlinie 78

F

Failover Rechnerressourcen 66 Server 34, 98 Firewall 26, 30, 38 Firewall-Regeln Clients 96 Ressourcen 97 SQL-Server 97 Webserver 96 FullDrag 50 FullScreen 51

G

Gateways 43 Gehäuse aus Rechenzentren löschen 76 Globale und lokale Client-Konfigurationsdateien 53 Größenbestimmung, Server 13

Н

Hardware Anforderungen 13 SQL-Anforderungen 18 Häufige Aufgaben 8 Häufig gestellte Fragen (FAQ) 98 Height 51 Hierarchische Richtlinie, Tabelle 0 Hinzufügen Benutzer 70 Benutzer zur Administratorgruppe 59 Gehäuse zu Rechenzentren 76 Monitorlayout 75 organisatorische Einheiten zur Administratorrolle 60 Sicherheitsgruppen zur Administratorrolle 60 Zugriffsgerät, manuell 74 HP Blade Workstation Client 40 **HP** Remote Graphics Software 3, 4 HP SAM ActiveX-Steuerelemente 38 Client-Software, installieren 36 Client-Vergleichstabelle 0 Datagramm-Kommunikationsanschluss, Wert ändern 101 Datenbankwiederherstellun g 104 Einrichtung 8 Hardwareanforderungen für Webserver 16

häufige Aufgaben 8 Installieren 27 Merkmale 2 Registrierungsdienst-Anforderungen 23 Softwareanforderungen für Webserver 17 SQL-Datenbank, Hardwareanforderungen 18 SQL-Datenbank, Softwareanforderungen 22 Überblick 4 HP Sygate Security Agent, aktivieren 99 HP ThinPro GT-Client 41 https-Standardport, ändern 100 http-Standardport, ändern 100

I

ImageQuality 50 Installation Administratorrechte 26 Fehler 99 HP Blade Workstation Client-Reihe 40 HP SAM SQL-Software 28 HP SAM Webserver 28 HP ThinPro GT-Client 41 Internet Explorer-basierter Client 38 neu 27 Reihenfolge 27 Upgrade 27 Windows-basierter Client 39 Installieren HP SAM Client-Software 36 HP SAM Registrierungsdienst 32 HP SAM Registrierungsdienst-Software 32 RHEL-Client 42 Internet Explorer-basierter Client 38

J

Japanische Zeichen 99

Κ

KeyRepeatEnabled 50 Keys 51 KioskMode 48

Kommunikationsanschluss, Wert ändern 101 Komponenten, Software 7 Konfiguration Datei 33 Einstellungen 43 Firewall 26, 30 HP SAM Systemeinstellungen 31 Optionen 43 Sitzungszeitbeschränkunge n 91 Smart Card-Anmeldung 90 SSL 32 Konfigurationsoptionen anzeigen (Feld) 81 Konto, Dienst 25

L

Linux, Sitzungs-Timer 1 Linux-basierter Client 40 Liste der IP-Adressen 30 Lizenzen 84 Löschen Benutzer 70 Benutzer aus der Administratorgruppe 60 Monitorlayout 75 Monitorlayout-ID 70 Rechenzentrum 76 Reserveressourcen 66 Ressourcen 66 Zugriffsgerät 74

Μ

MapClipboard 52 MapDrives 51 MapDrivesList 52 MapPorts 51 MapPrinters 51 MapSmartcards 51 MapUSB 50 MatchClientDisplays 53 Mehrere Elemente auswählen 59 Merkmale 2 MicrophoneEnabled 50 Microsoft Remote Desktop Protocol 3, 4 Mobiler Thin Client Hardwareanforderungen 24 Softwareanforderungen 24 Monitorlayout ändern 75 Ändern der Konfiguration 70 Entfernen der ID 70 erstellen 75 konfigurieren 11 Löschen 75 Zuweisen 69 Mute 49

Ν

Navigation, HP SAM Administratorkonsole 58 NetworkAuthentication 52 Netzwerkfehler, neu verbinden 98 **Neue Funktionen** Ressourcenreservierungen 93 Vor Zuweisung authentifizieren 95 Zugriffsbeschränkungen 93 Neue Ressourceneinstellungen (Feld) 79 Neue Rolleneinstellungen (Feld) 79 Neuverbinden nach Netzwerkfehler 98

0

Offline-Blade 98 Operation 73 Optimale Vorgehensweisen 13 Organisatorischen Einheiten Zugang gewähren 71

Ρ

Passwort, zweimal anmelden 99 Personal Workstation Client Hardwareanforderungen 25 Softwareanforderungen 25 Planung der Benutzerabmeldung bei der Ressource 84 Planung der Prüfprotokollbereinigung 83 Planung der Ressourcensynchronisierun g 83 Portwert 80 und 443, ändern 100 Protocol 49

R

RDC-Einstellungen, nicht wirksam 98 RDP 3,4 Rechenzentren Ändern 75 Erstellen 75 Gehäuse hinzufügen 76 Gehäuse löschen 76 Löschen 76 Regionalisierung 15 verwalten 75 Rechenzentrum erstellen 75 Referenzsuche (Feld) 82 Regel Einträge 49 hierarchisch, Tabelle 0 Regionalisierung von Rechenzentren 15 Registerkarten Administratorkonsole 62 Benutzer und Rollen 62 Berichte 85 Home 62 Protokoll 89 Ressourcen 71 Richtlinien 76 Systemeinstellungen 79 Registerkarte "Benutzer und Rollen" 62 Registerkarte "Berichte" 85 Registerkarte "Home" 62 Registerkarte "Protokoll" 89 Registerkarte "Ressourcen" 71 Registerkarte "Richtlinien" 76 Registerkarte "Systemeinstellungen" 79 Registrierungsdienst Fehlercodes 105 Hardwareanforderungen 23 Implementierung auf allen Blades 56 Installation, Fehler 99 Installieren 32 Konfigurationsdatei 33 Konfigurationsdateiname 33 Softwareanforderungen 23 Software installieren 32

Software validieren 32 starten 36 testen 36 Reihenfolge der Installation 27 Remote Desktop Protocol 3, 4 **Remote Graphics** Software 3, 4, 7 Reserve Rechnerressourcen 66 Ressourcen, entfernen 66 Ressourcen, zuweisen 66 ResetAfterSession 44 Resolutions 45 Ressourcen Entfernen 66 Zuweisen 66 zuweisen über Rolle 69 zuweisen über Vorlagenbenutzer 68 Ressourcen, manuell zuweisen 67 Ressourcen-Firewall-Regeln 97 Ressourcennutzungsbericht 88 Ressourcenreservierungen 93 Ressourcenrollen verwalten 62 RGS 3, 4, 7 RgsDialogTimeout 52 RgsErrorTimeout 51 RgsWarningTimeout 51 RHEL-Client 42 Richtlinie effektiv, anzeigen 78 erstellen oder aktualisieren 78 Richtlinien 43 RolesList 34 Rolle, Zuweisen von Ressourcen 69

S

Serveranzahl 15 Servergröße bestimmen 13 ServicePort 35 ShowVersion 47 Sicherheit Aktivierung 99 Sicherheitsgruppen Zugang gewähren 71 Sicherung Server 34, 98 Sitzungs-Timer für Linux 1 Sitzungszeitbeschränkungen konfigurieren 91 Smart Card Anmeldung 90 Einstellungen 46 SmartCardAlways 46 Smart Card-Anmeldungsliste 81 SmartCardAutoDisconnect 47 SmartcardCSP 47 Smartcard Requires Click 46 SmartCardUidOid 47 SmartCardUidType 47 Software Bereitstellen, Client 56 Komponenten 7 Softwareanforderungen Blade Workstation Client 25 Desktop- oder Notebook-PC 24 mobiler Thin Client 24 Personal Workstation Client 25 Registrierungsdienst 23 SQL 22 Thin Client 23 Webserver 17 Sortieren 58 SoundQuality 49 SoundStereo 49 Spalten 58 Span 53 SQL Datenbankempfehlungen 13 Datenbank-Hardwareanforderungen 18 Datenbank-Softwareanforderungen 22 mehrere Datenbanken 16 SQL-Server-Firewall-Regeln 97 SSL konfigurieren 32 Standarddomäne (Feld) 81 Starten des Registrierungsdienstes 36 Statische Ressource, Einrichtung 10 Statische Verbindung 3 Systemgruppen, verwalten 63

Т

Testen des Registrierungsdienstes 36 Themes 50 Thin Client Hardwareanforderungen 23 Softwareanforderungen 23 Thin Client, mobil Hardwareanforderungen 24 Softwareanforderungen 24 Titlebar Text 47 Trendbericht zum Ressourcenkapazitätsverbrauc h 87

U

Überblick, HP SAM 4 UILanguage 48 UiMode 47 Umgebung, Domänenanforderungen 16 Upgrade-Installation 27 URL, Internet Explorer-basierter Client 38 User Sign-in Time Out 80

V

Validieren, HP SAM Registrierungsdienst-Software 32 Verbinden, nicht möglich 98 Verbindung nicht herstellbar 98 Vergleichen von Clients, Tabelle 0 Verlauf (Feld) 79 Verschieben von Spalten 58 Verwalten Administrative Berechtigungen 64 Administratorzugangsliste 59 HP SAM Benutzer 65 Ressourcenrollen 62 Systemgruppen 63 Zugriffsgeräte 74 Verwalten von Ressourcen 72 Vorgehensweisen, optimale 13 Vorlagenbenutzer, Ressourcen zuweisen 68 Vor Zuweisung authentifizieren 95

W

Wallpaper 50 Webclient 81 Webserver Firewall-Regeln 96 Hardwareanforderungen 16 Softwareanforderungen 17 WebServerList 34 Width 51 Wiederherstellung, HP SAM Datenbank 104 Windows-basierter Client 39 WindowSnapEnabled 50

Ζ

Zugang gewähren Benutzern 70 Sicherheitsgruppen 71 Zugangsliste 59 Zugriff aktivieren (Feld) 81 Zugriffsbeschränkungen 93 Zugriffsgerät ändern 74 Anforderungen 23 Löschen 74 manuell hinzufügen 74 Zugriffsgeräte verwalten 74 Zuweisen Attribute 66 Monitorlayout 69 Reserveressourcen 66 Ressourcen 66 Ressourcen über Rolle 69 Ressourcen über Vorlagenbenutzer 68 Zuweisen von Ressourcen manuell 67