





F2G81A



1




Lea esto primero

www.hp.com/support/ljM604


www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606


2




3



4



5



6

EN

OS X: For a network connection, the list of installed options should automatically update during the first print job after installing the accessory.

For a USB connection, perform the following steps:

1. From the Apple menu (), choose **System Preferences**.
2. Choose **Print & Scan** (or **Printers & Scanners**).
3. Choose the printer, click the **Options & Supplies** button, and then choose the **Options** tab.
4. Manually configure the accessory.

Windows® 8.0 and 8.1: When attaching the accessory before installing the printer software, this procedure is not necessary unless the printer is connected to a computer with a USB cable.

When attaching the accessory after installing the printer software, perform the following steps:

1. Scroll to the bottom-left corner of the screen, and right-click the window that displays.
2. Select **Control Panel**. Under **Hardware and Sound**, select **View devices and printers**.
3. Right-click the name of the printer, and then select **Printer Properties**.
4. Click the **Device Settings** tab.
5. Update the installed options. The steps vary according to connection type and print driver:
 - For a network connection with the HP Universal Print Driver (UPD): In the **Installable Options** section under **Automatic Configuration**, select **Update Now**.
 - For a network connection with the HP PCL 6 print driver: Select **Update Now**.
 - For a network or USB connection with the HP PCL-6 version 4 print driver: If **Update Now** is not present or when using a USB connection, manually install the accessory by selecting **Accessory Output Bin** and choosing the accessory.

Windows® 7: When attaching the accessory before installing the printer software, this procedure is not necessary unless the printer is connected to a computer with a USB cable. When attaching the accessory after installing the printer software, or when using a USB connection, perform the following steps:

1. Make sure the printer is turned on and connected to the computer or network.
2. Open the Windows Start menu, and then click **Devices and Printers**.
3. Right-click the name of this printer, and select **Printer Properties**.
4. Click the **Device Settings** tab.
5. Update the installed options. The steps vary according to connection type and print driver:
 - For a network or USB connection with the HP Universal Print Driver (UPD): In the **Installable Options** section under **Automatic Configuration**, select **Update Now**.
 - For a network or USB connection with the HP PCL 6 print driver: Select **Update Now**.
 - For a USB connection, manually install the accessory by selecting **Accessory Output Bin** and choosing the accessory.

Windows® XP and Windows Vista®: When attaching the accessory before installing the printer software, this procedure is not necessary, unless the printer is connected to a computer with a USB cable. When attaching the accessory after installing the printer software or when using a USB connection, perform the following steps:

1. Make sure the printer is turned on and connected to the computer or network.
2. Open the Windows Start menu, and then click **Devices and Printers** (or **Printers and Faxes for XP**).
3. Right-click the name of this printer, and select **Printer Properties** (or **Properties for XP**).
4. Click the **Device Settings** tab.
5. Click the **Installable Options** section.
6. Update the installed options. The steps vary according to connection type:
 - For a network connection: In the drop-down box next to **Automatic Configuration**, select **Update Now**.
 - For a USB connection: Manually install the accessory in **Installable Options** by selecting **Accessory Output Bin** and choosing the accessory.

NOTE: Windows XP only: For a USB connection, do not select **Update Now**. Bidirectional communication is not available with this operating system and connection. If **Update Now** is selected, a delay of several minutes occurs while the driver tries to connect and eventually times out..

OS X : Pour une connexion réseau, la liste des options installées doit automatiquement se mettre à jour durant le premier travail d'impression après l'installation de l'accessoire. Pour une connexion USB, procédez comme suit :

1. Dans le menu Apple (apple), cliquez sur **Préférences système**.
2. Sélectionnez **Imprimer et numériser** (ou **Imprimantes et scanners**).
3. Sélectionnez l'imprimante, cliquez sur le bouton **Options et fournitures**, puis sélectionnez l'onglet **Options**.
4. Configurez manuellement l'accessoire.

Windows® 8.0 et 8.1 : Si vous fixez l'accessoire avant l'installation du logiciel de l'imprimante, cette procédure n'est pas nécessaire, sauf si l'imprimante est connectée à un ordinateur avec un câble USB.

Lorsque vous connectez l'accessoire après l'installation du logiciel de l'imprimante, effectuez les étapes suivantes :

1. Faites défiler jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran et cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre qui s'affiche.
2. Sélectionnez **Panneau de configuration**. Sous **Matière et audio**, sélectionnez **Afficher les périphériques et imprimantes**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
5. Mettez à jour les options installées. Les étapes varient selon le type de connexion et le pilote de l'imprimante :
 - Pour une connexion réseau avec le HP Universal Print Driver (pilote d'impression universel - UPD) : dans la section **Options installables sous Configuration automatique**, sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
 - Pour une connexion réseau avec le pilote d'impression HP PCL 6 : sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
 - Pour une connexion réseau ou USB avec le pilote d'impression HP PCL-6 version 4 : Si **Mettre à jour maintenant** n'est pas présent ou lors d'une connexion USB, installez manuellement l'accessoire en sélectionnant **Bac de sortie d'accessoire** et en choisissant l'accessoire.

Windows® 7 : Si vous fixez l'accessoire avant l'installation du logiciel de l'imprimante, cette procédure n'est pas nécessaire, sauf si l'imprimante est connectée à un ordinateur avec un câble USB. Si vous fixez l'accessoire après l'installation du logiciel de l'imprimante ou si vous utilisez une connexion USB, effectuez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à votre ordinateur ou au réseau.
2. Ouvrez le menu Démarrer de Windows, puis cliquez sur **Périphériques et imprimantes**.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de cette imprimante et choisissez **Propriétés de l'imprimante**.
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
5. Mettez à jour les options installées. Les étapes varient selon le type de connexion et le pilote de l'imprimante :
 - Pour une connexion réseau ou USB avec le HP Universal Print Driver (pilote d'impression universel - UPD) : dans la section **Options installables sous Configuration automatique**, sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
 - Pour une connexion réseau ou USB avec le pilote d'impression HP PCL 6 : sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
 - Pour une connexion USB, installez manuellement l'accessoire en sélectionnant **Bac de sortie de l'accessoire** et en choisissant l'accessoire.

Windows® XP et Windows Vista® : si vous fixez l'accessoire avant l'installation du logiciel de l'imprimante, cette procédure n'est pas nécessaire, sauf si l'imprimante est connectée à un ordinateur avec un câble USB. Si vous fixez l'accessoire après l'installation du logiciel de l'imprimante ou si vous utilisez une connexion USB, effectuez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à votre ordinateur ou au réseau.
2. Ouvrez le menu Démarrer de Windows, puis cliquez sur **Périphériques et imprimantes** (ou **Imprimantes et télécopieurs sous XP**).
3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de cette imprimante et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante** (ou **Propriétés pour XP**).
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
5. Cliquez sur la section **Options installables**.

6. Mettez à jour les options installées. Les étapes varient selon le type de connexion :

- Avec une connexion réseau : dans la liste déroulante en regard de **Configuration automatique**, sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
- Avec une connexion USB : Installez manuellement l'accessoire dans **Options installables** en sélectionnant **Bac de sortie de l'accessoire** et en choisissant l'accessoire.

REMARQUE : Windows XP uniquement : avec une connexion USB, ne sélectionnez pas **Mettre à jour maintenant**. La communication bidirectionnelle n'est pas disponible avec ce système d'exploitation et cette connexion. Si l'option **Mettre à jour maintenant** est sélectionnée, un délai de quelques minutes se produit alors que le pilote tente de se connecter et il peut éventuellement expirer.

OS X : Bei einer Netzwerkverbindung wird die Liste mit den installierten Optionen während des Druckvorgangs des ersten Jobs nach der Installation des Zubehörs automatisch aktualisiert. Bei einer USB-Verbindung führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie im Apple-Menü (apple) auf **Systemeinstellungen**.
2. Wählen Sie **Drucken & Scannen** (oder **Drucker & Scanner**).
3. Wählen Sie den Drucker aus, klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen & Verbrauchsmaterial**, und wählen Sie dann die Registerkarte **Optionen**.
4. Konfigurieren Sie das Zubehör manuell.

Windows® 8.0 und 8.1 : Wenn Sie das Zubehör vor der Installation der Druckersoftware anschließen, müssen Sie diese Schritte nicht durchführen, es sei denn, der Drucker ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen.

Falls Sie das Zubehör nach der Installation der Druckersoftware anschließen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Navigieren Sie in die untere linke Ecke des Bildschirms, und klicken Sie mit der rechten Maustaste in das angezeigte Fenster.
2. Wählen Sie **Systemsteuerung**. Wählen Sie unter **Hardware und Sound** die Option **Geräte und Drucker anzeigen** aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers und dann auf **Druckereigenschaften**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.
5. Aktualisieren Sie die installierten Optionen. Die Schritte sind je nach Verbindungstyp und Drucktreiber verschieden:
 - Bei einer Netzwerkverbindung mit dem HP Universal Print Driver (UPD): Wählen Sie im Abschnitt **Installierbare Optionen** unter **Automatische Konfiguration** die Option **Jetzt aktualisieren**.
 - Für eine Netzwerkverbindung mit dem HP PCL 6-Drucktreiber: Wählen Sie **Jetzt aktualisieren**.
 - Für eine Netzwerk- oder USB-Verbindung mit Version 4 des HP PCL-6-Drucktreibers: Wenn Sie eine USB-Verbindung verwenden, aber **Jetzt aktualisieren** nicht angezeigt wird, installieren Sie das Zubehör manuell, indem Sie auf **Zubehör-Ausgabefach** gehen, und anschließend das entsprechende Zubehör auswählen.

Windows® 7 : Wenn Sie das Zubehör vor der Installation der Druckersoftware anschließen, müssen Sie diese Schritte nicht durchführen, es sei denn, der Drucker ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen. Wenn Sie das Zubehör nach der Installation der Druckersoftware anschließen oder wenn Sie eine USB-Verbindung nutzen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Überprüfen Sie außerdem, ob das Gerät mit dem Computer oder Netzwerk verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Start-Menü, und klicken Sie dann auf **Geräte und Drucker**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen dieses Geräts, und wählen Sie **Druckereigenschaften**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.
5. Aktualisieren Sie die installierten Optionen. Die Schritte sind je nach Verbindungstyp und Drucktreiber verschieden:
 - Für eine Netzwerk- oder USB-Verbindung mit dem HP Universal Print Driver (UPD): Wählen Sie im Abschnitt **Installierbare Optionen** unter **Automatische Konfiguration** die Option **Jetzt aktualisieren**.
 - Für eine Netzwerk- oder USB-Verbindung mit dem HP PCL 6-Drucktreiber: Wählen Sie **Jetzt aktualisieren**.
 - Für eine USB-Verbindung wählen Sie das Zubehör manuell aus, indem Sie auf **Zubehör-Ausgabefach** gehen, und anschließend das entsprechende Zubehör auswählen.

Windows® XP und Windows Vista®: Wenn Sie das Zubehör vor der Installation der Druckersoftware anschließen, müssen Sie diese Schritte nicht durchführen, es sei denn, der Drucker ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen. Wenn Sie das Zubehör nach der Installation der Druckersoftware anschließen oder wenn Sie eine

USB-Verbindung nutzen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Überprüfen Sie außerdem, ob das Gerät mit dem Computer oder Netzwerk verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Start-Menü von Windows, und klicken Sie auf **Geräte und Drucker** (oder auf **Drucker und Faxgeräte für XP**).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen dieses Druckers, und wählen Sie **Druckereigenschaften** (oder **Eigenschaften für XP**).
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.
5. Klicken Sie auf den Bereich **Installierbare Optionen**.
6. Aktualisieren Sie die installierten Optionen. Die Schritte sind je nach Verbindungstyp verschieden:
 - Bei einer Netzwerkverbindung: Wählen Sie in der Dropdown-Liste neben **Automatische Konfiguration** die Option **Jetzt aktualisieren**.
 - Bei einer USB-Verbindung: Das Zubehör lässt sich manuell in **Installierbare Optionen** installieren, indem Sie auf **Zubehör-Ausgabefach** gehen, und anschließend das entsprechende Zubehör auswählen.

HINWEIS: Nur Windows XP: Wählen Sie bei einer USB-Verbindung nicht **Jetzt aktualisieren**. Eine bidirektionale Kommunikation ist mit diesem Betriebssystem und dieser Verbindung nicht möglich. Wenn **Jetzt aktualisieren** aktiviert ist, tritt eine Verzögerung von mehreren Minuten auf, während der Treiber versucht, eine Verbindung herzustellen, und schließlich eine Zeitüberschreitung auftritt.

IT

OS X: Per una connessione di rete, l'elenco delle opzioni installate si aggiorna automaticamente durante l'esecuzione del primo processo di stampa dopo l'installazione dell'accessorio. Per una connessione USB, attenersi alla seguente procedura:

1. Dal menu Apple (apple), selezionare **Preferenze di sistema**.
2. Selezionare **Stampa e scansione** (o **Stampanti e scanner**).
3. Selezionare la stampante, fare clic sul pulsante **Ozioni e materiali di consumo** quindi selezionare la scheda **Ozioni**.
4. Configurare l'accessorio manualmente.

Windows® 8.0 e 8.1: Se si collega l'accessorio prima di installare il software della stampante, questa procedura non è necessaria, a meno che la stampante non sia collegata al computer con un cavo USB.

Se si collega l'accessorio dopo aver installato il software della stampante, completare i seguenti passaggi:

1. Scorrere nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra visualizzata.
2. Selezionare **Pannello di controllo**. In **Hardware e suoni**, selezionare **Visualizza dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.
4. Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**.
5. Aggiornare le opzioni installate. I passaggi variano a seconda del tipo di collegamento e del driver di stampa:
 - Per un collegamento di rete con HP Universal Print Driver (UPD): Nell'area **Ozioni installabili in Configurazione automatica**, selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per un collegamento di rete con il driver di stampa HP PCL 6: Selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per un collegamento di rete o USB con il driver di stampa HP PCL-6 versione 4: Se l'opzione **Aggiorna ora** non è presente o quando si utilizza una connessione USB, installare manualmente l'accessorio selezionando **Scomparto di uscita accessorio** e scegliendo l'accessorio.

Windows® 7: Se si collega l'accessorio prima di installare il software della stampante, questa procedura non è necessaria, a meno che la stampante non sia collegata al computer con un cavo USB. Se si collega l'accessorio dopo aver installato il software della stampante o se si utilizza la connessione USB, completare i seguenti passaggi:

1. Controllare che la stampante sia accesa e collegata al computer o alla rete.
2. Selezionare il menu Start di Windows, quindi fare clic su **Dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su questa stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.

4. Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**.

5. Aggiornare le opzioni installate. I passaggi variano a seconda del tipo di collegamento e del driver di stampa:
 - Per un collegamento di rete o USB con HP Universal Print Driver (UPD): Nell'area **Ozioni installabili in Configurazione automatica**, selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per un collegamento di rete o USB con il driver di stampa HP PCL 6: Selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per una connessione USB, installare manualmente l'accessorio selezionando **Scomparto di uscita accessorio** e scegliendo l'accessorio.

Windows® XP e Windows Vista®: Se si collega l'accessorio prima di installare il software della stampante, questa procedura non è necessaria, a meno che la stampante non sia collegata al computer con un cavo USB. Se si collega l'accessorio dopo aver installato il software della stampante o se si utilizza la connessione USB, completare i seguenti passaggi:

1. Controllare che la stampante sia accesa e collegata al computer o alla rete.
2. Aprire il menu Start di Windows, quindi fare clic su **Dispositivi e stampanti** (o **Stampanti e fax** per XP).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di questa stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante** (o **Proprietà** per XP).
4. Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**.
5. Fare clic sulla sezione **Ozioni installabili**.
6. Aggiornare le opzioni installate. I passaggi variano a seconda del tipo di collegamento:
 - Per una connessione di rete: Nella casella a discesa vicino a **Configurazione automatica**, selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per una connessione USB: Installare manualmente l'accessorio in **Ozioni installabili** selezionando **Scomparto di uscita accessorio** e scegliendo l'accessorio.

NOTA: Solo Windows XP: Per la connessione USB, non selezionare **Aggiorna ora**. Con questo sistema operativo e questa connessione, la comunicazione bidirezionale non è disponibile. Se si seleziona **Aggiorna ora**, si verificherà un ritardo di diversi minuti mentre il driver tenta di connettersi, generando infine un timeout.

ES

OS X: Para una conexión de red, la lista de opciones instaladas se debería de actualizar automáticamente durante el primer trabajo de impresión que se realiza tras la instalación del accesorio. Para una conexión USB, siga los siguientes pasos:

1. En el menú Apple (apple), elija **Preferencias del sistema**.
2. Elija **Imprimir y escanear** (o **Impresoras y escáneres**).
3. Escoja la impresora, haga clic en el botón **Opciones y consumibles** y, a continuación, elija la ficha **Opciones**.
4. Configure el accesorio manualmente.

Windows® 8.0 y 8.1: Si acopla el accesorio antes de instalar el software de la impresora, este procedimiento no es necesario, a menos que la impresora esté conectada a un ordenador con un cable USB. Si lo acopla después de instalar el software de la impresora, realice los pasos siguientes:

1. Desplace el cursor a la esquina inferior izquierda de la pantalla y haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana que se muestra.
2. Seleccione **Panel de control**. En **Hardware y sonido**, seleccione **Ver dispositivos e impresoras**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la impresora y, seguidamente, seleccione **Propiedades de la impresora**.
4. Haga clic en la ficha **Configuración del dispositivo**.
5. Actualice las opciones instaladas. Los pasos varían según el tipo de conexión y el controlador de impresión:
 - Para una conexión de red con el controlador de impresión HP Universal (UPD): En la sección **Opciones instalables de Configuración automática**, seleccione **Actualizar ahora**.
 - Para una conexión de red con el controlador de impresión HP PCL 6: Seleccione **Actualizar ahora**.
 - Para una conexión de red o USB con el controlador de impresión HP PCL-6 versión 4: Si **Actualizar ahora** no se encuentra presente o si está utilizando una conexión USB, instale de manera manual el accesorio seleccionando **Bandeja de salida de accesorios** y seleccionando el accesorio.

Windows® 7: Si acopla el accesorio antes de instalar el software de la impresora, este procedimiento no es necesario, a menos que la impresora esté conectada a un ordenador con un cable USB. Si lo acopla después de instalar el software de la impresora o cuando utilice una conexión USB, realice los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y conectada al equipo o a la red.
2. Abra el menú Inicio de Windows y, después, haga clic en **Dispositivos e impresoras**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de esta impresora y seleccione **Propiedades de la impresora**.
4. Haga clic en la ficha **Configuración del dispositivo**.
5. Actualice las opciones instaladas. Los pasos varían según el tipo de conexión y el controlador de impresión:
 - Para una conexión de red o USB con el controlador de impresión HP Universal (UPD): En la sección **Opciones instalables de Configuración automática**, seleccione **Actualizar ahora**.
 - Para una conexión de red o USB con el controlador de impresión HP PCL 6: Seleccione **Actualizar ahora**.
 - En una conexión USB, instale de manera manual el accesorio seleccionando **Bandeja de salida de accesorios** y seleccionando el accesorio.

Windows® XP y Windows Vista®: Si acopla el accesorio antes de instalar el software de la impresora, este procedimiento no es necesario, a menos que la impresora esté conectada a un ordenador con un cable USB. Si lo acopla después de instalar el software de la impresora o cuando utilice una conexión USB, realice los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y conectada al equipo o a la red.
2. Abra el menú Inicio de Windows y, a continuación, haga clic en **Dispositivos e impresoras** (o **Impresoras y faxes en el caso de XP**).
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de esta impresora y seleccione **Propiedades de la impresora** (o **Propiedades en XP**).
4. Haga clic en la ficha **Configuración del dispositivo**.
5. Haga clic en la sección **Opciones instalables**.
6. Actualice las opciones instaladas. Los pasos varían según el tipo de conexión:
 - Para una conexión de red: En la casilla desplegable que se encuentra junto a **Configuración automática**, seleccione **Actualizar ahora**.
 - Para una conexión USB: Instale de manera manual el accesorio en **Opciones instalables** seleccionando **Bandeja de salida de accesorios** y seleccionando el accesorio.

NOTA: Solo en Windows XP: Si utiliza una conexión USB, no seleccione **Actualizar ahora**. La comunicación bidireccional no está disponible para este sistema operativo ni para este tipo de conexión. Si **Actualizar ahora** está seleccionado, se producirá un retraso de varios minutos mientras el controlador intenta conectarse y finalmente se agota el tiempo de espera.

BG

OS X: Списъкът с инсталирани опции трябва да се актуализира автоматично при първото задание за печат след инсталациейта на аксесоара. За USB връзка изпълнете следните стъпки:

1. От менюто „Apple“ (apple) изберете **System Preferences** (Системни предпочтения).
2. Изберете **Print & Scan** (Печат и сканиране) (или **Printers & Scanners** (Принтери и скенери)).
3. Изберете принтера, щракнете върху бутона **Options & Supplies** (Опции и консумативи), след което изберете раздела **Options** (Опции).
4. Конфигурирайте ръчно аксесоара.

Windows® 8.0 и 8.1: Когато включвате аксесоара, преди да инсталирате софтуера на принтера, тази процедура не е необходима, освен ако принтерът не е свързан с компютър чрез USB кабел. Когато включвате аксесоара, след като инсталирате софтуера на принтера, изпълнете следните стъпки:

1. Превърнете до долния ляв ъгъл на екрана и щракнете с десен бутон върху прозореца, който ще се покаже.
2. Изберете **Control Panel** (Контролен панел). В **Hardware and Sound** (Хардуер и звук) изберете **View devices and printers** (Преглед на устройства и принтери).
3. Щракнете с десния бутон върху името на принтера и след това изберете **Printer Properties** (Свойства на принтера).
4. Щракнете върху раздела **Device Settings** (Настройки на устройството).

5. Актуализирайте инсталиранные опции. Стъпките варират в зависимост от вида на връзката и драйвера за печат:
 - За мрежова връзка с Универсалния драйвер за принтер (UPD) на HP: В секцията **Installable Options** (Опции за инсталациране) под **Automatic Configuration** (Автоматично конфигуриране) изберете **Update Now** (Актуализиране сега).
 - За мрежова с драйвера за печат PCL 6 на HP: Изберете **Update Now** (Актуализиране сега).
 - За мрежова или USB връзка с драйвера за печат PCL-6 версия 4 на HP: Ако **Update Now** (Актуализиране сега) не е налична или когато използвате USB връзка, инсталирайте аксесоара ръчно, като изберете **Accessory Output Bin** (Изходна тава на аксесоара) и изберете аксесоара.

Windows® 7: Когато включвате аксесоара, преди да инсталирате софтуера на принтера, тази процедура не е необходима, освен ако принтерът не е свързан с компютър чрез USB кабел. Когато включвате аксесоара, след като инсталирате софтуера на принтера или при използване на USB връзка, изпълнете следните стъпки:

1. Уверете се, че принтерът е включен и свързан към компютъра или мрежата.
2. Отворете менюто Start (Старт) на Windows и щракнете върху **Devices and Printers** (Устройства и принтери).
3. Щракнете с десния бутон върху името на този принтер и след това изберете **Printer Properties** (Свойства на принтера).
4. Щракнете върху раздела **Device Settings** (Настройки на устройството).
5. Актуализирайте инсталиранные опции. Стъпките варират в зависимост от вида на връзката и драйвера за печат:
 - За мрежова или USB връзка с Универсалния драйвер за принтер (UPD) на HP: В секцията **Installable Options** (Опции за инсталациране) под **Automatic Configuration** (Автоматично конфигуриране) изберете **Update Now** (Актуализиране сега).
 - За мрежова или USB връзка с драйвера за печат PCL 6 на HP: Изберете **Update Now** (Актуализиране сега).
 - За USB връзка ръчно инсталирайте аксесоара като изберете **Accessory Output Bin** (Изходна тава на аксесоара) и изберете аксесоара.

Windows® XP и Windows Vista®: Когато включвате аксесоара, преди да инсталирате софтуера на принтера, тази процедура не е необходима, освен ако принтерът не е свързан с компютър чрез USB кабел. Когато включвате аксесоара, след като инсталирате софтуера на принтера или при използване на USB връзка, изпълнете следните стъпки:

1. Уверете се, че принтерът е включен и свързан към компютъра или мрежата.
2. Отворете менюто Start (Старт) на Windows и след това щракнете върху **Devices and Printers** (Устройства и принтери) (или **Printers and Faxes for XP** (Принтери и факсове за XP)).
3. Щракнете с десен бутон върху името на този принтер и изберете **Printer Properties** (Свойства на принтера) (или **Properties for XP** (Свойства за XP)).
4. Щракнете върху раздела **Device Settings** (Настройки на устройството).
5. Щракнете върху раздела **Installable Options** (Опции за инсталациране).
6. Актуализирайте инсталиранные опции. Стъпките варират в зависимост от вида на връзката:
 - За мрежова връзка: В падащото поле до **Automatic Configuration** (Автоматично конфигуриране) изберете **Update Now** (Актуализиране сега).
 - За USB връзка: Инсталирайте ръчно аксесоара в **Installable Options** (Опции за инсталациране), като изберете **Accessory Output Bin** (Изходна тава на аксесоара) и изберете аксесоара.

ЗАБЕЛЕЖКА: Само за Windows XP: За USB връзка не избирайте **Update Now** (Актуализиране сега). С тази операционна система и връзка не е налична двупосочна комуникация. Ако изберете **Update Now** (Актуализиране сега), ще възникне забавяне от няколко минути, докато драйверът се опитва да се свърже и не успее.

OS X: Para una connexió de xarxa, la llista d'opcions instal·lades hauria d'actualitzar-se automàticament durant la primera tasca d'impressió després d'instal·lar l'accessori. Per a una connexió USB, seguiu aquests passos:

1. Al menú d'Apple (apple), seleccioneu **System Preferences** (Preferències del sistema).
2. Seleccioneu **Print & Scan** (Imprimeix i examina) o bé **Printers & Scanners** (Impressores i escàners).
3. Seleccioneu la impressora, feu clic al botó **Options & Supplies** (Opcions i subministraments) i seleccioneu la pestanya **Options** (Opcions).
4. Configureu manualment l'accessori.

Windows® 8.0 i 8.1: si connecteu l'accessori abans d'instal·lar el programari de la impressora, no cal executar aquest procediment, tret que la impressora estigui connectada a un ordinador amb un cable USB.

Quan connecteu l'accessori després d'instal·lar el programari de la impressora, heu de seguir aquests passos:

1. Desplaceu-vos fins a la cantonada inferior esquerra de la pantalla i feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra que apareix.
2. Seleccioneu **Tauler de control**. Aneu a **Maquinari i so** i seleccioneu **Visualitza dispositius i impressores**.
3. Feu clic amb el botó dret al nom de la impressora i seleccioneu **Propietats de la impressora**.
4. Feu clic a la pestanya **Configuració del dispositiu**.
5. Actualitzeu les opcions instal·lades. Els passos poden variar en funció del tipus de connexió i del controlador de la impressora:
 - Per a una connexió de xarxa amb el controlador HP Universal Print Driver (UPD): a la zona **Opcions instal·lables**, a **Configuració automàtica**, seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió de xarxa amb el controlador d'impressió HP PCL 6: seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió de xarxa o USB amb el controlador d'impressió HP PCL-6 versió 4: Si l'opció **Actualitza ara** no es mostra o si utilitzeu una connexió USB, instal·leu manualment l'accessori seleccionant **Safata de sortida de l'accessori** i triant l'accessori.

Windows® 7: si connecteu l'accessori abans d'instal·lar el programari de la impressora, no cal executar aquest procediment, tret que la impressora estigui connectada a un ordinador amb un cable USB. D'altra banda, si connecteu l'accessori després d'instal·lar el programari de la impressora o si utilitzeu una connexió USB, executeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que la impressora estigui encesa i connectada a l'ordinador o a la xarxa.
2. Obriu el menú Inici del Windows i feu clic a **Dispositius i impressores**.
3. Feu clic amb el botó dret del ratolí al nom d'aquesta impressora i seleccioneu **Propietats de la impressora**.
4. Feu clic a la pestanya **Configuració del dispositiu**.
5. Actualitzeu les opcions instal·lades. Els passos poden variar en funció del tipus de connexió i del controlador de la impressora:
 - Per a una connexió de xarxa o USB amb el controlador HP Universal Print Driver (UPD): a la zona **Opcions instal·lables**, a **Configuració automàtica**, seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió de xarxa o USB amb el controlador d'impressió HP PCL 6: seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió USB, instal·leu manualment l'accessori seleccionant **Safata de sortida de l'accessori** i triant l'accessori.

Windows® XP i Windows Vista®: si connecteu l'accessori abans d'instal·lar el programari de la impressora, no cal executar aquest procediment, tret que la impressora estigui connectada a un ordinador amb un cable USB. D'altra banda, si connecteu l'accessori després d'instal·lar el programari de la impressora o si utilitzeu una connexió USB, executeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que la impressora estigui encesa i connectada a l'ordinador o a la xarxa.
2. Obriu el menú Inici del Windows i feu clic a **Dispositius i impressores** o bé a **Impressores i faxos per a l'XP**.
3. Feu clic amb el botó dret del ratolí al nom d'aquesta impressora i seleccioneu **Propietats de la impressora** (o **Propietats per a l'XP**).
4. Feu clic a la pestanya **Configuració del dispositiu**.

5. Feu clic a la secció **Opcions instal·lables**.

6. Actualitzeu les opcions instal·lades. Els passos poden variar en funció del tipus de connexió:
 - Per a una connexió de xarxa: Al quadre desplegable del costat de **Configuració automàtica**, seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió USB: Instal·leu manualment l'accessori a **Opcions instal·lables** seleccionant **Safata de sortida de l'accessori** i triant l'accessori.

NOTA: Només Windows XP: per a una connexió USB, no seleccioneu **Actualitza ara**. La comunicació bidireccional no està disponible amb aquest sistema operatiu i aquesta connexió. Si s'ha seleccionat **Actualitza ara**, es produirà un retard d'uns quants minuts mentre el controlador intenta connectar-se i acaba esgotant el temps d'espera.

ZH-CN

OS X: 对于网络连接，在安装附件后的第一个打印作业期间，应自动更新已安装的选件列表。对于USB连接，请执行以下步骤：

1. 从 Apple 菜单 (apple) 中，单击系统偏好设置。
2. 选择打印与扫描（或打印机与扫描仪）。
3. 选择本打印机，单击选件和耗材按钮，然后选择选件选项卡。
4. 手动配置附件。

Windows® 8.0 和 8.1: 在安装打印机软件之前连接附件时，不必进行此过程，除非打印机通过USB电缆连接到计算机。

在安装打印机软件之后连接附件时，执行以下步骤：

1. 滚动至屏幕左下角，然后右键单击所显示的窗口。
2. 选择控制面板。在硬件和声音下，选择查看设备和打印机。
3. 右键单击打印机名称，然后选择打印机属性。
4. 单击设备设置选项卡。
5. 更新所安装的选件。具体步骤根据连接类型和打印驱动程序而有所不同：
 - 对于网络连接与 HP 通用打印驱动程序 (UPD): 在可安装选件部分中的自动配置下，选择立即更新。
 - 对于网络连接与 HP PCL 6 打印驱动程序：选择立即更新。
 - 对于网络或 USB 连接与 HP PCL-6 版本 4 打印驱动程序：如果不存在立即更新，或在使用 USB 时，通过选择附件出纸槽并选择附件，手动安装附件。

Windows® 7: 在安装打印机软件之前连接附件时，不必进行此过程，除非打印机通过USB电缆连接到计算机。在安装打印机软件之后连接附件时或使用USB连接时，执行以下步骤：

1. 确保打印机已开启并连接到计算机或网络。
2. 打开 Windows “开始”菜单，然后单击设备和打印机。
3. 右键单击本打印机的名称，然后选择打印机属性。
4. 单击设备设置选项卡。
5. 更新所安装的选件。具体步骤根据连接类型和打印驱动程序而有所不同：
 - 对于网络或 USB 连接与 HP 通用打印驱动程序 (UPD): 在可安装选件部分中的自动配置下，选择立即更新。
 - 对于网络或 USB 连接与 HP PCL 6 打印驱动程序：选择立即更新。
 - 对于 USB 连接，通过选择附件出纸槽并选择附件，手动安装附件。

Windows® XP 和 Windows Vista®: 在安装打印机软件之前连接附件时，不必进行此过程，除非打印机通过 USB 电缆连接到计算机。在安装打印机软件之后连接附件时或使用 USB 连接时，执行以下步骤：

1. 确保打印机已开启并连接到计算机或网络。
2. 打开 Windows 的“开始”菜单，然后单击**设备和打印机**（在 XP 中请单击**打印机和传真**）。
3. 右键单击本打印机的名称，然后选择**打印机属性**（在 XP 中单击**属性**）。
4. 单击**设备设置**选项卡。
5. 单击**可安装选件部分**。
6. 更新所安装的选件。具体步骤根据连接类型而异：
 - 对于网络连接：在**自动配置**旁的下拉框中，选择**立即更新**。
 - 对于 USB 连接：通过选择附件出纸槽并选择附件，手动安装**可安装选件**中的附件。

注：仅限 Windows XP：对于 USB 连接，请勿选择**立即更新**。此操作系统和连接不支持双向通信。如果选择了**立即更新**，则驱动程序在尝试连接时将停顿数分钟并最终超时。

HR

OS X: Za mrežnu vezu popis instaliranih opcija trebao bi se automatski ažurirati tijekom prvog zadatka ispisa nakon instalacije dodatka. Za USB vezu učinite sljedeće korake:

1. Iz izbornika Apple (apple) odaberite **System Preferences** (Postavke sustava).
2. Odaberite **Print & Scan** (Ispis i skeniranje) (ili **Printers & Scanners** (Pisači i skeneri)).
3. Odaberite pisač, kliknite na gumb **Options & Supplies** (Opcije i pribor) i zatim odaberite karticu **Options** (Opcije).
4. Ručno konfigurirajte dodatak.

Windows® 8.0 i 8.1: Ako pričvršćujete dodatak prije instaliranja softvera pisača, ovaj postupak nije potreban osim ako pisač nije povezan na računalo putem USB kabela.

Kada dodatak priklučujete nakon instalacije softvera za pisač, izvršite sljedeće korake:

1. Pomaknite se na donji lijevi kut zaslona i kliknite desnom tipkom miša na prozor koji se prikaže.
2. Odaberite **Control Panel** (Upravljačka ploča). Pod opcijom **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk) odaberite **View devices and printers** (Prikaz uređaja i pisača).
3. Desnom tipkom miša pritisnite naziv pisača i odaberite **Printer Properties** (Svojstva pisača).
4. Kliknite na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju ovisno o vrsti veze i upravljačkom programu pisača:
 - Za mrežnu vezu s HP-ovim univerzalnim upravljačkim programom pisača (UPD): U odjeljku **Installable Options** (Opcije za instaliranje) pod **Automatic Configuration** (Automatska konfiguracija) odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu vezu s upravljačkim programom pisača HP PCL 6: Odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu ili USB vezu s upravljačkim programom pisača HP PCL-6 inačice 4: Ako nema opcije **Update Now** (Ažuriraj odmah) ili ako upotrebljavate USB vezu, ručno instalirajte dodatak tako da odaberete **Accessory Output Bin** (Izlazni pretinac dodatka) i odaberete dodatak.

Windows® 7: Ako pričvršćujete dodatak prije instaliranja softvera pisača, ovaj postupak nije potreban osim ako pisač nije povezan na računalo putem USB kabela. Ako pričvršćujete dodatak nakon instaliranja softvera pisača ili kada koristite USB vezu, napravite sljedeće korake:

1. Provjerite je li pisač uključen i je li povezan s računalom ili mrežom.
2. Otvorite izbornik Start u sustavu Windows i kliknite na **Devices and Printers** (Uredaji i pisači).
3. Desnom tipkom miša pritisnite naziv pisača i odaberite **Printer Properties** (Svojstva pisača).
4. Kliknite na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).

5. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju ovisno o vrsti veze i upravljačkom programu pisača:
 - Za mrežnu ili USB vezu s HP-ovim univerzalnim upravljačkim programom pisača (UPD): U odjeljku **Installable Options** (Opcije za instaliranje) pod **Automatic Configuration** (Automatska konfiguracija) odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu ili USB vezu s upravljačkim programom pisača HP PCL 6: Odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za USB vezu ručno instalirajte dodatak tako da odaberete **Accessory Output Bin** (Izlazni pretinac dodatka) i odaberete dodatak.

Windows® XP i Windows Vista®: Ako pričvršćujete dodatak prije instaliranja softvera pisača, ovaj postupak nije potreban osim ako pisač nije povezan na računalo putem USB kabela. Ako pričvršćujete dodatak nakon instaliranja softvera pisača ili kada koristite USB vezu, napravite sljedeće korake:

1. Provjerite je li pisač uključen i je li povezan s računalom ili mrežom.
2. Pokrenite izbornik Windows Start, zatim odaberite **Devices and Printers** (Uredaji i pisači) (ili **Printers and Faxes for XP** (Pisači i faks uređaji za XP)).
3. Desnom tipkom miša kliknite na naziv pisača i odaberite **Printer Properties** (Svojstva pisača) (ili **Properties for XP** (Svojstva za XP)).
4. Kliknite na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Kliknite na odjeljak **Installable Options** (Opcije za instaliranje).
6. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju ovisno o vrsti veze:
 - Za mrežnu vezu: U padajućem okviru uz opciju **Automatic Configuration** (Automatska konfiguracija) odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za USB vezu: Ručno instalirajte dodatak u odjeljku **Installable Options** (Opcije za instaliranje) tako da odaberete **Accessory Output Bin** (Izlazni pretinac dodatka) i odaberete dodatak.

NAPOMENA: Samo Windows XP: Za USB vezu nemojte odabratи **Update Now** (Ažuriraj odmah). Dvosmjerna komunikacija nije dostupna za ove operacijske sustave i veze. Ako je odabrano **Update Now** (Ažuriraj odmah), dolazi do odgode od nekoliko minuta dok se upravljački program pokušava povezati i zatim vrijeme istekne.

CS

OS X: Sítové připojení: Seznam nainstalovaných doplňků by se měl automaticky aktualizovat při první tiskové úloze po instalaci příslušenství. Připojení USB: Uskutečněte následující postup:

1. V nabídce Apple (apple) vyberte možnost **Předvolby systému**.
2. Vyberte možnost **Tisk a skenování** (nebo **Tiskárny a skenery**).
3. Vyberte tiskárnu, klikněte na tlačítko **Příslušenství a spotřební materiál a poté vyberte kartu** Příslušenství.
4. Ručně nakonfigurujte příslušenství.

Windows® 8.0 a 8.1: Jestliže příslušenství připojíte před instalací softwaru tiskárny, tento postup není vyžadován, pokud tiskárnu nepřipojíte k počítači pomocí kabelu USB.

Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:

1. Přejděte do levého dolního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem na zobrazené okno.
2. Vyberte položku **Ovládací panel**. V nabídce **Hardware a zvuk** vyberte možnost **Zobrazit zařízení a tiskárny**.
3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**.
4. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
5. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
 - Sítové připojení s Univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části **Instalovatelné součásti nastavení Automatická konfigurace** vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - Sítové připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - V případě sítového nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL-6 verze 4: Pokud možnost **Aktualizovat** nyní není k dispozici nebo pokud používáte připojení USB, nainstalujte příslušenství ručně výběrem možnosti **Výstupní příhrádka příslušenství** a následným výběrem požadovaného příslušenství.

Windows® 7: Jestliže příslušenství připojíte před instalací softwaru tiskárny, tento postup není vyžadován, pokud tiskárnu nepřipojíte k počítači pomocí kabelu USB. Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny nebo pokud použijete připojení USB, postupujte podle následujících pokynů:

1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost **Zařízení a tiskárny**.
3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**.
4. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
5. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
 - V případě síťového nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části **Instalovatelné součásti nastavení Automatická konfigurace** vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - V případě síťového nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - Pokud používáte připojení USB, nainstalujte příslušenství ručně výběrem možnosti **Výstupní příhrádka příslušenství** a následným výběrem požadovaného příslušenství.

Windows® XP a Windows Vista®: Jestliže příslušenství připojíte před instalací softwaru tiskárny, tento postup není vyžadován, pokud tiskárnu nepřipojíte k počítači pomocí kabelu USB. Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny nebo pokud použijete připojení USB, postupujte podle následujících pokynů:

1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost **Zařízení a tiskárny** (nebo **Tiskárny a faxy v systému XP**).
3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny** (nebo **Vlastnosti v systému XP**).
4. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
5. Klikněte na část **Instalovatelné součásti**.
6. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení:
 - V případě síťového připojení: V rozevíracím seznamu vedle položky **Automatická konfigurace** vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - V případě připojení USB: Nainstalujte příslušenství v nabídce **Instalovatelné možnosti** ručně výběrem možnosti **Výstupní příhrádka příslušenství** a následným výběrem požadovaného příslušenství.

POZNÁMKA: Jen systém Windows XP: V případě připojení USB nevybírejte možnost **Aktualizovat**. Obousměrná komunikace není s tímto operačním systémem a připojením k dispozici. Pokud je vybrána možnost **Aktualizovat nyní**, ovladač se po několika minutách pokusí připojit a po určité době dojde k vypršení časového limitu.

DA

OS X: Listen over installerede enheder opdateres automatisk under det første udskriftsjob, efter du har installeret tilbehøret. For en USB-forbindelse, skal du udføre de følgende trin:

1. Fra Apple-menüen (apple), skal du vælge **Systempræferencer**.
2. Vælg **Print & Scan** (eller **Printers & Scanners**).
3. Vælg printeren, klik på knappen **Indstillinger og forbrugsvarer**, og vælg derefter fanen **Indstillinger**.
4. Konfigurer tilbehøret manuelt.

Windows® 8.0 og 8.1: Hvis du tilslutter tilbehøret, før du installerer printersoftwaren, er denne procedure ikke nødvendig, medmindre printeren er tilsluttet en computer med et USB-kabel. Hvis du påsætter tilbehøret, efter du har installeret printersoftwaren, skal du udføre følgende trin:

1. Rul til nederste venstre hjørne af skærmen, og højreklik på det vindue, der vises.
2. Vælg **Kontrolpanel. Under Hardware og lyd** skal du vælge **Vis enheder og printere**.
3. Højreklik på navnet på printeren, og vælg derefter **Printeregenskaber**.
4. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
5. Opdater de installerede enheder. Fremgangsmåden afhænger af typen af tilslutning og printerdriver.
 - I tilfælde af tilslutning via netværk med HP Universal Print Driver (UPD): Vælg **Opdater nu** i afsnittet **Installerbart ekstraudstyr** under **Automatisk konfiguration**.
 - I tilfælde af tilslutning via netværk med HP PCL 6 printdriver: Vælg **Opdater nu**.

• I tilfælde af tilslutning via netværk eller USB med HP PCL-6 version 4 printdriver: Hvis **Opdater nu** ikke findes eller ved tilslutning via USB, skal du manuelt installere tilbehøret ved at vælge **Accessory Output Bin** (Outputbakke til tilbehør) og vælge tilbehøret.

Windows® 7: Hvis du tilslutter tilbehøret, før du installerer printersoftwaren, er denne procedure ikke nødvendig, medmindre printeren er tilsluttet en computer med et USB-kabel. Hvis du tilslutter tilbehøret efter installation af printersoftwaren, eller hvis du bruger en USB-forbindelse, skal du foretage følgende trin:

1. Kontroller, at printeren er tændt og forbundet til computeren eller netværket.
2. Åbn menuen Start i Windows, og klik derefter på **Enheder og printere**.
3. Højreklik på navnet på printeren, og vælg **Printeregenskaber**.
4. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
5. Opdater de installerede enheder. Fremgangsmåden afhænger af typen af tilslutning og printerdriver:
 - I tilfælde af tilslutning via netværk eller USB med HP Universal Print Driver (UPD): Vælg **Opdater nu** i afsnittet **Installerbart ekstraudstyr** under **Automatisk konfiguration**.
 - I tilfælde af tilslutning via USB, skal du manuelt installere tilbehøret ved at vælge **Accessory Output Bin** (Outputbakke til tilbehør) og vælge tilbehøret.

Windows® XP og Windows Vista®: Hvis du tilslutter tilbehøret, før du installerer printersoftwaren, er denne procedure ikke nødvendig, medmindre printeren er tilsluttet en computer med et USB-kabel. Hvis du tilslutter tilbehøret efter installation af printersoftwaren, eller hvis du bruger en USB-forbindelse, skal du foretage følgende trin:

1. Kontroller, at printeren er tændt og forbundet til computeren eller netværket.
2. Åbn menuen Start i Windows, og klik derefter på **Enheder og Printere** (eller **Printere og fax for XP**).
3. Højreklik på navnet af dette produkt, og vælg **Printeregenskaber** (eller **Egenskaber for XP**).
4. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
5. Klik på afsnittet **Installerbart ekstraudstyr**.
6. Opdater de installerede enheder. Fremgangsmåden afhænger af typen af tilslutning:
 - I tilfælde af netværkstilslutning: Vælg **Opdater nu** i rullelisten ud for **Automatisk konfiguration**.
 - I tilfælde af en USB-forbindelse: Installer tilbehøret manuelt i **Installerbart ekstraudstyr** ved at vælge **Accessory Output Bin** (Outputbakke til tilbehør) og vælge tilbehøret.

BEMÆRK: Kun Windows XP: I tilfælde af en USB-forbindelse må du ikke vælge **Opdater nu**. Tovejskomunikation er ikke tilgængelig med dette operativsystem og denne forbindelse. Hvis du vælger **Opdater nu**, opstår der en forsinkelser på flere minutter, mens driveren forsøger at oprette forbindelse, og til sidst udløber tiden.

NL

OS X: Bij een netwerkverbinding zal de lijst met geïnstalleerde opties, nadat het accessoire is geïnstalleerd, automatisch worden bijgewerkt tijdens de eerste afdruktaak. Voer de volgende stappen uit bij een USB-verbinding:

1. Klik op **Systeemvoordeuren** in het Apple-menu (apple).
2. Selecteer **Printen en scannen** (of **Printers en scanners**).
3. Selecteer de printer, klik op de knop **Opties en benodigdheden** en selecteer vervolgens het tabblad **Opties**.
4. Configureer het accessoire handmatig.

Windows® 8.0 en 8.1: Als u het accessoire bevestigt voordat u de printersoftware hebt geïnstalleerd, hoeft u deze procedure niet te volgen, tenzij de printer met een computer is verbonden via een USB-kabel.

Als u het accessoire bevestigt nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd, voert u de volgende stappen uit:

1. Blader naar de linkerbenedenhoek van het scherm en klik met rechts op het getoonde venster.
2. Selecteer **Configuratievenster**. Selecteer onder **Hardware en geluiden** de optie **Apparaten en printers bekijken**.
3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer en selecteer **Printereigenschappen**.
4. Klik op het tabblad **Apparaatininstellingen**.

- Werk de geïnstalleerde opties bij. De stappen kunnen afwijken afhankelijk van het type verbinding en het printerstuurprogramma:
 - Voor een netwerkverbinding met de HP Universal Print Driver (UPD): Selecteer in de sectie **Installeerbare opties** onder **Automatische configuratie** de optie **Nu bijwerken**.
 - Voor een netwerkverbinding met het HP PCL 6-printerstuurprogramma: Selecteer **Nu bijwerken**.
 - Voor een netwerk- of USB-verbinding met het HP PCL-6-printerstuurprogramma versie 4: Als **Nu bijwerken** niet wordt weergegeven of u gebruikmaakt van een USB-verbinding, installeer de accessoire handmatig door **Accessory Output Bin** (Uitvoermandaccessoire) te selecteren en het accessoire te kiezen.

Windows® 7: Als u het accessoire bevestigt voordat u de printersoftware hebt geïnstalleerd, hoeft u deze procedure niet te volgen, tenzij de printer met een computer is verbonden via een USB-kabel. Als u het accessoire bevestigt nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd of als u een USB-verbinding gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

- Zorg dat de printer is ingeschakeld en verbinding heeft met de computer of het netwerk.
- Open het Windows Start-menu en klik op **Apparaten en printers**.
- Klik met de rechtermuisknop op de naam van deze printer en selecteer **Printereigenschappen**.
- Klik op het tabblad **Apparaatininstellingen**.
- Werk de geïnstalleerde opties bij. De stappen kunnen afwijken afhankelijk van het type verbinding en het printerstuurprogramma:
 - Voor een netwerk- of USB-verbinding met de HP Universal Print Driver (UPD): Selecteer in de sectie **Installeerbare opties** onder **Automatische configuratie** de optie **Nu bijwerken**.
 - Voor een netwerk- of USB-verbinding met het HP PCL 6-printerstuurprogramma: Selecteer **Nu bijwerken**.
 - Installeer bij een USB-verbinding het accessoire handmatig door **Accessory Output Bin** (Uitvoermandaccessoire) te selecteren en het accessoire te kiezen.

Windows® XP en Windows Vista®: Als u het accessoire bevestigt voordat u de printersoftware hebt geïnstalleerd, hoeft u deze procedure niet te volgen, tenzij de printer met een computer is verbonden via een USB-kabel. Als u het accessoire bevestigt nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd of als u een USB-verbinding gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

- Zorg dat de printer is ingeschakeld en verbinding heeft met de computer of het netwerk.
- Open het Windows Start-menu en klik daarna op **Apparaten en printers** (of **Printers en faxapparaten voor XP**).
- Klik met de rechter muisknop op de naam van deze printer en selecteer **Printereigenschappen** (of **Eigenschappen voor XP**).
- Klik op het tabblad **Apparaatininstellingen**.
- Klik in het gedeelte **Installeerbare opties**.
- Werk de geïnstalleerde opties bij. De stappen verschillen per verbindingstype:
 - Voor een netwerkverbinding: Selecteer **Nu bijwerken** in de vervolgkeuzelijst naast **Automatische configuratie**.
 - Voor een USB-verbinding: Installeer de accessoire handmatig in **Installeerbare opties** door **Accessory Output Bin** (Uitvoermandaccessoire) te selecteren en de accessoire te kiezen.

OPMERKING: Alleen Windows XP: Selecteer **Nu bijwerken** niet voor een USB-verbinding. Tweerichtingscommunicatie is niet beschikbaar op dit besturingssysteem en met deze verbinding. Als **Nu bijwerken** is geselecteerd, vindt er een vertraging van enkele minuten plaats waarin de driver verbinding probeert te maken en uiteindelijk een time-out geeft.

ET

- OS X.** Võrgühenduse korral peaks installitud suvandite loend pärast tarviku installimist esimese prinditöö käigus automaatselt uuenema. USB-ühenduse korral tehke järgmised toimingud.
- Valige Apple'i menüüst (●) **System Preferences** (Süsteemielistused).
 - Valige **Print & Scan** (Printimine ja skannimine) (või **Printers & Scanners** (Printerid ja skannerid)).
 - Valige printer, klöpsake nuppu **Options & Supplies** (Suvandid ja tarvikud) ja valige seejärel vahekaart **Options** (Suvandid).
 - Konfigureerige tarvik käsitsi.

Windows® 8.0 ja 8.1. Kui lisate tarviku enne printeri tarkvara installimist, pole see protseduur vajalik, välja arvatud juhul, kui printer on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil. Kui kinnitate tarviku pärast printeri tarkvara installimist, toimige järgmiselt.

- Kerige ekraanil alla vasakusse nurka ja paremklopsake kuvatalval aknal.
- Valige **Control Panel** (Juhtpaneel). Valige jaotisest **Hardware and Sound** (Riistvara ja heli) valik **View devices and printers** (Seadmete ja printerite vaatamine).
- Paremkllopsake printeri nime ja valige seejärel **Printer Properties** (Printeri atribuudid).
- Klöpsake vahekaarti **Device Settings** (Seadme sätted).
- Installitud suvandite värskendamine. Toimingud erinevad vastavalt ühenduse tüübile ja prindidraiverile.
 - Draiveriga HP Universal Print Driver (UPD) võrgühenduse loomiseks tehke järgmist: valige valikus **Automatic Configuration** (Automaatne konfigureerimine) jaotises **Installable Options** (Installitavad suvandid) **Update Now** (Värskenda kohe).
 - Prindidraiveriga HP PCL 6 võrgühenduse loomiseks tehke järgmist: valige **Update Now** (Värskenda kohe).
 - Võrgu- või USB-ühenduse jaoks prindidraiveri HP PCL-6 versiooniga 4: Kui valikut **Update Now** (Värskenda kohe) ei ole või kui kasutate USB-ühendust, installige tarvik käsitsi, tehes valiku **Accessory Output Bin** (Tarviku väljundsalv) ja valides tarviku.

Windows® 7. Kui lisate tarviku enne printeri tarkvara installimist, pole see protseduur vajalik, välja arvatud juhul, kui printer on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil. Kui lisate tarviku pärast printeri tarkvara installimist või kui kasutate USB-ühendust, tehke järgmist.

- Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja arvuti või võrguga ühendatud.
- Avage Windowsi menüü Start ja klöpsake seejärel valikut **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
- Paremkllopsake printeri nime ja valige **Printer Properties** (Printeri atribuudid).
- Klöpsake vahekaarti **Device Settings** (Seadme sätted).
- Installitud suvandite värskendamine. Toimingud erinevad vastavalt ühenduse tüübile ja prindidraiverile.
 - Võrgu- või USB-ühenduse jaoks draiveriga HP Universal Print Driver (UPD): valikus **Automatic Configuration** (Automaatne konfigureerimine) jaotises **Installable Options** (Installitavad suvandid) valige **Update Now** (Värskenda kohe).
 - Võrgu- või USB-ühenduse jaoks prindidraiveriga HP PCL 6: valige **Update Now** (Värskenda kohe).
 - USB-ühenduse korral installige tarvik käsitsi, tehes valiku **Accessory Output Bin** (Tarviku väljundsalv) ja valides tarviku.

Windows® XP ja Windows Vista®. Kui lisate tarviku enne printeri tarkvara installimist, pole see protseduur vajalik, välja arvatud juhul, kui printer on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil. Kui lisate tarviku pärast printeri tarkvara installimist või kui kasutate USB-ühendust, tehke järgmist.

- Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja arvuti või võrguga ühendatud.
- Avage menüü Windows Start (Windowsi avakuva) ja klöpsake siis valikut **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid) või operatsioonisüsteemis **XP Printers and Faxes** (Printerid ja faksiaparaadid).
- Paremkllopsake selle printeri nime ja valige **Printer Properties** (Printeri atribuudid) või operatsioonisüsteemis **XP Properties** (Atribuudid).
- Klöpsake vahekaarti **Device Settings** (Seadme sätted).
- Klöpsake jaotist **Installable Options** (Installitavad suvandid).
- Installitud suvandite värskendamine. Toimingud erinevad vastavalt ühenduse tüübile.
 - Võrgühenduse puhul: jaotise **Automatic Configuration** (Automaatne konfigureerimine) valige **Update Now** (Värskenda kohe).
 - USB-ühenduse puhul: Installige tarvik käsitsi jaotises **Installable Options** (Installitavad suvandid), tehes valiku **Accessory Output Bin** (Tarviku väljundsalv) ja valides tarviku.

MÄRKUS. Ainult Windows XP: USB-ühenduse puhul ärge valige käsku **Update Now** (Värskenda kohe). Kahesuunaline suhtlus ei ole selle operatsioonisüsteemi ja ühenduse korral saadaval. Kui **Update Now** (Uuenda kohe) on valitud, tekib mitme minutti pikkune viitus ajal, mil draiver püüab ühendust luua, ja lõpuks toimинг aegub.

OS X: Jos käytössä on verkkoyleys, asennettujen lisälaitteiden luetteloon pitääsi pääivityä automaattisesti ensimmäisen tulostustyön aikana, kun lisälaitte on asennettu. Jos käytössä on USB-yhteys, toimi seuraavasti:

1. Valitse omenavalikosta (**System Preferences**).
2. Valitse **Print & Scan** (tai **Printers & Scanners**).
3. Valitse tulostin, osoita **Options & Supplies** -painiketta ja valitse sitten **Options**-välilehti.
4. Määritä lisälaitte manuaalisesti.

Windows® 8.0 ja 8.1: Tätä vaihetta ei tarvitse suorittaa, jos laite liitetään ennen tulostimen ohjelmiston asentamista, ellei tulostinta ole kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Jos liität lisälaitteen tulostimen ohjelmiston asentamisen jälkeen, suorita seuraavat vaiheet:

1. Siirry vierittämällä näytön vasempaan alakulmaan ja napsauta hiiren kakkospainikkeella näyttöön tulevaa ikkunaa.
2. Valitse **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto ja äänet** -kohdasta **Näytä laitteet ja tulostimet**.
3. Napsauta tulostimen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostimen ominaisuudet**.
4. Napsauta **Laitteen asetukset** -välilehteä.
5. Pääivity asennetut lisälaitteet. Vaiheet vaihtelevat yhteystyyppin ja tulostinohjaimen mukaan:
 - Verkkoyhteyttä ja HP Universal Print Driver (UPD) -ohjainta käytettäessä: Valitse **Automaattinen kokoontulo** -valinnan alla olevassa **Asennettavissa olevat vaihtoehdot** -kohdassa Pääivity nyt.
 - Verkkoyhteyttä ja HP PCL 6 -tulostinohjainta käytettäessä: Valitse **Pääivity nyt**.
 - Verkko- tai USB-yhteyttä ja HP PCL-6 -tulostinohjaimen versiota 4 käytettäessä: Jos **Pääivity nyt**-vaihtoehto ei ole valittavissa tai käytössä on USB-yhteys, asenna lisälaitte manuaalisesti valitsemalla **Accessory Output Bin** (Lisälaitteen lokero) ja valitsemalla lisälaitte.

Windows® 7: Tätä vaihetta ei tarvitse suorittaa, jos laite liitetään ennen tulostimen ohjelmiston asentamista, ellei tulostinta ole kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Jos liität lisälaitteen tulostinohjelmiston asentamisen jälkeen tai jos laite on liitetty USB-kaapelilla, suorita seuraavat vaiheet:

1. Varmista, että tulostin on päällä ja kytketty tietokoneeseen tai verkkoon.
2. Avaa Windowsin Käynnistä-valikko ja valitse sitten **Laitteet ja tulostimet**.
3. Napsauta tulostimen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostimen ominaisuudet**.
4. Napsauta **Laitteen asetukset** -välilehteä.
5. Pääivity asennetut lisälaitteet. Vaiheet vaihtelevat yhteystyyppin ja tulostinohjaimen mukaan:
 - Verkko- tai USB-yhteyttä ja HP Universal Print Driver (UPD) -ohjainta käytettäessä: Valitse **Automaattinen kokoontulo** -valinnan alla olevassa **Asennettavissa olevat vaihtoehdot** -kohdassa Pääivity nyt.
 - Verkko- tai USB-yhteyttä ja HP PCL 6 -tulostinohjainta käytettäessä: Valitse **Pääivity nyt**.
 - Jos käytössä on USB-yhteys, asenna lisälaitte manuaalisesti valitsemalla **Accessory Output Bin** (Lisälaitteen lokero) ja valitsemalla lisälaitte.

Windows® XP ja Windows Vista®: Tätä vaihetta ei tarvitse suorittaa, jos laite liitetään ennen tulostimen ohjelmiston asentamista, ellei tulostinta ole kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Jos liität lisälaitteen tulostinohjelmiston asentamisen jälkeen tai jos laite on liitetty USB-kaapelilla, suorita seuraavat vaiheet:

1. Varmista, että tulostin on päällä ja kytketty tietokoneeseen tai verkkoon.
2. Avaa Windowsin Käynnistä-valikko ja valitse **Laitteet ja tulostimet** (tai **XP:ssä Tulostimet ja faksit**).
3. Napsauta tulostimen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostimen ominaisuudet** (tai Windows XP:ssä **Ominaisuudet**).
4. Napsauta **Laitteen asetukset** -välilehteä.
5. Napsauta **Asennettavissa olevat vaihtoehdot** -osiota.
6. Pääivity asennetut lisälaitteet. Vaiheet vaihtelevat yhteystyyppin mukaan:
 - Verkkoyhteys: Valitse **Automaattinen määritys** -kohdan viereissä olevasta avattavasta valikosta **Pääivity nyt**.
 - USB-yhteys: Asenna lisälaitte manuaalisesti **Installable Options** (Asennettavissa olevat vaihtoehdot) -kohdassa valitsemalla **Accessory Output Bin** (Lisälaitteen lokero) ja valitsemalla lisälaitte.

HUOMAUTUS: Vain Windows XP: Jos käytät USB-yhteyttä, älä valitse **Pääivity nyt**-vaihtoehtoa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto ei ole käytettävissä tällä käyttöjärjestelmällä ja yhteystavalla. Jos **Pääivity nyt** valitaan, tuloksena on useiden minuuttien viive, kun ohjain ryttää muodostaa yhteyden. Lopputuloksena on alkakatkaisu.

OS X: Για εγκατάσταση δικτύου, η λίστα εγκατεστημένων επιλογών ενημερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της πρώτης εργασίας εκτύπωσης μετά την εγκατάσταση του εξαρτήματος. Για εγκατάσταση USB, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο μενού Apple (, επιλέξτε **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος)).
2. Επιλέξτε **Print & Scan** (ή **Printers & Scanners**) (Εκτύπωση και σάρωση ή Εκτυπωτές και σαρωτές).
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί **Options & Supplies** (Επιλογές & αναλώσιμα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Options** (Επιλογές).
4. Διαμορφώστε με μη αυτόματο τρόπο το εξάρτημα.

Windows® 8.0 και 8.1: Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα μετά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και κάντε δεξιά κλικ στο παράθυρο που εμφανίζεται.
2. Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου**. Στην ενότητα **Υλικό και ίχος**, επιλέξτε **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών**.
3. Κάντε δεξιά κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
5. Ενημερώστε τις εγκατεστημένες επιλογές. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης:
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση με το HP Universal Print Driver (UPD): Στην ενότητα **Επιλογές με δυνατότητα εγκατάστασης**, εάν υπάρχει η επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**, επιλέξτε **Άμεση ενημέρωση**.
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση με το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6: Στην ενότητα **Ενημέρωση τώρα**.
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση με το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL-6 έκδοσης 4: Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή **Ενημέρωση τώρα** ή εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, εγκαταστήστε μη αυτόματα το εξάρτημα επιλέγοντας **Βοηθητική κασέτα εξόδου** και έπειτα το εξάρτημα.

Windows® 7: Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα μετά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή ή εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στον υπολογιστή ή στο δικτυο.
2. Ανοίξτε το μενού «Έναρξη» των Windows και επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές**.
3. Κάντε δεξιά κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
5. Ενημερώστε τις εγκατεστημένες επιλογές. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης:
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση με το HP Universal Print Driver (UPD): Στην ενότητα **Επιλογές με δυνατότητα εγκατάστασης**, εάν υπάρχει η επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**, επιλέξτε **Ένημέρωση τώρα**.
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση με το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6: Επιλέξτε **Ένημέρωση τώρα**.
 - Για σύνδεση USB, εγκαταστήστε μη αυτόματα το εξάρτημα επιλέγοντας **Βοηθητική κασέτα εξόδου** και έπειτα επιλέγοντας το εξάρτημα.

Windows® XP και Windows Vista®: Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα μετά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή ή εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαώθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στον υπολογιστή ή στο δίκτυο.
2. Ανοίξτε το μενού «Έναρξη» των Windows και επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές (ή Εκτυπωτές και φαξ στα XP)**.
3. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή (ή Ιδιότητες στα XP)**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
5. Κάντε κλικ στην ενότητα **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**.
6. Ενημερώστε τις εγκατεστημένες επιλογές. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης:
 - Στη σύνδεση δικτύου: Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**, επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα**.
 - Στη σύνδεση USB: Εγκαταστήστε μη αυτόματα το εξάρτημα στην ενότητα **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση** επιλέγοντας **Βοηθητική κασέτα εξόδου** και έπειτα το εξάρτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο για τα Windows XP: Στη σύνδεση USB, μην επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα**. Η αμφίδρομη επικοινωνία δεν είναι διαθέσιμη με αυτό το λειτουργικό σύστημα και αυτή τη σύνδεση. Εάν επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα** θα υπάρξει μια καθυστέρηση αρκετών λεπτών, καθώς το πρόγραμμα οδήγησης θα προσπαθεί να συνδεθεί έως ότου λήξει το διαθέσιμο χρονικό όριο.

HU

OS X: Hálózati kapcsolat esetén a telepített tartozékok listája automatikusan frissül az első nyomtatási feladat közben, a tartozék telepítését követően. USB-kapcsolat esetén végezze el a következő lépéseket:

1. Válassza az Apple menü (🍎) **System Preferences** (Rendszerbeállítások) parancsát.
2. Válassza a **Print & Scan** (Nyomtatás és beolvasás) (vagy **Printers & Scanners** (Nyomtatók és lapolvasók)) parancsot.
3. Válassza ki a nyomtatót, kattintson az **Options & Supplies** (Kiegészítők és tartozékok) gombra, majd válassza az **Options** (Tartozékok) lapot.
4. Konfigurálja manuálisan a tartozékot.

Windows® 8.0 és 8.1: Ha a nyomtató szoftverének telepítése előtt szereli fel a tartozéket, ez az eljárás nem szükséges, kivéve, ha a nyomtató USB-kábellettel csatlakoztatva van egy számítógéphez. Ha a nyomtató szoftverének telepítése után csatlakoztatja a tartozéket, végezze el a következő lépéseket:

1. Görgessen a képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a megjelenő ablakra.
2. Válassza a **Vezérlőpult elemet**. A **Hardver és hang** területen válassza az **Eszköözök és nyomtatók megtekintése** elemet.
3. Kattintson a jobb gombbal a nyomtató nevére, és válassza a **Nyomtató tulajdonságai** lehetőséget.
4. Kattintson az **Eszközbeállítások** fülre.
5. Frissítse a telepített kiegészítőket. A lépések a csatlakozás típusától és a nyomtató illesztőprogramjától függően változnak:
 - A HP Universal Print Driver (UPD) illesztőprogram segítségével létesített hálózati kapcsolat esetén: Válassza az **Azonnali frissítés** elemet a **Telepíthető bővítmények** területen, az **Automatikus konfiguráció** feliratnál.
 - A HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram segítségével létesített hálózati kapcsolat esetén: Kattintson az **Azonnali frissítés** gombra.
 - A HP PCL-6 4-es verziójú nyomtató-illesztőprogram segítségével létesített hálózati vagy USB-kapcsolat esetén: Ha nem látható az **Azonnali frissítés** lehetőség USB-kapcsolat használata esetén, telepítse manuálisan a tartozéket. Ehhez válassza az **Tartozék kimeneti tálca** lehetőséget, majd válassza ki a tartozéket.

Windows® 7: Ha a nyomtató szoftverének telepítése előtt szereli fel a tartozéket, ez az eljárás nem szükséges, kivéve, ha a nyomtató USB-kábellettel csatlakoztatva van egy számítógéphez. Ha a nyomtató szoftverének telepítése után szereli fel a tartozéket, vagy ha USB-kapcsolatot használ, tegye a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a számítógéphez vagy a hálózathoz.
2. Nyissa meg a Windows Start menüjét, és kattintson az **Eszköözök és nyomtatók** menüponton.
3. Kattintson a jobb gombbal a termék nevére, és válassza a **Nyomtató tulajdonságai lehetőséget**.
4. Kattintson az **Eszközbeállítások** fülre.
5. Frissítse a telepített kiegészítőket. A lépések a csatlakozás típusától és a nyomtató illesztőprogramjától függően változnak:
 - A HP Universal Print Driver (UPD) illesztőprogram segítségével létesített hálózati vagy USB-kapcsolat esetén: Válassza az **Azonnali frissítés** elemet a **Telepíthető bővítmények** területen, az **Automatikus konfiguráció** feliratnál.
 - A HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram segítségével létesített hálózati vagy USB-kapcsolat esetén: Kattintson az **Azonnali frissítés** gombra.
 - USB-kapcsolat használata esetén: Kattintson az **Azonnali frissítés** gombra.

Windows® XP és Windows Vista®: Ha a nyomtató szoftverének telepítése előtt szereli fel a tartozéket, ez az eljárás nem szükséges, kivéve, ha a nyomtató USB-kábellettel csatlakoztatva van egy számítógéphez. Ha a nyomtató szoftverének telepítése után szereli fel a tartozéket, vagy ha USB-kapcsolatot használ, tegye a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a számítógéphez vagy a hálózathoz.
2. Nyissa meg a Windows Start menüjét, majd kattintson az **Eszköözök és nyomtatók (XP esetében a Nyomtatók és faxok)** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtató nevére, és válassza a **Nyomtató tulajdonságai** (az **XP** esetében a **Tulajdonságok**) lehetőséget.
4. Kattintson az **Eszközbeállítások** fülre.
5. Kattintson a **Telepíthető beállítások** részre.
6. Frissítse a telepített kiegészítőket. A lépések a csatlakozás típusától függően változnak:
 - Hálózati kapcsolat: Az **Automatikus konfigurálás** legördülő listában válassza az **Azonnali frissítés** lehetőséget.
 - USB-kapcsolat: Telepítse manuálisan a tartozéket a **Telepíthető tartozékok** területen. Ehhez válassza a **Tartozék kimeneti tálca** lehetőséget, majd válassza ki a tartozéket.

MEGJEGYZÉS: Csak Windows XP esetén: USB-kapcsolat esetén ne válassza az **Azonnali frissítés** lehetőséget. Ezzel az operációs rendszerrel és csatlakozással nem érhető el a kérirányú kommunikáció. Az **Azonnali frissítés** lehetőség választása esetén az illesztőprogram több percig próbálkozik a csatlakozással, majd időtúllépés miatt leáll.

ID

OS X: Untuk sambungan jaringan, daftar pilihan terinstal akan diperbarui secara otomatissaat tugas cetak pertama berlangsung setelah pemasangan aksesori. Untuk sambungan USB, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Dari menu Apple (🍎), pilih **System Preferences** (Preferensi Sistem).
2. Pilih **Print & Scan** (Cetak & Pindai) (atau **Printers & Scanners** (Printer & Pemindai)).
3. Pilih printer, klik tombol **Options & Supplies** (Pilihan & Persediaan), lalu pilih tab **Options** (Pilihan).
4. Konfigurasikan aksesori secara manual.

Windows® 8.0 dan 8.1: Bila memasang aksesori sebelum menginstal perangkat lunak printer, prosedur ini tidak diperlukan, kecuali jika printer tersambung ke komputer dengan kabel USB. Bila aksesori dipasang setelah menginstal perangkat lunak printer, lakukan langkah berikut:

1. Gulir ke sudut kiri bawah layar, lalu klik kanan jendela yang ditampilkan.
2. Pilih **Control Panel** (Panel Kontrol). Dalam **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara), pilih **View devices and printers** (Tampilkan perangkat dan printer).
3. Klik kanan nama printer ini, lalu pilih **Printer Properties** (Properti Printer).
4. Klik tab **Device Settings** (Pengaturan Perangkat).

- Perbarui pilihan yang diinstal. Langkah ini beragam berdasarkan jenis sambungan dan driver cetak:
 - Untuk sambungan jaringan dengan HP Universal Print Driver (UPD): Di bagian **Installable Options** (Pilihan yang Dapat Diinstal) dalam **Automatic Configuration** (Konfigurasi Otomatis), pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan jaringan dengan driver cetak HP PCL 6: Pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan jaringan atau USB dengan driver cetak HP PCL-6 versi 4: Jika **Update Now** (Perbarui Sekarang) tidak muncul atau saat menggunakan sambungan USB, pasang aksesori secara manual dengan memilih **Accessory Output Bin** (Tempat Keluaran Aksesoris), lalu pilih aksesori.

Windows® 7: Bila memasang aksesori sebelum menginstal perangkat lunak printer, prosedur ini tidak diperlukan, kecuali jika printer tersambung ke komputer dengan kabel USB. Bila aksesori dipasang setelah menginstal perangkat lunak printer atau menggunakan sambungan USB, lakukan langkah-langkah berikut:

- Pastikan printer telah dihidupkan dan tersambung ke komputer atau jaringan.
- Buka menu Start Windows (Mulai Jendela), lalu klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer).
- Klik kanan nama printer, lalu pilih **Printer Properties** (Properti Printer).
- Klik tab **Device Settings** (Pengaturan Perangkat).
- Perbarui pilihan yang diinstal. Langkah ini beragam berdasarkan jenis sambungan dan driver cetak:
 - Untuk sambungan jaringan atau USB dengan HP Universal Print Driver (UPD): Di bagian **Installable Options** (Pilihan yang Dapat Diinstal) dalam **Automatic Configuration** (Konfigurasi Otomatis), pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan jaringan atau USB dengan driver cetak HP PCL 6: Pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan USB, pasang aksesori secara manual dengan memilih **Accessory Output Bin** (Tempat Keluaran Aksesoris), lalu pilih aksesori.

Windows® XP dan Windows Vista®: Bila memasang aksesori sebelum menginstal perangkat lunak printer, prosedur ini tidak diperlukan, kecuali jika printer tersambung ke komputer dengan kabel USB. Bila aksesori dipasang setelah menginstal perangkat lunak printer atau menggunakan sambungan USB, lakukan langkah-langkah berikut:

- Pastikan printer telah dihidupkan dan tersambung ke komputer atau jaringan.
- Buka menu Start (Mulai) Windows, lalu klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer) (atau **Printers and Faxes for XP** (Printer dan Fax untuk XP)).
- Klik kanan nama printer, lalu pilih **Printer Properties** (Properti Printer) (atau **Properties** (Properti) untuk XP).
- Klik tab **Device Settings** (Pengaturan Perangkat).
- Klik bagian **Installable Options** (Pilihan yang Dapat Diinstal).
- Perbarui pilihan yang diinstal. Langkah-langkah ini beragam menurut jenis sambungan:
 - Untuk sambungan jaringan: Dalam kotak drop-down di sebelah **Automatic Configuration** (Konfigurasi Otomatis), pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan USB: Pasang aksesori secara manual pada **Installable Options** (Pilihan yang Dapat Diinstal) dengan memilih **Accessory Output Bin** (Tempat Keluaran Aksesoris), lalu pilih aksesori.

CATATAN: Hanya Windows XP: Untuk sambungan USB, jangan pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang). Komunikasi dua arah tidak tersedia dengan sistem operasi dan sambungan ini. Jika **Update Now** (Perbarui Sekarang) dipilih, penundaan beberapa menit akan terjadi sewaktu driver mencoba menyambung hingga batas waktu habis.

JA

- OS X:** ネットワーク接続の場合は、インストールしたオプションのリストが、アクセサリのインストール後、最初の印刷ジョブ実行中に自動的に更新されます。USB接続の場合は、次の手順を実行します。
- Appleメニュー(⌘)で**[システム環境設定]**をクリックします。
 - [プリントとスキャン]**(または**[プリンタとスキャナ]**)を選択します。
 - プリントを選択し、**[Options & Supplies]**(オプションとサプライ)ボタン、**[オプション]**タブの順に選択します。
 - アクセサリを手動で設定します。

Windows® 8.0 および 8.1: プリンタソフトウェアをインストールする前にアクセサリを取り付ける場合は、この手順は不要です(プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続している場合を除く)。

プリンタソフトウェアをインストールしてからアクセサリを取り付ける場合は、次の手順を実行してください。

- 画面の左下隅にスクロールし、表示されるウインドウを右クリックします。
- [コントロールパネル]を選択します。[ハードウェアとサウンド]で**[デバイスとプリンターの表示]**を選択します。
- プリンタの名前を右クリックし、[プリンターのプロパティ]を選択します。
- [デバイスの設定]タブをクリックします。
- インストールするオプションを更新します。この手順は、接続の種類とプリンタドライバによって異なります。
 - HP Universal Print Driver (UPD)を使用するネットワーク接続の場合: [自動構成]の**[インストール可能なオプション]**セクションで、[今すぐ更新]を選択します。
 - HP PCL 6 プリンタドライバを使用するネットワーク接続の場合: [今すぐ更新]を選択します。
 - HP PCL-6 バージョン 4 プリンタドライバを使用するネットワーク接続またはUSB接続の場合: [今すぐ更新]が表示されていない場合、またはUSB接続を使用している場合は、**[Accessory Output Bin]**(アクセサリ排紙 bin)を選択し、アクセサリを選んで手動でインストールします。

Windows® 7: プリンタソフトウェアをインストールする前にアクセサリを取り付ける場合は、この手順は不要です(プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続している場合を除く)。プリンタソフトウェアをインストールしてからアクセサリを取り付ける場合、またはUSB接続を使用している場合は、次の手順を実行してください。

- プリンタに電源が入っていることと、コンピュータまたはネットワークに接続されていることを確認します。
- Windowsのスタートメニューを開き、[デバイスとプリンター]をクリックします。
- このプリンタの名前を右クリックし、[プリンターのプロパティ]を選択します。
- [デバイスの設定]タブをクリックします。
- インストールするオプションを更新します。この手順は、接続の種類とプリンタドライバによって異なります。
 - HP Universal Print Driver (UPD)を使用するネットワーク接続またはUSB接続の場合: [自動構成]の**[インストール可能なオプション]**セクションで、[今すぐ更新]を選択します。
 - HP PCL 6 プリンタドライバを使用するネットワーク接続またはUSB接続の場合: [今すぐ更新]を選択します。
 - USB接続の場合は、**[Accessory Output Bin]**(アクセサリ排紙 bin)を選択し、アクセサリを選んで手動でインストールします。

Windows® XP および Windows Vista®: プリンタソフトウェアをインストールする前にアクセサリを取り付ける場合は、この手順は不要です(プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続している場合を除く)。プリンタソフトウェアをインストールしてからアクセサリを取り付ける場合、またはUSB接続を使用している場合は、次の手順を実行してください。

- プリンタに電源が入っていることと、コンピュータまたはネットワークに接続されていることを確認します。
- Windowsのスタートメニューを開き、[デバイスとプリンター](XPの場合は**[プリンタとFAX]**)をクリックします。
- このプリンタの名前を右クリックし、[プリンターのプロパティ](XPの場合は**[プロパティ]**)を選択します。
- [デバイスの設定]タブをクリックします。
- [インストール可能なオプション]セクションをクリックします。

- インストールするオプションを更新します。この手順は、接続の種類によって異なります。
 - ネットワーク接続の場合: [自動構成]の隣にあるドロップダウンボックスから[今すぐ更新]を選択します。
 - USB接続の場合: [インストール可能なオプション]で、**[Accessory Output Bin]**(アクセサリ排紙 bin)を選択し、アクセサリを選んで手動でインストールします。

注記: Windows XPのみ: USB接続の場合は、[今すぐ更新]を選択しないでください。このオペレーションシステムと接続方法では、双向通信は使用できません。[今すぐ更新]が選択されている場合、ドライバが接続を試みてタイムアウトになるまでの間、数分間の遅延が発生します。

OS X: қосалқы құралды орнатқаннан кейінгі бірінші баспа тапсырмасы кезінде орнатылған опциялар тізімі автоматты түрде жаңартылады. USB байланысы үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Apple мәзірінен (⚙️) **System Preferences** (Жүйе параметрлері) тармағын таңдаңыз.
2. **Print & Scan** (Басып шығару және сканерлеу) (немесе **Printers & Scanners** (Принтерлер мен сканерлер)) тармағын таңдаңыз.
3. Принтерді таңдаңыз, **Options & Supplies** (Опциялар және жабдықтар) түймесін басыңыз, одан кейін **Options** (Опциялар) жиекбелгісін ашыңыз.
4. Қосалқы құралды қолмен конфигурациялаңыз.

Windows® 8.0 және 8.1: принтердің бағдарламалық құралын орнатпастан бұрын қосалқы құралды тіркегендеге принтер компьютерге USB кабелімен қосылмаса, бұл процедура қажет емес.

Қосалқы құралды өнімнің бағдарламалық құралын орнатқаннан кейін тіркесеңіз, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Экранның төменгі сол жақ бұрышына жылжып барыңыз да, көрсетілген терезені тінтуірдің он жақ түймесімен басыңыз.
2. **Control Panel** (Басқару панелі) тармағын таңдаңыз. **Hardware and Sound** (Жабдық және дыбыс) астында **View devices and printers** (Құрылғыларды және принтерлерді қарая) тармағын таңдаңыз.
3. Принтердің атауын тінтуірдің он жақ түймесімен басып, **Printer Properties** (Принтер сипаттарты) тармағын таңдаңыз.
4. **Device Settings** (Құрылғы параметрлері) жиекбелгісін ашыңыз.
5. Орнатылған опцияларды жаңартыңыз. Қадамдар қосылым түрі мен баспа драйверіне байланысты әртурлі болады:
 - HP әмбебап баспа драйверімен желі қосылымы үшін: **Installable Options** (Орнатылатын опциялар) бөліміндегі **Automatic Configuration** (Автоматты конфигурация) астынан **Update Now** (Қазір жаңарту) тармағын таңдаңыз.
 - HP PCL 6 баспа драйверімен желі қосылымы үшін: **Update Now** (Қазір жаңарту) опциясын таңдаңыз.
 - HP PCL-6 баспа драйверінің 4-нұсқасымен желі немесе USB қосылымы үшін: Егер **Update Now** (Қазір жаңарту) көрінбесе немесе USB қосылымын пайдаланғанда, қосалқы құралды **Accessory Output Bin** (Қосалқы құралдың шығыс науасы) опциясын және қосалқы құралды таңдау арқылы қолмен орнатыңыз.

Windows® 7: принтердің бағдарламалық құралын орнатпастан бұрын қосалқы құралды тіркегендеге принтер компьютерге USB кабелімен қосылмаса, бұл процедура қажет емес. Принтердің бағдарламалық құралын орнатқаннан кейін қосалқы құралды тіркегендеге немесе USB қосылымын пайдаланғанда, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Принтердің қосылғанын және компьютерге немесе желіге жалғанғанын тексеріңіз.
2. Windows Start (Бастау) мәзірін ашып, **Devices and Printers** (Құрылғылар мен принтерлер) тармағын таңдаңыз.
3. Осы принтер атауын тінтуірдің он жақ түймесімен басып, **Printer Properties** (Принтердің сипаттарты) тармағын таңдаңыз.
4. **Device Settings** (Құрылғы параметрлері) жиекбелгісін ашыңыз.
5. Орнатылған опцияларды жаңартыңыз. Қадамдар қосылым түрі мен баспа драйверіне байланысты әртурлі болады:
 - HP әмбебап баспа драйверімен желі немесе USB қосылымы үшін: **Installable Options** (Орнатылатын опциялар) бөліміндегі **Automatic Configuration** (Автоматты конфигурация) астынан **Update Now** (Қазір жаңарту) тармағын таңдаңыз.
 - HP PCL 6 баспа драйверімен желі немесе USB қосылымы үшін: **Update Now** (Қазір жаңарту) опциясын таңдаңыз.
 - USB қосылымы үшін: Қосалқы құралды **Installable Options** (Орнату опциялары) ішінде **Accessory Output Bin** (Қосалқы құралдың шығыс науасы) опциясын және қосалқы құралды таңдау арқылы қолмен орнатыңыз.

Windows® XP және Windows Vista®: принтердің бағдарламалық құралын орнатпастан бұрын қосалқы құралды тіркегендеге принтер компьютерге USB кабелімен қосылмаса, бұл процедура қажет емес. Принтердің бағдарламалық құралын орнатқаннан кейін қосалқы құралды тіркегендеге немесе USB қосылымын пайдаланғанда, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Принтердің қосылғанын және компьютерге немесе желіге жалғанғанын тексеріңіз.
2. Windows Start (Бастау) мәзірін ашыңыз, одан кейін **Devices and Printers** (Құрылғылар және принтерлер) (немесе **XP үшін Printers and Faxes** (Принтерлер және факсстер)) түймесін басыңыз.
3. Осы принтердің атауын тінтуірдің он жағымен басып, **Printer Properties** (Принтер сипаттарты) (немесе **XP үшін Properties** (Сипаттарт)) тармағын таңдаңыз.
4. **Device Settings** (Құрылғы параметрлері) жиекбелгісін ашыңыз.
5. **Installable Options** (Орнатылатын опциялар) бөлімін басыңыз.
6. Орнатылған опцияларды жаңартыңыз. Қадамдар қосылым түріне байланысты әртурлі болады:
 - Желі қосылымы үшін: **Automatic Configuration** (Автоматты конфигурация) жаңындағы ашылмалы мәзірден **Update Now** (Қазір жаңарту) опциясын таңдаңыз.
 - USB қосылымын тексеру үшін: Қосалқы құралды **Installable Options** (Орнату опциялары) ішінде **Accessory Output Bin** (Қосалқы құралдың шығыс науасы) опциясын және қосалқы құралды таңда арқылы қолмен орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Tek Windows XP: USB қосылымы үшін **Update Now** (Қазір жаңарту) опциясын таңдамаңыз. Қос бағытты байланысты осы операциялық жүйемен және байланыспен қолдану мүмкін емес. Егер **Update Now** (Қазір жаңарту) таңдалса, драйвер байланысуға әрекет жасау кезінде бірнеше минут кідіріс орын алғып, нәтижесінде уақыт өтеді.

KO

OS X: Нетворк 연결의 경우 부속품을 설치한 후 첫 번째 인쇄 작업 시 설치된 옵션의 목록이 자동으로 업데이트됩니다. USB 연결의 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. Apple 메뉴(⚙️)에서 시스템 환경설정을 선택합니다.
2. 인쇄 및 스캔(또는 프린터 및 스캐너)를 선택합니다.
3. 프린터를 선택하고 옵션 및 소모품 버튼을 클릭한 다음 옵션 탭을 선택합니다.
4. 부속품을 수동으로 구성합니다.

Windows® 8.0 및 8.1: 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 부속품을 장착하는 경우, 프린터가 USB 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있지 않으면 이 과정은 필요 없습니다.

프린터 소프트웨어를 설치한 후에 부속품을 연결하는 경우, 다음 단계를 수행하십시오.

1. 화면의 왼쪽 하단으로 스크롤하여 표시되는 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 제어판을 선택합니다. 하드웨어 및 소리에서 장치 및 프린터 보기 를 선택합니다.
3. 프린터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성을 선택합니다.
4. 장치 설정 탭을 클릭합니다.
5. 설치된 옵션을 업데이트합니다. 이 단계는 연결 유형과 인쇄 드라이버에 따라 다음과 같이 다양합니다.
 - HP UPD(Universal Print Driver)를 사용하는 네트워크 연결의 경우: 자동 구성 아래의 설치 가능 옵션 영역에서 지금 업데이트를 선택합니다.
 - HP PCL 6 인쇄 드라이버를 사용하는 네트워크 연결의 경우: 지금 업데이트를 선택합니다.
 - HP PCL-6 버전 4 인쇄 드라이버를 사용하는 네트워크 또는 USB 연결의 경우: 지금 업데이트가 표시되지 않거나 USB 연결을 사용하는 경우에는 부속품 출력력함을 선택하고 부속품을 선택하여 수동으로 부속품을 설치합니다.

Windows® 7: 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 부속품을 장착하는 경우, 프린터가 USB 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있지 않으면 이 과정은 필요 없습니다. 프린터 소프트웨어 설치 후 부속품을 장착하거나 USB 연결을 사용하는 경우에는 다음 단계를 수행하십시오.

1. 프린터가 켜져 있고 컴퓨터나 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. Windows 시작 메뉴를 열고 장치 및 프린터를 클릭합니다.
3. 해당 프린터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성을 선택합니다.

- 장치 설정 탭을 클릭합니다.
- 설치된 옵션을 업데이트합니다. 이 단계는 연결 유형과 인쇄 드라이버에 따라 다음과 같이 다양합니다.
 - HP UPD(Universal Print Driver)를 사용하는 네트워크 또는 USB 연결의 경우: 자동 구성 아래의 설치 가능 옵션 영역에서 지금 업데이트를 선택합니다.
 - HP PCL 6 인쇄 드라이버를 사용하는 네트워크 또는 USB 연결의 경우: 지금 업데이트를 선택합니다.
 - USB 연결의 경우에는 부속품 출력함을 선택하고 부속품을 선택하여 수동으로 부속품을 설치합니다.

Windows® XP 및 Windows Vista® : 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 부속품을 장착하는 경우, 프린터가 USB 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있지 않으면 이 과정은 필요 없습니다. 프린터 소프트웨어 설치 후 부속품을 장착하거나 USB 연결을 사용하는 경우에는 다음 단계를 수행하십시오.

- 프린터가 켜져 있고 컴퓨터나 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- Windows 시작 메뉴를 열고 장치 및 프린터(XP의 경우 프린터 및 팩스)를 클릭합니다.
- 해당 프린터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 프린터 속성(XP의 경우 속성)을 선택합니다.
- 장치 설정 탭을 클릭합니다.
- 설치 가능한 옵션 영역을 클릭합니다.
- 설치된 옵션을 업데이트합니다. 이 단계는 연결 유형에 따라 다음과 같이 다양합니다.
 - 네트워크 연결의 경우: 자동 구성 옆의 드롭다운 상자에서 지금 업데이트를 선택합니다.
 - USB 연결의 경우: 설치 가능 옵션에서 부속품 출력함을 선택하고 부속품을 선택하여 수동으로 부속품을 설치합니다.

참고: Windows XP만 해당: USB 연결의 경우 지금 업데이트를 선택하지 마십시오. 이 운영 체제 및 연결 하에서는 양방향 통신을 사용할 수 없습니다. 지금 업데이트를 선택하면 드라이버가 연결을 시도하는 데 몇 분 정도 지연되며, 결국 시간 초과가 발생합니다.

LV

OS X: tikla savienojumam pēc piederuma instalēšanas pirmā drukas darba laikā vajadzētu automātiski atjaunināties instalēto opciju sarakstam. USB savienojumam veiciet tālāk minētās darbības.

- Izvēlnē Apple (apple) izvēlieties **System Preferences** (Sistēmas preferēncias).
- Izvēlieties **Print & Scan** (Drukāt un skenēt) (vai **Printers & Scanners** (Printeri un skeneri)).
- Izvēlieties printeri, noklikšķiniet uz pogas **Options & Supplies** (Opcijas un materiāli) un pēc tam izvēlieties cilni **Options** (Opcijas).
- Manuāli konfigurējiet piederumu.

Windows® 8.0 un 8.1: ja piederumu pievieno pirms printeru programmatūras instalēšanas, šī procedūra nav jāveic. Procedūra ir jāveic, ja printeris ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli. Ja piederumu pievieno pēc printeru programmatūras instalēšanas, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Ritiniet līdz ekrāna apakšējam kreisajam stūrim un ar peles labo pogu noklikšķiniet uz parādītā loga.
- Atlasiet opciju **Control Panel** (Vadības panelis). Sadaļā **Hardware and Sound** (Aparatūra un skaņa) atlasiet opciju View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus).
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru nosaukuma un pēc tam atlasiet **Printer Properties** (Printeru rekviziti).
- Noklikšķiniet uz cilnes **Device Settings** (Ierīces iestatījumi).
- Atjauniniet instalētās opcijas. Veicamās darbības ir atkarīgas no savienojuma veida un printeru draivera.
 - Tikla savienojumam ar draiveri HP Universal Print Driver (UPD): opcijas **Automatic Configuration** (Automātiskā konfigurācija) sadaļā **Installable Options** (Instalēšanas opcijas) atlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).
 - Ja tikla savienojums ir izveidots ar drukas draiveri HP PCL 6: atlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).
 - Ja tikla vai USB savienojums ir izveidots ar draivera HP PCL-6 versiju 4: Ja **Update Now** (Atjaunināt tūlīt) nepastāv vai tiek izmantots USB savienojums, manuāli instalējiet piederumu, atlasot **Accessory Output Bin** (Piederumu izvades nodalījums) un izvēloties piederumu.

Windows® 7: ja piederumu pievieno pirms printeru programmatūras instalēšanas, šī procedūra nav jāveic. Procedūra ir jāveic, ja printeris ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli. Ja piederumu pievieno pēc printeru programmatūras instalēšanas vai gadījumos, kad tiek izmantots USB savienojums, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts un pievienots datoram vai tīklam.
- Atveriet Windows izvēlni Sākt un pēc tam noklikšķiniet uz **Ierīces un printeri**.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru nosaukuma un atlasiet **Printer rekviziti**.
- Noklikšķiniet uz cilnes **Device Settings** (Ierīces iestatījumi).
- Atjauniniet instalētās opcijas. Veicamās darbības ir atkarīgas no savienojuma veida un printeru draivera.
 - Ja tīkla vai USB savienojums ir izveidots ar draiveri HP Universal Print Driver (UPD): opcijas **Automatic Configuration** (Automātiskā konfigurācija) sadaļā **Installable Options** (Instalēšanas opcijas) atlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).
 - Ja tīkla vai USB savienojums ir izveidots ar draiveri HP PCL 6: atlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).
 - USB savienojumam manuāli instalējiet piederumu, atlasot **Accessory Output Bin** (Piederumu izvades nodalījums) un izvēloties piederumu.

Windows® XP un Windows Vista®: ja piederumu pievieno pirms printeru programmatūras instalēšanas, šī procedūra nav jāveic. Procedūra ir jāveic, ja printeris ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli. Ja piederumu pievieno pēc printeru programmatūras instalēšanas vai gadījumos, kad tiek izmantots USB savienojums, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts un pievienots datoram vai tīklam.
- Atveriet Windows izvēlni Start (Sākums) un noklikšķiniet uz **Devices and Printers** (Ierīces un printeri) (vai **Printers and Faxes** (Printeri un faksi) operētājsistēmā **XP**).
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī printeru nosaukuma un atlasiet **Printer Properties** (Printeru rekviziti) (vai **Properties** (Rekviziti) operētājsistēmā **XP**).
- Noklikšķiniet uz cilnes **Device Settings** (Ierīces iestatījumi).
- Noklikšķiniet uz sadaļas **Installable Options** (Instalējamas opcijas).
- Atjauniniet instalētās opcijas. Veicamās darbības ir atkarīgas no savienojuma veida.
 - Ja ir izveidots savienojums ar tīku: nolaižamajā lodziņā, kas atrodas blakus opcijai **Automatic Configuration**, (Automātiskā konfigurācija), atlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).
 - Ja ir izveidots USB savienojums: manuāli instalējiet piederumu sadaļā **Installable Options** (Instalējamas opcijas), atlasot **Accessory Output Bin** (Piederumu izvades nodalījums) un izvēloties piederumu.

PIEZĪME: Tikai operētājsistēmā Windows XP: ja ir izveidots USB savienojums, neatlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt). Divvirzienu sakari nav pieejami ar šo operētājsistēmu un savienojumu. Ja ir atlasīts **Update Now** (Atjaunināt tūlīt), rodas aizkavēšana uz vairākām minūtēm, kamēr draiveri mēģina izveidot savienojumu, un galu galā apstājas..

OS X: Jungiantis prie tinklo jdiegus priedā jdiegtu parinkčių sąrašas turi būti automatiškai atnaujintas per pirmąjį spausdinimo užduotij. Prijungiant USB, reikia atlīkti toliau nurodytus veiksmus.

- „Apple“ meniu (apple) pasirinkite **System Preferences** (sistemos nuostatos).
- Pasirinkite **Print & Scan** (spausdinti ir nuskaityt) (arba **Printers & Scanners** (spausdintuvai ir skaitytuvi)).
- Pasirinkite spausdintuvą, spustelēkite **Options & Supplies** (parinktys ir reikmenys) ir pasirinkite skirtuką **Options** (parinktys).
- Patys sukonfigūruokite priedā.

„Windows® 8.0 ir 8.1 versijos: kai priedas prijungiamas prieš įdiegiant spausdintuvu programinę įrangą, ši procedūra néra būtina, nebent spausdintuvas prie kompiuterio prijungtas USB kabeliu. Jei priedą prijungiate įdiegę spausdintuvu programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Slinkite į apatinį kairįjį ekrano kampą ir dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite rodomą ekraną.
2. Pasirinkite **Control Panel** (valdymo skydas). Dalyje **Hardware and Sound** (aparatuūrą ir garsas) pasirinkite **View devices and printers** (rodyti įrenginius ir spausdintuvus).
3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvu pavadinimą ir pasirinkite **Printer Properties** (spausdintuvu ypatybės).
4. Spustelėkite skirtuką **Device Settings** (Įrenginio parametrai).
5. Atnaujinkite įdiegtas parinktis. Šie veiksmai gali skirtis; jie priklauso nuo ryšio tipo ir spausdintuvu tvarkyklės:
 - Tinklo ryšio su HP universaliaja spausdintuvu tvarkykle (UPD) atveju: jei srityje **Installable Options** (idiegiamos parinktys) rodoma **Automatic Configuration** (automatinė konfigūracija), pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
 - Tinklo ryšio su HP PCL 6 spausdintuvu tvarkykle atveju: pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
 - Tinklo arba USB ryšio su HP PCL-6 4 spausdintuvu tvarkykle atveju: Jei prisijungus per USB parinkties **Update Now** (naujinti dabar) néra, priedą reikia įdiegti patiems pasirenkant **Accessory Output Bin** (priedų išvesties talpykla), o tada – priedą.

Windows® 7: kai priedas prijungiamas prieš įdiegiant spausdintuvu programinę įrangą, ši procedūra néra būtina, nebent spausdintuvas prie kompiuterio prijungtas USB kabeliu. Kai priedą prijungiate po to, kai įdiegėte spausdintuvu programinę įrangą, arba tada, kai naudojama USB jungtis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas ir prijungtas prie kompiuterio arba tinklo.
2. Atidarykite „Windows“ pradžios meniu ir spustelėkite **Devices and Printers** (įrenginiai ir spausdintuvių).
3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite šio spausdintuvu pavadinimą ir pasirinkite **Printer Properties** (spausdintuvu ypatybės).
4. Spustelėkite skirtuką **Device Settings** (Įrenginio parametrai).
5. Atnaujinkite įdiegtas parinktis. Šie veiksmai gali skirtis; jie priklauso nuo ryšio tipo ir spausdintuvu tvarkyklės:
 - Tinklo arba USB ryšio su HP universaliaja spausdintuvu tvarkykle (UPD) atveju: jei srityje **Installable Options** (idiegiamos parinktys) rodoma **Automatic Configuration** (automatinė konfigūracija), pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
 - Tinklo arba USB ryšio su HP PCL 6 spausdintuvu tvarkykle atveju: pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
 - Jei prisijunga per USB, patys įdiekite priedą pasirinkdami **Accessory Output Bin** (priedų išvesties talpykla), o tada – priedą.

„Windows® XP“ ir „Windows Vista®“: kai priedas prijungiamas prieš įdiegiant spausdintuvu programinę įrangą, ši procedūra néra būtina, nebent spausdintuvas prie kompiuterio prijungtas USB kabeliu. Kai priedą prijungiate po to, kai įdiegėte spausdintuvu programinę įrangą, arba tada, kai naudojama USB jungtis, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas ir prijungtas prie kompiuterio arba tinklo.
2. Atidarykite „Windows“ pradžios meniu ir spustelėkite **Devices and Printers** (įrenginiai ir spausdintuvių) (arba **Printers and Faxes for XP** (XP sistemai skirti spausdintuvių ir faksai)).
3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite šio spausdintuvu pavadinimą ir pasirinkite **Printer Properties** (spausdintuvu ypatybės) (arba **Properties for XP** (ypatybės sistemoje XP)).
4. Spustelėkite skirtuką **Device Settings** (Įrenginio parametrai).
5. Spustelėkite sekciją **Installable Options** (diegimo parinktys).
6. Atnaujinkite įdiegtas parinktis. Šie veiksmai skiriiasi; jie priklauso nuo ryšio tipo.
 - Tinklo ryšio atveju: išplečiamajame lauke šalia **Automatic Configuration** (automatinė konfigūracija) pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
 - USB ryšio atveju: Patys įdiekite priedą perejė į **Installable Options** (diegimo parinktys) pasirinkdami **Accessory Output Bin** (priedų išvesties talpykla), o tada – priedą.

PASTABA. Skirta tik „Windows XP“: naudodamini USB jungtį nepasirinkite **Update Now** (naujinti dabar). Dvikryptis ryšys nepasiekiamas naudojant šią operacine sistemą ir šią jungtį. Pasirinkus funkciją **Update Now** (naujinti dabar), kelias minutes laukiama, kol tvarkykla bando prisijungti, ir galiausiai baigiasi skirtasis laikas.

NO

OS X: Listen over installerte alternativer skal oppdateres automatisk under den første utskriftsjobbene etter at du har installert tilbehøret. Følg disse trinnene for USB-tilkobling:

1. Fra Apple-menyen (apple) velger du **Systeminnstillinger**.
2. Velg **Skriv ut og skann** (eller **Skrivere og skannere**).
3. Velg skriveren, klikk på **Alternativer og rekvisita**-knappen, og velg deretter **Alternativer**-fanen.
4. Konfigurer tilbehøret manuelt.

Windows® 8.0 og 8.1: Når du kobler til tilbehøret før du installerer skriverprogramvaren, er ikke denne prosedyren nødvendig, med mindre skriveren er koblet til en datamaskin med en USB-kabel. Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, gjør du følgende:

1. Rull ned til hjørnet nederst til venstre på skjermen, og høyreklikk vinduet som vises.
2. Velg **Kontrollpanel**. Under **Maskinvare og lyd** velger du **Vis enheter og skrivere**.
3. Høyreklikk på navnet til skriveren, og velg deretter **Skriveregenskaper**.
4. Klikk på fanen **Enhetsinnstillinger**.
5. Oppdater de installerte alternativene. Fremgangsmåten varierer avhengig av tilkoblingstype og skriverdriver:
 - For en nettverkstilkobling med HP Universal Print Driver (UPD): Gå til **Installerbare alternativer**, og se om alternativet **Automatisk konfigurasjon** er der. Hvis det er det, velger du **Oppdater nå**.
 - For en nettverkstilkobling med skriverdriveren HP PCL 6: Velg **Oppdater nå**.
 - For en nettverks- eller USB-tilkobling med skriverdriveren HP PCL 6, versjon 4: Hvis **Oppdater nå** ikke vises, eller hvis du bruker en USB-tilkobling, installerer du tilbehøret manuelt ved å velge **Utskuff for tilbehør** og velge tilbehøret.

Windows® 7: Når du kobler til tilbehøret før du installerer skriverprogramvaren, er ikke denne prosedyren nødvendig, med mindre skriveren er koblet til en datamaskin med en USB-kabel. Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, eller når du bruker en USB-tilkobling, gjør du følgende:

1. Kontroller at skriveren er slått på og at den er koblet til datamaskinen eller nettverket.
2. Åpne Start-menyen i Windows, og klikk deretter på **Enheter og skrivere**.
3. Høyreklikk på navnet på denne skriveren, og velg **Skriveregenskaper**.
4. Klikk på fanen **Enhetsinnstillinger**.
5. Oppdater de installerte alternativene. Fremgangsmåten varierer avhengig av tilkoblingstype og skriverdriver:
 - For en nettverks- eller USB-tilkobling med HP Universal Print Driver (UPD): Gå til **Installerbare alternativer**, og se om alternativet **Automatisk konfigurasjon** er der. Hvis det er det, velger du **Oppdater nå**.
 - For en nettverks- eller USB-tilkobling med skriverdriveren HP PCL 6: Velg **Oppdater nå**.
 - For en USB-tilkobling installerer du tilbehøret manuelt ved å velge **Utskuff for tilbehør** og velge tilbehøret.

Windows® XP og Windows Vista®: Når du kobler til tilbehøret før du installerer skriverprogramvaren, er ikke denne prosedyren nødvendig, med mindre skriveren er koblet til en datamaskin med en USB-kabel.

Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, eller når du bruker en USB-tilkobling, gjør du følgende:

1. Kontroller at skriveren er slått på og at den er koblet til datamaskinen eller nettverket.
2. Åpne Start-menyen i Windows, og klikk deretter på **Enheter og skrivere** (eller **Skrivere og fakser i XP**).
3. Høyreklikk på navnet på denne skriveren, og velg **Skriveregenskaper** (eller **Egenskaper i XP**).
4. Klikk på fanen **Enhetsinnstillinger**.
5. Klikk på delen **Installerbare alternativer**.
6. Oppdater de installerte alternativene. Fremgangsmåten varierer avhengig av tilkoblingstype:
 - For nettverkstilkobling: I rullegardinlisten ved siden av **Automatisk konfigurasjon** velger du **Oppdater nå**.
 - For USB-tilkobling: Installer tilbehøret manuelt i **Installerbare alternativer** ved å velge **Utskuff for tilbehør** og velge tilbehøret.

MERK: Bare Windows XP: For USB-tilkobling velger du ikke
Oppdater nå. Toveis kommunikasjon er ikke tilgjengelig med dette operativsystemet og denne tilkoblingen. Hvis **Oppdater nå** velges, oppstår en forsinkelse på flere minutter når driveren prøver å koble til, og til slutt til tidsavbrytes.

PL

OS X: W przypadku połączenia sieciowego lista zainstalowanych akcesoriów powinna być zaktualizowana automatycznie podczas pierwszego zlecenia drukowania po zainstalowaniu wyposażenia dodatkowego. W przypadku połączenia przez kabel USB należy wykonać następujące czynności:

1. W menu Apple (🍎) wybierz opcję **Preferencje systemowe**.
2. Wybierz pozycję **Drukarka i skaner** (lub **Drukarki i skanery**).
3. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk **Opcje i materiały**, a następnie wybierz kartę **Opcje**.
4. Ręcznie skonfiguruj wyposażenie dodatkowe.

Windows® 8.0 i 8.1: Gdy podłączasz wyposażenie dodatkowe przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, wykonanie procedury nie jest konieczne, chyba że drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB.

Jeśli podłączasz akcesoriów po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące kroki:

1. Przewij widok do lewego dolnego rogu ekranu i prawym przyciskiem myszy kliknij okno, które się wyświetli.
2. Wybierz opcję **Panel sterowania**. W obszarze **Sprzęt i dźwięk** wybierz opcję **Wyświetl urządzenia i drukarki**.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję **Właściwości drukarki**.
4. Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
 - W przypadku połączenia sieciowego ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): w obszarze **Opcje instalowalne**, gdy widoczna jest pozycja **Konfiguracja automatyczna**, wybierz polecenie **Aktualizuj teraz**.
 - W przypadku połączenia sieciowego ze sterownikiem HP PCL 6: wybierz polecenie **Aktualizuj teraz**.
 - W przypadku połączenia przez sieć lub USB ze sterownikiem HP PCL-6 w wersji 4: jeśli polecenie **Aktualizuj teraz** jest niedostępne lub w przypadku połączenia USB, zainstaluj urządzenie dodatkowe ręcznie, wybierając pozycję **Pojemnik wyjściowy urządzenia dodatkowego**, a następnie urządzenie dodatkowe.

Windows® 7: Gdy podłączasz wyposażenie dodatkowe przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, wykonanie procedury nie jest konieczne, chyba że drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB. Gdy podłączasz wyposażenie dodatkowe po zainstalowaniu oprogramowania drukarki lub gdy korzystasz z połączenia USB, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.
2. Otwórz menu Start w systemie Windows i kliknij **Urządzenia i drukarki**.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję **Właściwości drukarki**.
4. Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
 - W przypadku połączenia przez sieć lub USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): w obszarze **Opcje instalowalne**, gdy widoczna jest pozycja **Konfiguracja automatyczna**, wybierz polecenie **Aktualizuj teraz**.
 - W przypadku połączenia przez sieć lub USB ze sterownikiem HP PCL 6: wybierz polecenie **Aktualizuj teraz**.
 - W przypadku połączenia USB zainstaluj urządzenie dodatkowe ręcznie, wybierając pozycję **Pojemnik wyjściowy urządzenia dodatkowego**, a następnie urządzenie dodatkowe.

Windows® XP i Windows Vista®: Gdy podłączasz wyposażenie dodatkowe przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, wykonanie procedury nie jest konieczne, chyba że drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB. Gdy podłączasz wyposażenie dodatkowe po zainstalowaniu oprogramowania drukarki lub gdy korzystasz z połączenia USB, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.

2. Otwórz menu Start w systemie Windows, a następnie wybierz pozycję **Urządzenia i drukarki** (lub **Drukarki i faksy w systemie XP**).
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję **Właściwości drukarki** (lub **Właściwości w systemie XP**).
4. Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
5. Kliknij pozycję **Opcje instalowalne**.
6. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia:
 - Połączenie z siecią: w rozwijanym menu obok opcji **Konfiguracja automatyczna** wybierz pozycję **Aktualizuj teraz**.
 - Połączenie USB: zainstaluj urządzenie dodatkowe ręcznie, w menu **Opcje instalowalne** wybierając pozycję **Pojemnik wyjściowy urządzenia dodatkowego**, a następnie urządzenie dodatkowe.

UWAGA: Tylko system Windows XP: w przypadku połączenia USB nie należy wybierać opcji **Aktualizuj teraz**. W tym systemie operacyjnym i w tej konfiguracji połączenia nie jest dostępna komunikacja dwukierunkowa. Jeśli zaznaczono opcję **Aktualizuj teraz**, nastąpi kilkuminutowe opóźnienie, w trakcie którego sterownik spróbuje nawiązać połączenie, po czym upłynie limit czasu.

PT

OS X: Para uma conexão de rede, a lista de opções instaladas deve ser atualizada automaticamente durante o primeiro trabalho de impressão, após a instalação do acessório. Para uma conexão USB, siga estas etapas:

1. No menu Apple (🍎), escolha **Preferências do Sistema**.
2. Escolha **Imprimir e digitalizar** (ou **Impressoras e scanners**).
3. Escolha a impressora, clique no botão **Opções e suprimentos** e escolha a guia **Opções**.
4. Configure manualmente o acessório.

Windows® 8.0 e 8.1: Quando o acessório for anexado antes da instalação do software da impressora, este procedimento não será necessário, a menos que a impressora esteja conectada a um computador por meio de um cabo USB.

Se o acessório for instalado após a instalação do software da impressora, execute as etapas a seguir:

1. Role até o canto inferior esquerdo da tela e clique com o botão direito do mouse na janela exibida.
2. Selecione **Painel de Controle**. Em **Hardware e Som**, selecione **Exibir dispositivos e impressoras**.
3. Clique com o botão direito no nome da impressora e selecione **Propriedades da Impressora**.
4. Clique na guia **Configurações do Dispositivo**.
5. Atualize as opções instaladas. As etapas variam de acordo com o tipo de conexão e com o driver de impressão:
 - Para uma conexão de rede com o HP Universal Print Driver (UPD): Na seção **Opcões Instaláveis em Configuração Automática**, selecione **Atualizar Agora**.
 - Para uma conexão de rede com o driver de impressão HP PCL 6: Seleccione **Atualizar Agora**.
 - Para uma conexão de rede ou USB com o driver de impressão HP PCL 6 versão 4: Se **Atualizar agora** não aparecer ou ao utilizar uma conexão USB, instale o acessório manualmente. Para isso, selecione **Compartimento de saída do acessório** e escolha o acessório.

Windows® 7: Quando o acessório for anexado antes da instalação do software da impressora, este procedimento não será necessário, a menos que a impressora esteja conectada a um computador por meio de um cabo USB. Quando o acessório for anexado após a instalação do software da impressora ou ao utilizar uma conexão USB, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada e se está conectada ao computador ou à rede.
2. Abra o menu Iniciar do Windows e então clique em **Dispositivos e Impressoras**.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome dessa impressora e selecione **Propriedades da Impressora**.
4. Clique na guia **Configurações do Dispositivo**.
5. Atualize as opções instaladas. As etapas variam de acordo com o tipo de conexão e com o driver de impressão:
 - Para uma rede ou uma conexão USB com o HP Universal Print Driver (UPD): Na seção **Opcões Instaláveis em Configuração Automática**, selecione **Atualizar Agora**.

- Para uma conexão de rede ou USB com o driver de impressão HP PCL 6: Selecione **Atualizar Agora**.
- Para uma conexão USB, instale o acessório manualmente. Para isso, selecione **Compartimento de saída do acessório** e escolha o acessório.

Windows® XP e Windows Vista®: Quando o acessório for anexado antes da instalação do software da impressora, este procedimento não será necessário, a menos que a impressora esteja conectada a um computador por meio de um cabo USB. Quando o acessório for anexado após a instalação do software da impressora ou ao utilizar uma conexão USB, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada e se está conectada ao computador ou à rede.
2. Abra o menu Iniciar do Windows e então clique em **Dispositivos e Impressoras** (ou em **Impressoras e Faxes para o XP**).
3. Clique com o botão direito do mouse no nome dessa impressora e selecione **Propriedades da Impressora** (ou **Propriedades para o XP**).
4. Clique na guia **Configurações do Dispositivo**.
5. Clique na seção **Opções instaláveis**.
6. Atualize as opções instaladas. As etapas variam de acordo com o tipo de conexão:
 - Para uma conexão de rede: Na lista suspensa ao lado de **Configuração automática**, selecione Atualizar agora.
 - Para uma conexão USB: Instale o acessório manualmente em **Opções instaláveis**. Para isso, selecione **Compartimento de saída do acessório** e escolha o acessório.

NOTA: Somente Windows XP: Para uma conexão USB, não selecione **Atualizar Agora**. A comunicação bidirecional não está disponível com esse sistema operacional e a conexão. Se a opção **Atualizar agora** for selecionada, um atraso de alguns minutos ocorrerá enquanto o driver tentar se conectar e atingir o tempo limite.

RO

OS X: Pentru o conexiune de rețea, lista de opțiuni instalate ar trebui să se actualizeze automat în timpul primei operații de imprimare de după instalarea accesoriului. Pentru o conexiune USB, efectuați următorii pași:

1. Din meniul Apple (Mac), alegeți **System Preferences** (Preferințe sistem).
2. Alegeți **Print & Scan** (Imprimare și scanare) (sau **Printers & Scanners** (Imprimante și scanere)).
3. Alegeți imprimanta, faceți clic pe butonul **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile), apoi alegeți fila **Options** (Opțiuni).
4. Configurați manual accesoriul.

Windows® 8.0 și 8.1: Când atașați accesoriul înainte de a instala software-ul imprimantei, această procedură nu este necesară, decât dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB.

Dacă atașați accesoriul după ce ați instalat software-ul imprimantei, efectuați următorii pași:

1. Derulați până în colțul din stânga-jos al ecranului și faceți clic dreapta pe fereastra care se afișează.
2. Selectați **Panou de control**. La **Hardware și sunete**, selectați **Vizualizați dispozitive și imprimante**.
3. Faceți clic dreapta pe numele imprimantei, apoi selectați **Proprietăți imprimantă**.
4. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
5. Actualizați opțiunile instalate. Pași variază în funcție de tipul de conexiune și de driverul de imprimare:
 - Pentru o conexiune de rețea cu HP Universal Print Driver (UPD): În secțiunea **Opțiuni de instalat**, la **Configurare automată**, selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune de rețea cu driverul de imprimare HP PCL 6: Selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune de rețea sau USB cu driverul de imprimare HP PCL-6 versiunea 4: Dacă opțiunea **Actualizare acum** nu este prezentă sau când utilizați o conexiune USB, instalați manual accesoriul, selectând **Accessory Output Bin** (Sertar de ieșire accesoriu) și alegând accesoriul.

Windows® 7: Când atașați accesoriul înainte de a instala software-ul imprimantei, această procedură nu este necesară, decât dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB. Când atașați accesoriul după instalarea software-ului imprimantei sau când utilizați conexiune USB, efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la computer sau la rețea.

2. Deschideți meniul Start din Windows, apoi faceți clic pe **Dispozitive și imprimante**.
3. Faceți clic dreapta pe numele acestei imprimante și selectați **Proprietăți imprimantă**.
4. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
5. Actualizați opțiunile instalate. Pași variază în funcție de tipul de conexiune și de driverul de imprimare:
 - Pentru o conexiune de rețea sau USB cu HP Universal Print Driver (UPD): În secțiunea **Opțiuni de instalat**, la **Configurare automată**, selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune de rețea sau USB cu driverul de imprimare HP PCL 6: Selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune USB, instalați manual accesoriul, selectând **Accessory Output Bin** (Sertar de ieșire accesoriu) și alegând accesoriul.

Windows® XP și Windows Vista®: Când atașați accesoriul înainte de a instala software-ul imprimantei, această procedură nu este necesară, decât dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB. Când atașați accesoriul după instalarea software-ului imprimantei sau când utilizați o conexiune USB, efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la computer sau la rețea.
2. Deschideți meniul Start din Windows, apoi faceți clic pe **Dispozitive și imprimante** (sau **Imprimante și faxuri pentru XP**).
3. Faceți clic dreapta pe numele acestei imprimante și selectați **Proprietăți imprimantă** (sau **Proprietăți pentru XP**).
4. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
5. Faceți clic pe secțiunea **Opțiuni de instalat**.
6. Actualizați opțiunile instalate. Pași variază în funcție de tipul de conexiune:
 - Pentru o conexiune de rețea: În caseta derulantă de lângă **Configurare automată**, selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune USB: Instalați manual accesoriul din **Opțiuni de instalat**, selectând **Accessory Output Bin** (Sertar de ieșire accesoriu) și alegând accesoriul.

NOTA: Numai pentru Windows XP: Pentru o conexiune USB, nu selectați **Actualizare acum**. Comunicarea bidirectională nu este disponibilă cu acest sistem de operare și cu această conexiune. Dacă este selectată opțiunea **Actualizare acum**, survine o întârziere de câteva minute în timp ce driverul încearcă să se conecteze și, în cele din urmă, va expira.

RU

OS X. Если устройство подключается по сети, список установленного дополнительного оборудования обновляется автоматически при первом задании печати после установки дополнительного устройства. Если устройство подключено с помощью кабеля USB, выполните следующие действия:

1. В меню Apple (Mac) нажмите **Системные настройки**.
2. Выберите **Печать и сканирование** (или **Принтеры и сканеры**).
3. Выберите принтер, нажмите кнопку **Дополнения и расходные материалы**, а затем перейдите на вкладку **Дополнения**.
4. Вручную настройте дополнительное устройство.

Windows® 8.0 и 8.1. Если дополнительное устройство подключается до установки ПО принтера, то эта процедура является необязательной (кроме случаев, когда принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB).

Если дополнительное устройство устанавливается после установки ПО принтера, выполните следующие действия:

1. Переместите курсор в нижний левый угол экрана и щелкните правой кнопкой мыши появившееся окно.
2. Выберите **Панель управления**. В окне **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии принтера и выберите пункт **Свойства принтера**.
4. Перейдите на вкладку **Параметры устройства**.
5. Обновите список установленного дополнительного оборудования. Требуемые действия зависят от типа соединения и драйвера печати:
 - Для сетевого соединения и драйвера HP Universal Print Driver (UPD): В области **Устанавливаемые дополнения** задайте для пункта **Автоматическая настройка** значение **Обновить сейчас**.

- Для сетевого соединения и драйвера печати HP PCL 6: Выберите **Обновить сейчас**.
- Для сетевого или USB-соединения и драйвера печати HP PCL-6 версии 4: Если пункт **Обновить сейчас** отсутствует или если принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, вручную установите дополнительное устройство. Для этого выберите **Приставной выходной лоток** и укажите соответствующую категорию.

Windows® 7. Если дополнительное устройство подключается до установки ПО принтера, то эта процедура является необязательной (кроме случаев, когда принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB). Если дополнительное устройство подключается после установки ПО принтера или используется соединение USB, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру или сети.
2. Откройте меню Windows «Пуск» и выберите **Устройства и принтеры**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии принтера и выберите **Свойства принтера**.
4. Перейдите на вкладку **Параметры устройства**.
5. Обновите список установленного дополнительного оборудования. Требуемые действия зависят от типа соединения и драйвера печати:
 - Для сетевого или USB-соединения и драйвера HP Universal Print Driver (UPD): В области **Устанавливаемые дополнения** задайте для пункта **Автоматическая настройка** значение **Обновить сейчас**.
 - Для сетевого или USB-соединения и драйвера печати HP PCL 6: Выберите **Обновить сейчас**.
 - Если принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, вручную установите дополнительное устройство. Для этого выберите **Приставной выходной лоток** и укажите соответствующую категорию.

Windows® XP и Windows Vista®. Если дополнительное устройство подключается до установки ПО принтера, то эта процедура является необязательной (кроме случаев, когда принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB). Если дополнительное устройство подключается после установки ПО принтера или используется соединение USB, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру или сети.
2. Откройте меню Windows «Пуск» и выберите **Устройства и принтеры** (или **Принтеры и факсы** в XP).
3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии принтера и выберите **Свойства принтера** (или **Свойства** в XP).
4. Перейдите на вкладку **Параметры устройства**.
5. Выберите раздел **Устанавливаемые дополнения**.
6. Обновите список установленного дополнительного оборудования. Требуемые действия зависят от типа соединения:
 - Подключение по сети. В раскрывающемся списке рядом с пунктом **Автоматическая настройка** выберите пункт **Обновить сейчас**.
 - USB-подключение: Вручную установите дополнительное устройство. Для этого в разделе **Устанавливаемые дополнения** выберите **Приставной выходной лоток** и укажите соответствующую категорию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только в Windows XP: Для USB-соединения не выбирайте **Обновить сейчас**. Для этой операционной системы и подключения двусторонняя связь не доступна. Если выбрать **Обновить сейчас**, произойдет задержка длительностью несколько минут: устройство будет пытаться подключиться, пока не истечет время ожидания.

SR

- OS X:** За пovezivanje sa mrežom, lista instaliranih opcija bi trebalo da se automatski ažurira tokom prvog štampanja, nakon montaže dodatne opreme. Za USB povezivanje, obavite sledeće korake:
1. U meniju Apple (apple) odaberite **System Preferences** (Željene postavke sistema).
 2. Odaberite **Print & Scan** (Štampanje i skeniranje) (ili **Printers & Scanners** (Štampači i skeneri)).
 3. Odaberite štampač, kliknite na dugme **Options & Supplies** (Opcije i potrošni materijal), a zatim odaberite karticu **Options** (Opcije).
 4. Ručno podešite dodatnu opremu.

Windows® 8.0 i 8.1: Ukoliko povezujete dodatnu opremu pre instaliranja softvera za štampač, ovaj postupak nije neophodan, osim ako je štampač povezan sa računaram putem USB kabla. Kada priključujete dodatak posle instaliranja softvera štampača, pratite sledeće korake:

1. Idite do donjeg levog ugla ekrana i desnim tasterom miša kliknite na prozor koji će se pojavit.
2. Izaberite **Control Panel** (Kontrolna tabla). U delu **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk), izaberite **View devices and printers** (Prikaži uređaje i štampače).
3. Desnim tasterom miša kliknite na naziv štampača, a zatim izaberite stavku **Printer properties** (Svojstva štampača).
4. Izaberite karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju, u zavisnosti od tipa veze i upravljačkog programa štampača:
 - Za mrežnu vezu sa programom HP Universal Print Driver (UPD): U odeljku **Installable Options** (Opcije za instaliranje), u delu **Automatic Configuration** (Automatsko konfigurisanje), izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu vezu sa HP PCL 6 upravljačkim programom štampača: Izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu ili USB vezu sa upravljačkim programom HP PCL-6 verzija 4: Ako opcija **Update Now** (Ažuriraj odmah) nije prisutna kada se koristi USB vezu, ručno instalirajte dodatnu opremu tako što ćete izabrati **Accessory Output Bin** (Mesto za izlaz dodatne opreme) i odabratи dodatnu opremu.

Windows® 7: Ukoliko povezujete dodatnu opremu pre instaliranja softvera za štampač, ovaj postupak nije neophodan, osim ako je štampač povezan sa računaram putem USB kabla. Ukoliko povezujete dodatnu opremu nakon što ste instalirali softver za štampač ili ako koristite USB vezu, potrebno je izvršiti sledeće korake:

1. Uverite se da je proizvod uključen i povezan na računar ili na mrežu.
2. Otvorite Windows Start meni, a zatim izaberite stavku **Devices and Printers** (Uredaji i štampači).
3. Kliknite desnim tasterom miša na naziv štampača, a zatim izaberite **Printer Properties** (Svojstva štampača).
4. Izaberite karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju, u zavisnosti od tipa veze i upravljačkog programa štampača:
 - Za mrežnu ili USB vezu sa programom HP Universal Print Driver (UPD): U odeljku **Installable Options** (Opcije za instaliranje), u delu **Automatic Configuration** (Automatsko konfigurisanje), izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu ili USB vezu sa HP PCL 6 upravljačkim programom štampača: Izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za USB povezivanje, ručno instalirajte dodatnu opremu tako što ćete izabrati **Accessory Output Bin** (Mesto za izlaz dodatne opreme) i odabratи dodatnu opremu.

Windows® XP и Windows Vista®: Ukoliko povezujete dodatnu opremu pre instaliranja softvera za štampač, ovaj postupak nije neophodan, osim ako je štampač povezan sa računaram putem USB kabla. Ukoliko povezujete dodatnu opremu nakon što ste instalirali softver za štampač ili ako koristite USB vezu, potrebno je izvršiti sledeće korake:

1. Uverite se da je proizvod uključen i povezan na računar ili na mrežu.
2. Otvorite Windows Start meni i kliknite na **Devices and Printers** (Uredaji i štampači) (ili **Printers and Faxes** (Štampači i faksevi) za XP).
3. Kliknite desnim tasterom miša na ovaj štampač i izaberite **Printer Properties** (Svojstva štampača) (ili **Properties** (Svojstva) za XP).
4. Izaberite karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Kliknite na odeljak **Installable Options** (Opcije za instaliranje).
6. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju u zavisnosti od tipa veze:
 - Za mrežnu vezu: U okviru sa padajućim menijem koji se nalazi pored opcije **Automatska konfiguracija**, izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za USB vezu: Ručno instalirajte dodatnu opremu u **Installable Options** (Opcije instalacije) tako što ćete izabrati **Accessory Output Bin** (Mesto za izlaz dodatne opreme) i odabratи dodatnu opremu.

NAPOMENA: Samo Windows XP: Za USB vezu, nemojte da izaberete **Update Now** (Ažuriraj odmah). Dvosmerna komunikacija nije dostupna u ovom operativnom sistemu i vezi. Ako je izabrana opcija **Update Now** (Ažuriraj odmah), doći će do kašnjenja od nekoliko minuta jer će upravljački program pokušati da se poveže i vreme tog pokušaja će isteći.

SK

OS X: V prípade sieťového pripojenia by sa mal zoznam nainštalovaných možností automaticky aktualizovať počas prvej tlačovej úlohy po nainštalovaní príslušenstva. V prípade USB pripojenia vykonajte nasledujúce kroky:

1. V ponuke Apple (apple) vyberte položku **System Preferences** (Systémové nastavenia).
2. Vyberte položku **Print & Scan** (Tlačiť a skenovať) alebo **Printers & Scanners** (Tlačiarne a skenery).
3. Vyberte tlačiareň, kliknite na tlačidlo **Options & Supplies** (Možnosti a spotrebny materiál) a vyberte kartu **Options** (Možnosti).
4. Manuálne nakonfigurujte príslušenstvo.

Windows® 8.0 a 8.1: Pri pripájaní príslušenstva pred inštaláciou softvéru tlačiarne tento postup nie je potrebný, pokiaľ tlačiareň nie je pripojená k počítaču USB káblom. Ak pripájate príslušenstvo po nainštalovaní softvéru tlačiarne, postupujte podľa nasledujúcich krovok:

1. Prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a pravým tlačidlom kliknite na zobrazené okno.
2. Vyberte položku **Control Panel** (Ovládací panel). V časti **Hardvér a zvuk** vyberte možnosť **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tlačiarne a potom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**.
4. Kliknite na kartu **Device Settings** (Nastavenie zariadenia).
5. Aktualizujte nainštalované možnosti. Kroky sa môžu lísiť podľa typu pripojenia a ovládača tlačiarne:
 - V prípade sieťového pripojenia pomocou ovládača HP Universal Print Driver (UPD): V ponuke **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia), v časti **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti) vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade sieťového pripojenia pomocou ovládača tlačiarne HP PCL 6: Vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade sieťového alebo USB pripojenia pomocou ovládača tlačiarne HP PCL-6 verzie 4: Ak sa položka **Update Now** (Aktualizovať teraz) nezobrazuje alebo keď používate USB pripojenie, príslušenstvo nainštalujete manuálne výberom možnosti **Accessory Output Bin** (Výstupný zásobník pre príslušenstvo) a výberom príslušenstva.

Windows® 7: Pri pripájaní príslušenstva pred inštaláciou softvéru tlačiarne tento postup nie je potrebný, pokiaľ tlačiareň nie je pripojená k počítaču USB káblom. Pri pripájaní príslušenstva po inštalácii softvéru tlačiarne alebo pri použití USB pripojenia vykonajte nasledujúce kroky:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je pripojená k počítaču alebo sieti.
2. V systéme Windows otvorte ponuku Start (Štart) a kliknite na položku **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne).
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tejto tlačiarne a vyberte položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne).
4. Kliknite na kartu **Device Settings** (Nastavenie zariadenia).
5. Aktualizujte nainštalované možnosti. Kroky sa môžu lísiť podľa typu pripojenia a ovládača tlačiarne:
 - V prípade sieťového alebo USB pripojenia pomocou ovládača HP Universal Print Driver (UPD): V ponuke **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia), v časti **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti) vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade sieťového alebo USB pripojenia pomocou ovládača HP PCL 6: Vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade USB pripojenia príslušenstvo nainštalujete manuálne výberom možnosti **Accessory Output Bin** (Výstupný zásobník pre príslušenstvo) a výberom príslušenstva.

Windows® XP a Windows Vista®: Pri pripájaní príslušenstva pred inštaláciou softvéru tlačiarne tento postup nie je potrebný, pokiaľ tlačiareň nie je pripojená k počítaču USB káblom. Pri pripájaní príslušenstva po inštalácii softvéru tlačiarne alebo pri použití USB pripojenia vykonajte nasledujúce kroky:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je pripojená k počítaču alebo sieti.
2. V systéme Windows otvorte ponuku Start (Štart) a kliknite na možnosť **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne) (alebo **Printers and Faxes** (Tlačiarne a faxy) v prípade systému XP).
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tejto tlačiarne a vyberte položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne) (alebo **Properties** (Vlastnosti) v prípade systému XP).
4. Kliknite na kartu **Device Settings** (Nastavenie zariadenia).
5. Kliknite na sekciu **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti).
6. Aktualizujte nainštalované možnosti. Kroky sa môžu lísiť podľa typu pripojenia:
 - V prípade sieťového pripojenia: V rozbalovanom poli vedľa položky **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia) vyberte položku **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade USB pripojenia: Príslušenstvo nainštalujete manuálne v ponuke **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti) výberom možnosti **Accessory Output Bin** (Výstupný zásobník pre príslušenstvo) a výberom príslušenstva.

POZNÁMKA: Len systém Windows XP: V prípade USB pripojenia nevyberajte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz). V tomto operačnom systéme a pri tomto pripojení nie je k dispozícii obojsmerná komunikácia. Ak vyberiete položku **Update Now** (Aktualizovať teraz), dôjde k niekoľkominútovému oneskoreniu, pretože ovládač sa pokúša o pripojenie, no časový limit pripojenia uplynie..

SL

OS X: Pri omrežni povezave je seznam nameščenih možnosti samodejno posodobljen med prvim tiskalnim poslom po namestitvi pripomočka. Pri priključitvi s kablom USB upoštevajte ta navodila:

1. V menu Apple (apple) izberite **System Preferences** (Nastavitev sistema).
2. Izberite **Print & Scan** (Tiskanje in optično branje) (ali **Printers & Scanners** (Tiskalniki in optični bralniki)).
3. Izberite tiskalnik, kliknite gumb **Options & Supplies** (Možnosti in potrošni material) in izberite zavihek **Options** (Možnosti).
4. Pripomoček konfigurirajte ročno.

Windows® 8.0 in 8.1: če pripomoček priključite pred namestitvijo programske opreme tiskalnika, morate ta postopek izvesti le, če tiskalnik na priključite na računalnik s kablom USB.

Če pripomoček priključite po namestitvi programske opreme tiskalnika, upoštevajte ta navodila:

1. Pomaknite se do spodnjega levega kota zaslona in z desno tipko miške kliknite okno, ki se prikaže.
2. Izberite **Nadzorna plošča**. V razdelku **Strojna oprema in zvok** izberite **Ogled naprav in tiskalnikov**.
3. Z desno tipko miške kliknite ime tiskalnika in nato izberite **Lastnosti tiskalnika**.
4. Kliknite zavihek **Nastavitev naprave**.
5. Posodobite nameščene možnosti. Navodila se razlikujejo glede na način povezave in gonilnik tiskalnika:
 - V primeru omrežne povezave z gonilnikom HP Universal Print Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika) (UPD): V razdelku **Namestljive možnosti** pod možnostjo **Samodejna konfiguracija** izberite **Posodobi zdaj**.
 - V primeru omrežne povezave z gonilnikom tiskalnika HP PCL-6: Izberite **Posodobi zdaj**.
 - V primeru omrežne povezave ali povezave prek USB-ja z gonilnikom tiskalnika HP PCL-6 različica 4: Če možnost **Posodobi zdaj** ni prikazana ali če uporabljate povezavo prek USB-ja, ročno namestite pripomoček tako, da izberete **Izhodni pladenj pripomočka** in nato izberete pripomoček.

Windows® 7: če pripomoček priključite pred namestitvijo programske opreme tiskalnika, morate ta postopek izvesti le, če tiskalnik na priključite na računalnik s kablom USB. Če pripomoček priključite po namestitvi programske opreme tiskalnika ali če ga priključite s kablom USB, upoštevajte ta navodila:

1. Preverite, ali je tiskalnik vklapljen in priključen na računalnik oziroma ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

- Odprite meni »Start« sistema Windows in kliknite **Naprave in tiskalniki**.
- Z desno tipko miške kliknite ime tiskalnika in nato izberite **Lastnosti tiskalnika**.
- Kliknite zavihek **Nastavite naprave**.
- Posodobite nameščene možnosti. Navodila se razlikujejo glede na način povezave in gonilnik tiskalnika:
 - V primeru omrežne povezave ali povezave prek USB-ja z gonilnikom HP Universal Print Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika) (UPD): V razdelku **Namestljive možnosti** pod možnostjo **Samodejna konfiguracija** izberite **Posodobi zdaj**.
 - V primeru omrežne povezave ali povezave prek USB-ja z gonilnikom tiskalnika HP PCL-6: Izberite **Posodobi zdaj**.
 - Pri povezavi prek USB-ja ročno namestite pripomoček tako, da izberete **Izhodni pladenj pripomočka** in nato izberete pripomoček.

Windows® XP in Windows Vista®: če pripomoček priključite pred namestitvijo programske opreme tiskalnika, morate ta postopek izvesti le, če tiskalnik na priključite na računalnik s kablom USB. Če pripomoček priključite po namestitvi programske opreme tiskalnika ali če ga priključite s kablom USB, upoštevajte ta navodila:

- Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in priključen na računalnik oziroma ima vzpostavljeni povezavo z omrežjem.
- Odprite meni »Start« sistema Windows in kliknite **Naprave in tiskalniki** (ali **Tiskalniki in faksi**, če uporabljate Windows XP).
- Z desno tipko miške kliknite ime tega tiskalnika in izberite **Lastnosti tiskalnika** (ali **Lastnosti**, če uporabljate Windows XP).
- Kliknite zavihek **Nastavite naprave**.
- Kliknite razdelek **Namestljive možnosti**.
- Posodobite nameščene možnosti. Navodila se razlikujejo glede na način povezave:
 - V primeru omrežne povezave: V spustnem polju ob možnosti **Samodejna konfiguracija** izberite **Posodobi zdaj**.
 - V primeru povezave s kablom USB: Ročno namestite pripomoček tako, da v razdelku **Namestljive možnosti** izberete **Izhodni pladenj pripomočka** in nato izberete pripomoček.

OPOMBA: Velja le za Windows XP: v primeru povezave prek kabla USB ne izberite **Posodobi zdaj**. Dvosmerna komunikacija ni na voljo s tem operacijskim sistemom in povezavo. Če izberete **Posodobi zdaj**, pride do več minutne zakasnitve, ko gonilnik poskuša vzpostaviti povezavo, vendar časovna omejitev povezave sčasoma poteče.

SV

OS X: För en nätverksanslutning uppdateras listan över installerade alternativ automatiskt under den första utskriften när tillbehöret har installerats. För en USB-anslutning ska du utföra följande steg:

- I Apple-menyn (Apple) väljer du **Systeminställningar**.
- Välj **Skriv ut och skanna** (eller **Skrivare och skannrar**).
- Välj skrivaren, klicka på knappen **Alternativ och tillbehör** och välj sedan fliken Alternativ.
- Konfigurerar tillbehöret manuellt.

Windows® 8.0 och 8.1: När du kopplar in tillbehöret innan du installerar skrivarens programvara är den här proceduren inte nödvändig om inte skrivaren är ansluten till en dator med en USB-kabel.

Om du monterar tillbehöret efter att du installerat skrivarens programvara ska du utföra följande steg:

- Bläddra ned till skärmens vänstra hörn och högerklicka i fönstret som visas.
- Välj **Kontrollpanelen**. Under **Maskinvara och ljud** väljer du **Visa enheter och skrivare**.
- Högerklicka på skrivarens namn och välj sedan **Skrivaregenskaper**.
- Klicka på fliken **Enhetsinställningar**.
- Uppdatera de installerade alternativen. Stegen varierar beroende på anslutningstyp och skrivardrivrutin:
 - För en nätverksanslutning med HP Universal skrivardrivrutin (UPD): I området **Installerbara alternativ** under **Automatisk konfiguration**, väljer du **Uppdatera nu**.
 - För en nätverksanslutning med HP PCL 6-skrivardrivrutan: Välj **Uppdatera nu**.
 - För ett nätverk eller en USB-anslutning med skrivardrivrutin HP PCL-6 version 4: Om **Uppdatera nu** inte visas eller om du använder en USB-anslutning ska du installera tillbehöret manuellt genom att välja **Accessory Output Bin** (tillbehörsutmatningsfack) och välja tillbehöret.

Windows® 7: När du kopplar in tillbehöret innan du installerar skrivarens programvara är den här proceduren inte nödvändig om inte skrivaren är ansluten till en dator med en USB-kabel. Vid montering av tillbehöret efter installation av skrivarens programvara eller vid användning av en USB-anslutning utför du följande steg:

- Kontrollera att skrivaren är aktiverad och ansluten till datorn eller nätverket.
- Öppna Windows Startmeny och klicka sedan på **Enheter och skrivare**.
- Högerklicka på produktens namn och välj **Egenskaper för skrivare**.
- Klicka på fliken **Enhetsinställningar**.
- Uppdatera de installerade alternativen. Stegen varierar beroende på anslutningstyp och skrivardrivrutin:
 - För ett nätverk eller en USB-anslutning med HP Universal Print Driver (UPD): I området **Installerbara alternativ** under **Automatisk konfiguration**, väljer du **Uppdatera nu**.
 - För ett nätverk eller en USB-anslutning med skrivardrivrutin HP PCL 6: Välj **Uppdatera nu**.
 - För en USB-anslutning installerar du tillbehöret manuellt genom att välja **Accessory Output Bin** (tillbehörsutmatningsfack) och väljer tillbehöret.

Windows® XP och Windows Vista®: När du kopplar in tillbehöret innan du installerar skrivarens programvara är den här proceduren inte nödvändig om inte skrivaren är ansluten till en dator med en USB-kabel. Vid montering av tillbehöret efter installation av skrivarens programvara eller vid användning av en USB-anslutning utför du följande steg:

- Kontrollera att skrivaren är aktiverad och ansluten till datorn eller nätverket.
- Öppna Windows Startmeny och klicka sedan på **Enheter och skrivare** (eller **Skrivare och fax för XP**).
- Högerklicka på namnet på den här skrivaren och välj **Skrivaregenskaper** (eller **Egenskaper för XP**).
- Klicka på fliken **Enhetsinställningar**.
- Klicka på avsnittet **Installerbara alternativ**.
- Uppdatera de installerade alternativen. Stegen varierar beroende på anslutningstyp:
 - För nätverksanslutning: I listrutan intill **Automatisk konfiguration**, väljer du **Uppdatera nu**.
 - För USB-anslutning: Installera tillbehöret manuellt i **Installerbara alternativ** genom att välja **Accessory Output Bin** (tillbehörsutmatningsfack) och välja tillbehöret.

OS X: Endast Windows XP: För en USB-anslutning väljer du inte **Uppdatera nu**. Dubbelklickad kommunikation finns inte med det här operativsystemet och den här anslutningen. Om **Uppdatera nu** är markerat uppstår det en fördöjning på flera minuter medan drivrutinen försöker ansluta och så småningom når tidsgränsen.

TH

OS X: Så här har du tillgång till din skrivare från din Mac. Radera alla filer från din skrivare och sedan återinstallera skrivardrivrutan. Detta kommer att ta bort alla filer från din skrivare och sedan återinstallera skrivardrivrutan.

- Jakson Apple (Apple) till **System Preferences** (Karta till datorn)
- Klicka på **Print & Scan** (Skrivare & Skanner) (eller **Printers & Scanners**) (Karta till datorn)
- Klicka på **Options & Supplies** (Tillbehör & Uppgraderingar) (Karta till datorn)
- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)

Windows® 8.0 och 8.1: Du måste installera drivrutan för din skrivare från Microsofts webbplats. Gå till www.microsoft.com och sök efter din skrivare. Här kan du hämta drivrutinen för din skrivare.

- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)
- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)
- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)
- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)

Windows® 7: Du måste installera drivrutan för din skrivare från Microsofts webbplats. Gå till www.microsoft.com och sök efter din skrivare. Här kan du hämta drivrutinen för din skrivare.

- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)
- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)
- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)
- Klicka på **Accessory Output Bin** (Tillbehörsutmatningsfack) (Karta till datorn)

5. 按下確定按鈕以完成此步驟。如果在安裝印表機軟體之前已經安裝了此選項，則不會顯示此步驟。
- 請務必確認已選取 **Update Now** (立即更新) 並按下確定按鈕。
- 請務必確認已選取 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 並按下確定按鈕。
- 請務必確認已選取 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 並按下確定按鈕。
- 請務必確認已選取 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 並按下確定按鈕。

Windows® 7: 請將光碟插入光碟機，然後執行 **Setup.exe**。當安裝向導開啓時，請選擇 **Next** (下一步)。在 **歡迎使用 Windows 7** 屏幕上，請選擇 **我想要的**，然後點選 **立即更新** (Update Now)。

1. 開啟 **控制台**，點選 **系統和安全**，然後點選 **更新和安全**。
2. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **檢查更新** (Check for updates)。
3. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **立即更新** (Update Now)。
4. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **立即更新** (Update Now)。
5. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **立即更新** (Update Now)。
- 請務必確認已選取 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 並按下確定按鈕。
- 請務必確認已選取 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 並按下確定按鈕。
- 請務必確認已選取 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 並按下確定按鈕。

Windows® XP 和 Windows Vista®: 請將光碟插入光碟機，然後執行 **Setup.exe**。當安裝向導開啓時，請選擇 **Next** (下一步)。在 **歡迎使用 Windows** 屏幕上，請選擇 **我想要的**，然後點選 **立即更新** (Update Now)。

1. 開啟 **控制台**，點選 **系統和安全**，然後點選 **更新和安全**。
2. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **檢查更新** (Check for updates)。
3. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **立即更新** (Update Now)。
4. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **立即更新** (Update Now)。
5. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **立即更新** (Update Now)。
6. 在 **檢查更新** 屏幕上，點選 **立即更新** (Update Now)。
- 請務必確認已選取 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 並按下確定按鈕。
- 請務必確認已選取 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 並按下確定按鈕。

Mac OS X: 將光碟插入光碟機，然後執行 **Setup.dmg**。當安裝向導開啓時，請選擇 **Next** (下一步)。在 **歡迎使用 Mac OS X** 屏幕上，請選擇 **我想要的**，然後點選 **立即更新** (Update Now)。

ZHTW **OS X:** 如果是網路連接，已安裝的選項清單應會在安裝附件之後，在執行第一個列印工作期間自動更新。如果是 USB 連接，請執行下列步驟：

1. 在蘋果選單 (Apple) 中，選擇 **系統偏好設定**。
2. 選擇 **列印與掃描** (或 **印表機與掃描器**)。
3. 選擇印表機，按一下 **選項與耗材** 按鈕，然後選擇 **選項標籤**。
4. 手動設定附件。

Windows® 8.0 和 8.1: 如果是在安裝印表機軟體之前安裝附件，此程序可以省略，但是透過 USB 繩線連接印表機與電腦的情形除外。

如果是在安裝印表機軟體之後安裝附件，請執行下列步驟：

1. 滾動至螢幕左下角，然後用滑鼠右鍵按一下顯示的視窗。
2. 選擇 **控制台**。在 **硬體和音效** 下，選擇 **檢視裝置和印表機**。
3. 在印表機名稱上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 **印表機內容**。
4. 按一下 **裝置設定** 標籤。

5. 更新已安裝的選項。步驟因連接類型和列印驅動程式而異：
 - 如果是網路連接搭配 HP 通用列印驅動程式 (UPD)：在 **可安裝的選項** 區段中的 **自動設定** 下，選擇 **立即更新**。
 - 如果是網路連接搭配 HP PCL 6 列印驅動程式：選擇 **立即更新**。
 - 如果是網路或 USB 連接搭配 HP PCL-6 版本 4 列印驅動程式：如果 **立即更新** 沒有出現或使用的是 USB 連接，請選擇 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 然後選擇附件，以手動安裝附件。

Windows® 7: 如果是在安裝印表機軟體之前安裝附件，此程序可以省略，但是透過 USB 繩線連接印表機與電腦的情形除外。如果是在安裝印表機軟體之後安裝附件，或者如果是使用 USB 連接的情形，請執行下列步驟：

1. 請確定印表機電源已打開，且已連接至電腦或網路。
2. 開啟 Windows 開始功能表，然後按一下 **裝置和印表機**。
3. 用滑鼠右鍵按一下本印表機的名稱，然後選擇 **印表機內容**。
4. 按一下 **裝置設定** 標籤。
5. 更新已安裝的選項。步驟因連接類型和列印驅動程式而異：
 - 如果是網路或 USB 連接搭配 HP 通用列印驅動程式 (UPD)：在 **可安裝的選項** 區段中的 **自動設定** 下，選擇 **立即更新**。
 - 如果是網路或 USB 連接搭配 HP PCL 6 列印驅動程式：選擇 **立即更新**。
 - 如果是 USB 連接，請選擇 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 然後選擇附件，以手動安裝附件。

Windows® XP 和 Windows Vista®: 如果是在安裝印表機軟體之前安裝附件，此程序可以省略，但是透過 USB 繩線連接印表機與電腦的情形除外。如果是在安裝印表機軟體之後安裝附件，或者如果是使用 USB 連接的情形，請執行下列步驟：

1. 請確定印表機電源已打開，且已連接至電腦或網路。
2. 開啟 Windows 開始功能表，然後按一下 **裝置和印表機** (如果 是 XP，則是 **印表機和傳真**)。
3. 用滑鼠右鍵按一下本印表機的名稱，然後選擇 **印表機內容** (如果 是 XP，則是 **內容**)。
4. 按一下 **裝置設定** 標籤。
5. 按一下 **可安裝的選項** 標籤。
6. 更新已安裝的選項。步驟因連接類型而異：

- 網路連接：在 **自動設定** 旁邊的下拉式方塊中，選擇 **立即更新**。
- USB 連接：選擇 **Accessory Output Bin** (附件出紙槽) 然後選擇附件，以手動安裝可安裝的選項中的附件。

附註：僅限 Windows XP：如果是 USB 連接，請勿選擇 **立即更新**。雙向通訊無法搭配此作業系統和連線使用。如果選擇 **立即更新**，就會在驅動程式嘗試連接時發生幾分鐘的延遲，最終造成逾時。

TR OS X: Aşağıdaki seçeneklerin listesi, aksesuar eklenen sonraki ilk yazdırma işi sırasında otomatik olarak güncellenir: USB bağlantısı için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. Apple menüsünde (), **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
2. **Yazdır ve Tara** (veya **Yazıcılar ve Tarayıcılar**) seçeneğini belirleyin.
3. Yazıcıyı seçin, **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesine tıklayın ve ardından **Seçenekler** sekmesini seçin.
4. Aksesuarları el ile yapılandırın.

Windows® 8.0 ve 8.1: Yazıcı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlı değilse, yazıcı yazılımını yüklemeden önce aksesuarı takarken bu işlem gereklidir.

Yazıcı yazılımını yükledikten sonra aksesuarı eklerken aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ekranın sol alt köşesine gidin ve görüntülenen pencereye sağ tıklayın.
2. **Denetim Masası**'nı seçin. **Donanım ve Ses** altında, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi seçin.
3. Yazıcının adını sağ tıklayın ve ardından **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin.
4. **Aygit Ayarları** sekmesine tıklayın.
5. Yüklü seçenekleri güncelleyin. Adımlar, bağlantı türü ve yazıcı sürücüsüne göre değişir:
 - HP Evrensel Yazıcı Sürücüsü (UPD) ile bir ağ bağlantısı için: **Yüklenen Seçenekler** bölümünde, **Otomatik Yapılandırma** altında **Şimdí Güncelle**'yi seçin.
 - HP PCL 6 yazıcı sürücüsü ile bir ağ bağlantısı için: **Şimdí Güncelle**'yi seçin.

- HP PCL-6 sürüm 4 yazıcı sürücüsü ile bir ağ veya USB bağlantısı için: **Şimdi Güncelle** seçeneğinin mevcut olmadığı veya bir USB bağlantısı kullanıldığı durumlarda, **Aksesuar Çıkış Kutusu**'nu ve aksesuarı seçerek ilgili aksesuarı el ile yükleyin.

Windows® 7: Yazıcı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlı değilse, yazıcı yazılımını yüklemeden önce aksesuarı takarken bu işlem gereklidir. Yazıcı yazılımını yükledikten sonra veya bir USB bağlantısı kullanırken aksesuarı takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcının açık olduğundan ve bilgisayara ya da ağa bağlı olduğundan emin olun.
2. Windows Başlat menüsünü açın ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.
3. Bu yazıcının ismine sağ tıklayın ve **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin.
4. **Aygıt Ayarları** sekmesine tıklayın.
5. Yüklü seçenekleri güncelleyin. Adımlar, bağlantı türü ve yazıcı sürücüsüne göre değişir:
 - HP Evrensel Yazıcı Sürücüsü (UPD) ile bir ağ veya USB bağlantısı için: **Yüklenebilir Seçenekler** bölümünde, **Otomatik Yapılandırma** altında **Şimdi Güncelle**'yi seçin.
 - HP PCL 6 yazıcı sürücüsü ile bir ağ veya USB bağlantısı için: **Şimdi Güncelle**'yi seçin.
 - USB bağlantısı için aksesuarı, **Aksesuar Çıkış Kutusu**'nu ve aksesuarı seçerek el ile yükleyin.

Windows® XP ve Windows Vista®: Yazıcı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlı değilse, yazıcı yazılımını yüklemeden önce aksesuarı takarken bu işlem gereklidir. Yazıcı yazılımını yükledikten sonra veya bir USB bağlantısı kullanırken aksesuarı takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcının açık olduğundan ve bilgisayara ya da ağa bağlı olduğundan emin olun.
2. Windows Başlat menüsünü açın ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** (veya **XP İçin Yazıcılar ve Fakslar**) seçenekine tıklayın.
3. Bu yazıcının adına sağ tıklayın ve **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin (veya **XP İçin Özellikler**).
4. **Aygıt Ayarları** sekmesine tıklayın.
5. **Yüklenebilir Seçenekler** bölümüne tıklayın.
6. Yüklü seçenekleri güncelleyin. Adımlar, bağlantı türüne göre değişir:
 - Bir ağ bağlantısı için: **Otomatik Yapılandırma**'nın yanındaki açılır kutudan **Şimdi Güncelle**'yi seçin.
 - Bir USB bağlantısı için: **Aksesuar Çıkış Kutusu**'nu ve aksesuarı seçerek, **Yüklenebilir Seçenekler**'deki aksesuarı el ile yükleyin.

NOT: Yalnızca Windows XP: USB bağlantısı için, **Şimdi Güncelle**'yi seçmeyin. İki yönlü iletişim, bu işletim sistemi ve bağlantı ile kullanılamaz. **Şimdi Güncelle** seçilmişse, sürücü bağlanmaya çalışırken birkaç dakika gecikme olur ve ardından bağlantı zaman aşımına uğrar.

UK

OS X. Для мережевого підключення: список установлених параметрів автоматично оновлюється під час виконання первого завдання друку після встановлення додаткового пристроя. Для підключення за допомогою USB: виконайте такі кроки.

1. У меню Apple (apple) клацніть **System Preferences** (Системні налаштування).
2. Виберіть пункт **Print & Scan** (Друк та сканування) (або **Printers & Scanners** (Принтери та сканери)).
3. Виберіть принтер, натисніть кнопку **Options & Supplies** (Параметри та витратні матеріали), а потім перейдіть на вкладку **Options** (Параметри).
4. Вручну налаштуйте додаткове пристроя.

Windows® 8.0 та 8.1. У разі приєднання додаткового пристроя до інсталяції програмного забезпечення принтера ця процедура не потрібна, окрім випадків, коли принтер підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо ви під'єднуєте додаткове пристроя після інсталяції програмного забезпечення принтера, виконайте такі дії.

1. Переведіть курсор миші у нижній лівий кут екрана та натисніть правою кнопкою вікно, що відобразиться.
2. Виберіть **Control Panel** (Панель керування). У розділі **Hardware and Sound** (Устаткування та звук) виберіть **View devices and printers** (Переглянути пристрой та принтери).
3. Клацніть правою кнопкою миші називу цього принтера та виберіть **Printer Properties** (Властивості принтера).

4. Клацніть вкладку **Device Settings** (Параметри пристроя).
5. Оновіть установлені параметри. Дії можуть відрізнятися залежно від типу підключення та драйвера принтера.
- Для мережевого підключення з драйвером друку HP Universal Print Driver (UPD): у розділі **Installable Options** (Доступні для встановлення параметри) для пункту **Automatic Configuration** (Автоматичне настроювання) виберіть значення **Update Now** (Оновити зараз).
- Для мережевого підключення з драйвером друку HP PCL 6: виберіть **Update Now** (Оновити зараз).
- Для мережевого підключення або підключення за допомогою USB з драйвером друку HP PCL 6 версії 4: якщо значення **Update Now** (Оновити зараз) відсутнє або не відображається в разі підключення за допомогою USB, установіть додаткове пристроя вручну. Для цього клацніть **Accessory Output Bin** (Додатковий вихідний пристрой) та виберіть додаткове пристроя.

Windows® 7. У разі приєднання додаткового пристроя до інсталяції програмного забезпечення принтера ця процедура не потрібна, окрім випадків, коли принтер підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо додаткове пристроя потрібно приєднати після інсталяції програмного забезпечення принтера, а також у випадку використання підключення через USB, зробіть таке.

1. Переконайтесь, що принтер увімкнено та підключено до комп'ютера чи мережі.
2. Відкрийте меню Windows Start (Windows Пуск) та натисніть **Devices and Printers** (Пристрої та принтери).
3. Клацніть правою кнопкою миші називу цього принтера і виберіть **Printer Properties** (Властивості принтера).
4. Клацніть вкладку **Device Settings** (Параметри пристроя).
5. Оновіть установлені параметри. Дії можуть відрізнятися залежно від типу підключення та драйвера принтера.
- Для мережевого підключення або підключення за допомогою USB з драйвером друку HP Universal Print Driver (UPD): у розділі **Installable Options** (Доступні для встановлення параметри) для пункту **Automatic Configuration** (Автоматичне настроювання) виберіть значення **Update Now** (Оновити зараз).
- Для мережевого підключення або підключення за допомогою USB з драйвером друку HP PCL 6: виберіть **Update Now** (Оновити зараз).
- Для підключення за допомогою USB установіть додаткове пристроя вручну. Для цього клацніть **Accessory Output Bin** (Додатковий вихідний пристрой) та виберіть додаткове пристроя.

Windows® XP та Windows Vista®. У разі приєднання додаткового пристроя до інсталяції програмного забезпечення принтера ця процедура не потрібна, окрім випадків, коли принтер підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо додаткове пристроя потрібно приєднати після інсталяції програмного забезпечення принтера, а також у випадку використання підключення через USB, зробіть таке.

1. Переконайтесь, що принтер увімкнено та підключено до комп'ютера чи мережі.
2. Відкрийте меню Windows Start (Windows Пуск) та натисніть **Devices and Printers** (Пристрої та принтери) (або **Printers and Faxes for XP** (Принтери та факси для XP)).
3. Клацніть правою кнопкою миші називу цього принтера і виберіть **Printer Properties** (Властивості принтера) (або **Properties for XP** (Властивості для XP)).
4. Клацніть вкладку **Device Settings** (Параметри пристроя).
5. Виберіть розділ **Installable Options** (Доступні для встановлення параметри).
6. Оновіть установлені параметри. Дії можуть відрізнятися залежно від типу підключення.
- Для мережевого підключення: у розкривному вікні поруч із пунктом **Automatic Configuration** (Автоматичне настроювання) виберіть значення **Update Now** (Оновити зараз).
- Для підключення за допомогою USB: установіть додаткове пристроя вручну. Для цього в розділі **Installable Options** (Доступні для встановлення параметри) клацніть **Accessory Output Bin** (Додатковий вихідний пристрой) та виберіть додаткове пристроя.

ПРИМІТКА. Лише Windows XP. Для підключення за допомогою USB не вибираєте значення **Update Now** (Оновити зараз). Двосторонній зв'язок для такої операційної системи та підключення недоступний. Якщо вибрано значення **Update Now** (Оновити зараз), може виникнути затримка на кілька хвилин, поки драйвер намагатиметься встановити підключення, після чого час очікування вийде.

VI

OS X: Для відкриття кінця мережі, danh sách các tùy chọn đã cài đặt sẽ tự động cập nhật trong tác vụ in đầu tiên sau khi lắp đặt phụ kiện. Для với kết nối USB, hãy thực hiện các bước sau:

- Từ menu Apple (⌘), chọn **System Preferences** (Tùy chọn Hệ thống).
- Chọn **Print & Scan** (In & Quét) (hoặc **Printers & Scanners** (Máy in & Máy quét)).
- Chọn máy in, nhấp vào nút **Options & Supplies** (Tùy chọn & Mực in), sau đó chọn tab **Options** (Tùy chọn).
- Định cấu hình phụ kiện theo cách thủ công.

Windows® 8.0 và 8.1: Khi lắp đặt phụ kiện trước khi cài đặt phần mềm máy in, quy trình này không cần thiết trừ khi máy in được kết nối với máy tính bằng cáp USB.

Khi lắp đặt phụ kiện sau khi cài đặt phần mềm máy in, hãy thực hiện các bước sau:

- Cuộn xuống góc dưới cùng bên trái màn hình và nhấp chuột phải vào cửa sổ hiển thị.
- Chọn **Control Panel** (Panen Điều khiển). Trong **Hardware and Sound** (Phần cứng và Âm thanh), chọn **View devices and printers** (Xem thiết bị và máy in).
- Nhấp chuột phải vào tên máy in rồi chọn **Printer Properties** (Thuộc tính Máy in).
- Nhấp vào tab **Device Settings** (Cài đặt Thiết bị).
- Cập nhật các tùy chọn đã cài đặt. Các bước là khác nhau theo loại kết nối và trình điều khiển máy in:
 - Đối với kết nối mạng bằng Trình điều khiển HP Universal Print Driver (UPD): Trong phần **Installable Options** (Tùy chọn Có thể Cài đặt) trong **Automatic Configuration** (Cấu hình Tự động), chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối mạng bằng trình điều khiển in HP PCL 6: Chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối USB hoặc mạng bằng trình điều khiển in HP PCL-6 phiên bản 4: Nếu **Update Now** không xuất hiện hoặc khi sử dụng kết nối USB, hãy lắp đặt phụ kiện theo cách thủ công bằng cách chọn **Accessory Output Bin** (Phụ kiện Ngăn giấy ra) và chọn phụ kiện.

Windows® 7: Khi lắp đặt phụ kiện trước khi cài đặt phần mềm máy in, quy trình này không cần thiết trừ khi máy in được kết nối với máy tính bằng cáp USB. Khi lắp đặt phụ kiện sau khi cài đặt phần mềm máy in hoặc khi sử dụng kết nối USB, hãy thực hiện các bước sau:

- Đảm bảo máy in được bật và được kết nối với máy tính hoặc mạng.
- Mở menu Windows Start (Bắt đầu), sau đó nhấp vào **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in).
- Nhấp chuột phải vào tên máy in này rồi chọn **Printer Properties** (Thuộc tính Máy in).
- Nhấp vào tab **Device Settings** (Cài đặt Thiết bị).
- Cập nhật các tùy chọn đã cài đặt. Các bước là khác nhau theo loại kết nối và trình điều khiển máy in:
 - Đối với kết nối USB hoặc mạng bằng Trình điều khiển HP Universal Print Driver (UPD): Trong phần **Installable Options** (Tùy chọn Có thể Cài đặt) trong **Automatic Configuration** (Cấu hình Tự động), chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối USB hoặc mạng với trình điều khiển in HP PCL 6: Chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối USB, hãy lắp đặt phụ kiện theo cách thủ công bằng cách chọn **Accessory Output Bin** (Phụ kiện Khay giấy ra) và chọn phụ kiện.

Windows® XP và Windows Vista®: Khi lắp đặt phụ kiện trước khi cài đặt phần mềm máy in, quy trình này không cần thiết trừ khi máy in được kết nối với máy tính bằng cáp USB. Khi lắp đặt phụ kiện sau khi cài đặt phần mềm máy in hoặc khi sử dụng kết nối USB, hãy thực hiện các bước sau:

- Đảm bảo máy in được bật và được kết nối với máy tính hoặc mạng.
- Mở menu Start (Bắt đầu) của Windows, sau đó nhấp vào **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in) (hoặc **Printers and Faxes** (Máy in và Fax) đối với XP).

- Nhấp chuột phải vào tên máy in này và chọn **Printer Properties** (Thuộc tính Máy in) (hoặc **Properties** (Thuộc tính) đối với XP).
- Nhấp vào tab **Device Settings** (Cài đặt Thiết bị).
- Nhấp vào phần **Installable Options** (Tùy chọn Có thể cài đặt).
- Cập nhật các tùy chọn đã cài đặt. Các bước khác nhau theo loại kết nối:
 - Đối với kết nối mạng: Trong hộp thả xuống bên cạnh **Automatic Configuration** (Cấu hình Tự động), chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối USB: Lắp đặt phụ kiện theo cách thủ công bằng cách chọn **Accessory Output Bin** (Phụ kiện Khay giấy ra) và chọn phụ kiện.

LƯU Ý: Dành cho Windows XP: Đối với kết nối USB, không chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay). Liên lạc hai chiều không khả dụng với hệ điều hành và kết nối này. Nếu **Update Now** được chọn, bạn sẽ thấy có một khoảng thời gian trễ chừng vài phút khi trình điều khiển cố gắng kết nối và hết thời gian chờ.

OS X: بالنسبة لاتصال بالشبكة، يتم تحديث قائمة الخيارات المثبتة تلقائياً في أثناء مهمة الطباعة الأولى بعد تثبيت الملحق. بالنسبة لاتصال USB، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

- من القائمة Apple (⌘)، اختر **فضيلات النظام**.
- اختر **طابعة ومسح ضوئي (أو الطابعات والمساحات الضوئية)**.
- اختر الطابعة، وانقر فوق الزر **الخيارات والتجهيزات** ثم اختر علامة التبويب **الخيارات**.
- قم بتكوين الملحق يدوياً.

Windows® 8.0 و 8.1: عند تركيب الملحق قبل تثبيت برنامج الطباعة، فإن هذا الإجراء غير ضروري، ما لم تكن الطباعة متصلة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB.

عند تركيب الملحق بعد تثبيت برنامج الطباعة، نفذ الخطوات التالية: قم بالتمرير إلى الزاوية السفلية اليمنى للشاشة، وانقر بزر الماوس الأيمن على النافذة التي تظهر.

- حدد **Control Panel** (لوحة التحكم). ضمن **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت)، حدد **View devices and printers** (عرض الأجهزة والطابعات).

انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم الطباعة، ومن ثم حدد **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

انقر فوق علامة التبويب **إعدادات الجهاز**.

تحديث الخيارات المثبتة، تختلف الخطوات وفقاً لنوع الاتصال وبرنامج تشغيل الطباعة.

فيما يتعلق باتصال الشبكة مع برنامج تشغيل الطباعة العالمي من HP (UPD): في القسم **خيارات التثبيت** ضمن **التكوين التلقائي**، حدد **تحديث الآن**.

فيما يتعلق باتصال الشبكة مع USB: من HP: حدد **تحديث الآن**.

فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع الإصدار 4 من برنامج تشغيل الطباعة PCL-6 من HP: إذا كان خيار **تحديث الآن** غير موجود أو عند استخدام اتصال USB، فقم بتركيب الملحق يدوياً عن طريق تحديد **حاوية الإخراج للملحق** واختيار الملحق.

Windows® 7: عند تركيب الملحق قبل تثبيت برنامج الطباعة، فإن هذا الإجراء غير ضروري، ما لم تكن الطباعة متصلة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB. عند تركيب الملحق بعد تثبيت برنامج الطباعة أو عند استخدام اتصال USB، عليك إجراء الخطوات التالية:

- احرص على أن تكون الطباعة قيد التشغيل وممتصلة بجهاز الكمبيوتر أو الشبكة.

افتح القائمة Windows Start، ثم انقر فوق **الأجهزة والطابعات**.

انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم هذه الطباعة، وحدد **خصائص الطابعة**.

انقر فوق علامة التبويب **إعدادات الجهاز**.

تحديث الخيارات المثبتة، تختلف الخطوات وفقاً لنوع الاتصال وبرنامج تشغيل الطباعة.

فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع HP: في القسم **خيارات التثبيت** ضمن **التكوين التلقائي**، حدد **تحديث الآن**.

فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع USB: فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع USB: حدد **تحديث الآن**.

بالنسبة لاتصال USB، قم بتثبيت الملحق يدوياً عن طريق تحديد **حاوية الإخراج للملحق** واختيار الملحق.

AR

Windows Vista و Windows® XP: عند تركيب الملحق قبل تثبيت

برنامج الطابعة، فإن هذا الإجراء غير ضروري، ما لم تكن الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB. عند تركيب الملحق بعد تثبيت برنامج الطابعة أو عند استخدام اتصال USB، عليك إجراء الخطوات التالية:

1. احرص على أن تكون الطابعة قيد التشغيل ومتصلة بجهاز الكمبيوتر أو الشبكة.
2. افتح القائمة (أبدأ) في Windows، ومن ثم انقر فوق **الأجهزة والطابعات أو الفاكسات لنظام التشغيل XP**.
3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة، وحدد **خصائص الطابعة أو خصائص نظام التشغيل XP**.
4. انقر فوق علامة التبويب **إعدادات الجهاز**.
5. انقر فوق القسم **خيارات قابلة للتثبيت**.
6. تحديد الخيارات المثبتة. تختلف الخطوات وفقًا لنوع الاتصال:
 - بالنسبة لاتصال الشبكة: في المربع المنسدل إلى جانب **Automatic Configuration** (تكوين تلقائي)، حدد **Update Now** (تحديث الآن).
 - بالنسبة لاتصال USB: قم بتنبيه الملحق بدوياً في **خيارات قابلة للتثبيت** عن طريق تحديد **حاوية الإخراج للملحق** واختيار الملحق.

ملاحظة: نظام التشغيل Windows XP فقط: بالنسبة لاتصال USB، لا تحدد تحديد الآن. لا يتوفّر الاتصال ثانوي الاتجاه مع نظام التشغيل والاتصال هذا. إذا تم تحديد **Update Now** (التحديث الآن)، سيحدث تأخير لعدة دقائق بينما يحاول برنامج التشغيل الاتصال وستنتهي مهلته في النهاية.

EN Configure the mailbox mode:

1. On the product control panel, press or touch the Home  button to open the menus.
 2. Open the **Administration** menu, open the **Multi-Bin Mailbox Settings** menu, and then open the **Operation Mode** menu.
 3. Select one of the modes.
- For more information, press or touch the Help  button on the control panel.

FR Configurez le mode Trieuse :

1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Accueil  pour ouvrir les menus.
 2. Ouvrez le menu **Administration**, puis le menu **Paramètres de triouse multi-bac** et ouvrez le menu **Mode de fonctionnement**.
 3. Sélectionnez l'un des modes.
- Pour plus d'informations, appuyez sur le bouton Aide  sur le panneau de commande.

DE Konfigurieren Sie den Posteingang-Modus:

1. Drücken oder berühren Sie auf dem Bedienfeld des Geräts die Home-Schaltfläche , um die Menüs zu öffnen.
 2. Öffnen Sie das Menü **Administration**, dann das Menü **Multi-Bin Mailbox Settings** (Posteingang-Einstellungen für mehrere Fächer), und öffnen Sie das Menü **Operation Mode** (Betriebsmodus).
 3. Wählen Sie einen der Modi aus.
- Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken oder berühren Sie die Hilfe-Schaltfläche  auf dem Bedienfeld.

IT Configurazione della modalità mailbox:

1. Sul pannello di controllo del prodotto, premere o toccare il pulsante Home  per aprire i menu.
 2. Aprire il menu **Amministrazione**, aprire il menu **Impostazione casella postale multiscomparto**, quindi aprire il menu **Modalità di funzionamento**.
 3. Selezionare una delle modalità.
- Per maggiori informazioni, premere o toccare il pulsante Guida  sul pannello di controllo.

ES Configure el modo buzón:

1. En el panel de control del producto, pulse o toque el botón  Inicio para abrir los menús.
 2. Abra el menú **Administration** (Administración) , abra el menú **Multi-Bin Mailbox Settings** (Configuración de buzón multibandeja) y, a continuación, abra el menú **Operation Mode** (Modo de operación).
 3. Seleccione uno de los modos.
- Para obtener más información, pulse o toque el botón  Ayuda en el panel de control.

BG Конфигуриране на режима на пощенска кутия:

1. На контролния панел на продукта натиснете или докоснете бутона „Начало“ , за да отворите менютата.
 2. Отворете менюто **Администриране**, след това менюто **Настройки на пощенска кутия с няколко тави** и накрая отворете менюто **Работен режим**.
 3. Изберете един от режимите.
- За повече информация натиснете или докоснете бутона „Помощ“  на контролния панел.

CA Configureu el mode de bústia:

1. Al tauler de control del producte, premeu o toqueu el botó Home (Inici)  per obrir els menús.
 2. Obriu el menú **Administration (Administració)**, obriu el menú **Multi-Bin Mailbox Settings** (Configuració de la bústia de diverses safates) i, a continuació, obriu el menú **Operation Mode** (Mode d'operació).
 3. Seleccioneu un dels modes.
- Per obtenir-ne més informació, premeu o toqueu el botó Ajuda  al tauler de control.

ZHCN 配置邮箱模式：

1. 在产品控制面板上，按或轻触主页  按钮以打开菜单。
 2. 依次打开**管理**菜单、**多纸槽邮箱设置**菜单、**操作模式**菜单。
 3. 选择一种模式。
- 有关详细信息，请按或轻触控制面板上的帮助  按钮。

HR Konfigurirajte način spremnika:

1. Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite ili dodirnite gumb Home (Početno)  za otvaranje izbornika.
 2. Otvorite izbornik **Administration (Administracija)**, otvorite izbornik **Multi-Bin Mailbox Settings (Postavke spremnika s više odjeljaka)** i zatim otvorite izbornik **Operation Mode (Način rada)**.
 3. Odaberite jedan od načina rada.
- Za više informacija pritisnite ili dodirnite gumb Help (Pomoć)  na upravljačkoj ploči.

CS Konfigurace v režimu schránky:

1. Otevřete příslušné nabídky stisknutím tlačítka Domů  na ovládacím panelu produktu.
 2. Otevřete nabídku **Správa**, otevřete nabídku **Nastavení schrány s více příhrádkami** a otevřete nabídku **Režim provozu**.
 3. Vyberte jeden z režimů.
- Chcete-li získat více informací, stiskněte tlačítko Nápověda  na ovládacím panelu.

DA Konfigurer postkassetilstand:

1. Tryk på knappen Start  på produktets kontrolpanel for at åbne menuerne.
 2. Åbn menuen **Administration**, åbn menuen **Multi-Bin Mailbox Settings** (Indstillinger for Postkasse med flere udskriftsbakker), og åbn derefter menuen **Operation Mode** (Driftstilstand).
 3. Vælg en af de tre tilstande.
- Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du trykke på knappen Help (Hjælp)  på kontrolpanelet.

NL Configureer de instellingen van uw mailbox:

1. Klik of druk op de knop Start  in het configuratiescherm van het product om de menu's te openen.
 2. Open het menu **Instellingen**, open het menu **Multi-Bin Mailbox-instellingen**, en open daarna het menu **Operatiele Modus**.
 3. Selecteer een van de modi.
- Klik of druk op de knop Help  in het configuratiescherm voor meer informatie.

ET Konfigureerige postkasti režiim:

1. Toote juhtpaneelil vajutage või puudutage menüüde avamiseks nuppu Home ?.
 2. Avage menüü **Administration** (Administratsioon), siis menüü **Multi-Bin Mailbox Settings** (Mitme prügikastiga menüü sätted) ja seejärel menüü **Operation Mode** (Töörežiim).
 3. Valige üks režiim.
- Lisateabe saamiseks vajutage või puudutage juhtpaneeli spikrinuppu ?.

FI Määritä postilaatikon tila:

1. Avaa valikot painamalla tai koskettamalla laitteen ohjauspaneelin Home-painiketta ?.
 2. Avaa **Administration** (Hallinta) -valikko, avaa **Multi-Bin Mailbox Settings** (Usean lokeron postilaatikon asetukset) -valikko ja avaa sitten **Operation Mode** (Toimintatila) -valikko.
 3. Valitse yksi tiloista.
- Lisätietoja saat painamalla tai koskettamalla ohjauspaneelin Ohje-painiketta ?.

EL Διαμορφώστε τη λειτουργία θυρίδας:

1. Στον πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης ? για να ανοίξετε τα μενού.
 2. Ανοίξτε το μενού **Διαχείριση**, ανοίξτε το μενού **Ρυθμίσεις Θυρίδας πολλών θηκών** και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού **Κατάσταση λειτουργίας**.
 3. Επιλέξτε μία από τις λειτουργίες.
- Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το κουμπί βοήθειας ? στον πίνακα ελέγχου.

HU Konfigurálja a postaláda üzemmódját:

1. Nyissa meg a menütét úgy, hogy megnyomja vagy megéríti a Kezdőlap ? gombot a készülék kezelőpaneljén.
 2. Nyissa meg az **Adminisztráció** menüt, nyissa meg **A többtálcás szorter beállításai** menüt, azután nyissa meg az **Üzemmód** menüt.
 3. Válassza ki valamelyik üzemmódot.
- További tájékoztatásért nyomja meg a kezelőpanel Súgó ? gombját.

ID Konfigurasikan mode kotak pesan:

1. Di panel kontrol produk, tekan atau sentuh tombol Home (Awal) ? untuk membuka menu.
 2. Buka menu **Administrasi, Pengaturan Kotak Pesan Beberapa Nampan, dan Mode Operasi**.
 3. Pilih salah satu mode.
- Untuk informasi lebih lanjut, tekan atau sentuh tombol Help (Bantuan) ? di panel kontrol.

JA メールボックスのモードを構成します。

1. プリンタのコントロールパネルで、ホーム ? ボタンを押してメニューを開きます。
 2. 【管理】メニュー、【マルチBIN メールボックス設定】メニュー、【動作モード】メニューの順に開きます。
 3. いずれかのモードを選択します。
- 詳細については、コントロールパネルのヘルプ ? ボタンを押すか、タッチしてください。

KK Пощта жәшігі режимін конфигурациялау:

1. Мәзірлерді ашу үшін өнімнің басқару тақтасында басты ? түймесін басыңыз немесе түрткіз.
 2. Administration (Басқару) **мәзірін ашаңыз**, Multi-Bin Mailbox Settings (Көп қалталы пошта жәшігі параметрлері) **мәзірін ашаңыз, содан кейін** Operation Mode (Жұмыс режимі) **мәзірін ашаңыз**.
 3. Режимдердің біреуін таңдаңыз.
- Қосымша ақпарат алу үшін басқару тақтасында «Анықтама» ? түймесін басыңыз.

KO 메일함 모드 구성:

1. 제품 제어판에서 홈 ? 버튼을 눌러 메뉴를 엽니다
 2. 관리 메뉴를 열고 다음 용지함 메일함 설정 메뉴를 연 다음 작동 모드 메뉴를 엽니다.
 3. 모드 중 하나를 선택합니다.
- 자세한 정보는 제어판에 있는 도움말 ? 버튼을 누르거나 터치하십시오.

LV Pastkastītes konfigurēšanas režīms.

1. Ierīces vadības panelī nospiediet sākuma pogu ? vai pieskarieties tai, lai atvērtu izvēlnes.
 2. Atveriet izvēlni **Administration** (Administrācija), atveriet izvēlni **Multi-Bin Mailbox Settings** (Vairāku nodalījumu pastkastes iestatījumi) un pēc tam atveriet izvēlni **Operation Mode** (Darbības režīms).
 3. Atlasiet vienu no režīmiem.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, nospiediet vadības paneļa palīdzības pogu ? vai pieskarieties tai.

LT Sukonfigūruokite pašto dėžutės režimą:

1. Gaminio valdymo skyde paspauskite arba palieskite mygtuką „Home“ (Pagrindinis) ?, kad atidarytumėte meniu.
 2. Atidarykite meniu **Administration** (Administravimas), tada meniu **Multi-Bin Mailbox Settings** (Kelių dėklų pašto dėžutės parametrai) ir meniu **Operation Mode** (Veikimo režimas).
 3. Pasirinkite vieną iš režimų.
- Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite ar palieskite valdymo skydo mygtuką „Help“ (Pagalba) ?.

NO Konfigurer postboksmodusen:

1. Trykk på startskjermknappen ? på produktets kontrollpanen for å åpne menyene.
 2. Åpne **Administrasjon**-menyen og undermenyen **Innstillinger for postboks med flere skuffer** og deretter undermenyen **Operasjonsmodus**.
 3. Velg en av modusene.
- Hvis du trenger mer informasjon, kan du trykke på Hjelp ?-knappen på kontrollpanelet.

PL Skonfiguruj tryb wielu tac odbiorczych:

1. Na panelu sterowania urządzeniem naciśnij przycisk Strona główna lub dotknij go ?, aby otworzyć menu.
 2. Otwórz menu **Administracja**, następnie otwórz menu **Multi-Bin Mailbox Settings** (Ustawienia trybu wielu tac odbiorczych) i menu **Operation Mode** (Tryb pracy).
 3. Wybierz jeden z trybów.
- Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk Pomoc ? na panelu sterowania.

PT

Configure o modo de caixa de correio:

1. No painel de controle do produto, pressione e toque no botão Início  para abrir os menus.
 2. Abra o menu **Administração**, abra o menu **Configuração de caixa de correio de vários compartimentos** e então abra o menu **Modo de operação**.
 3. Selecione um dos modos.
- Para obter mais informações, pressione ou toque no botão Ajuda  no painel de controle.

RO

Configurați modul cutiei poștale:

1. De la panoul de control al produsului, apăsați sau atingeți butonul Acasă  pentru a deschide meniurile.
 2. Deschideți meniul **Administration** (Administrare), deschideți meniul **Multi-Bin Mailbox Settings** (Setări cutie poștală cu mai multe sertare), apoi deschideți meniul **Operation Mode** (Mod de operare).
 3. Selectați unul dintre moduri.
- Pentru mai multe informații, apăsați sau atingeți butonul Ajutor  de pe panoul de control.

RU

Настройте режим почтового ящика:

1. На панели управления нажмите клавишу домашней страницы , чтобы открыть меню.
 2. Откройте меню **Администрирование > Параметры почтового ящика с несколькими приемниками > Режим работы**.
 3. Выберите один из режимов.
- Чтобы получить дополнительную информацию, нажмите на панели управления кнопку «Справка» .

SR

Konfigurisanje režima prijemnog poštanskog sandučeta:

1. Na kontrolnoj tabli proizvoda, pritisnite ili dodirnite dugme Home (Početak)  da biste otvorili menije.
 2. Otvorite meni **Administration (Administracija)**, otvorite meni **Multi-Bin Mailbox Settings (Podešavanja prijemnog poštanskog sandučeta sa više korpi)**, a zatim otvorite meni **Operation Mode (Režim rada)**.
 3. Izaberite jedan od režima.
- Za više informacije, pritisnite ili dodirnite dugme Help (Pomoći  na kontrolnoj tabli.

SK

Konfigurujte režim poštovej schránky:

1. Ponuky otvoríte stlačením alebo dotykom tlačidla Home  na ovládacom paneli zariadenia.
 2. Otvorte ponuku **Administration** (Správa), otvorte ponuku **Multi-Bin Mailbox Settings** (Nastavenie poštovej schránky s viacerými košmi) a potom otvorte ponuku **Operation Mode** (Režim prevádzky).
 3. Vyberte niekotory z režimov.
- Ďalšie informácie získate stlačením alebo dotykom tlačidla Help  na ovládacom paneli.

SL

Konfigurirajte način nabiralnika:

1. Na nadzorni plošči izdelka pritisnite in pridržite gumb »Domov« , da odprete menije.
 2. Odprite meni **Skrbištvvo, Nastavite nabiralnika z več koši** in nato odprite meni **Način delovanja**.
 3. Izberite enega od načinov.
- Če želite več informacij, pritisnite ali se dotaknite gumba »Pomoč«  na nadzorni plošči.

SV

Konfigurera brevlådeläge:

1. På produktens kontrollpanelen trycker du eller rör vid hemknappen  för att öppna menyerna.
 2. Öppna menyn **Administration**, öppna **Brevlådeinställningar för flera fack** och öppna sedan **Driftsläge**.
 3. Välj ett av lägena.
- För mer information, tryck eller rör vid hemknappen  på kontrollpanelen.

TH

กำหนดค่าให้หมดกล่องจดหมาย:

1. บนແພັນຄວບຄຸມຂອງເຄື່ອງພິມພໍໃຫ້ດຳປຸ່ມທີ່ນີ້ເຮັດ ເພື່ອເປີດເມັນ
2. ເປີດເມັນ **Administration** ເປີດເມັນ **Multi-Bin Mailbox Settings** ແລະ ເປີດເມັນ **Operation Mode**
3. ເລືອໂທໄໝທີ່ໄໝທີ່ສໍາເລັດທີ່ນີ້ ສໍາໜັກຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ດຳທີ່ຮ່ວມ **Help** ບັນແພັນຄວບຄຸມ

ZHTW

設定信箱模式：

1. 在產品控制面板上，按下或點選首頁  按鈕以開啟功能表。
 2. 開啟**管理**功能表，開啟**Multi-Bin Mailbox Settings**（多槽式信箱設定）功能表，然後開啟**Operation Mode**（作業模式）功能表。
 3. 選擇其中一種模式。
- 如需詳細資訊，請按下或點選控制面板上的說明  按鈕。

TR

Posta kutusu modunu yapılandırma:

1. Menüleri açmak için ürün kontrol panelinde Giriş  düğmesine basın veya dokunun.
 2. Open the **Yönetim** menüsünü açtıktan sonra **Çoklu Posta Kutusu Ayarları** menüsünü açın ve ardından **İşlem Modu** menüsünü açın.
 3. Modlardan birini seçin.
- Daha fazla bilgi için kontrol panelindeki Yardım  düğmesine basın veya dokunun.

UK

Налаштування режиму поштової скриньки:

1. На панелі керування пристрою натисніть або торкніться кнопки головного екрана , щоб відкрити меню.
 2. Відкрийте меню **Administration** (Адміністрування), потім меню **Multi-Bin Mailbox Settings** (Налаштування багатолоткової поштової скриньки), а потім відкрийте меню **Operation Mode** (Режим роботи).
 3. Виберіть один із режимів.
- Для отримання додаткової інформації натисніть або торкніться кнопки довідки  на панелі керування.

VI

Định cấu hình chế độ hộp thư:

1. Trên bảng điều khiển của sản phẩm, bấm hoặc chạm vào nút Home (Màn hình chính)  để mở menu.
 2. Mở menu **Administration** (Quản trị), mở menu **Multi-Bin Mailbox Settings** (Cài đặt Hộp thư Đa Thùng) rồi mở menu **Operation Mode** (Chế độ Hoạt động).
 3. Chọn một trong các chế độ.
- Để biết thêm thông tin, hãy bấm hoặc chạm vào nút Help (Trợ giúp)  trên bảng điều khiển.

تکوین وضع صندوق البريد:

1. على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج، اضغط على الزر  Home أو المسه لفتح القوائم.
 2. افتح القائمة **Administration** (ادارة)، وافتح القائمة **Multi-Bin Mailbox Settings** (إعدادات صندوق البريد متعدد العلب)، ثم افتح القائمة **Operation Mode** (وضع التشغيل).
 3. اختر أحد الأوضاع.
- لمزيد من المعلومات، اضغط على الزر  Help أو المسه في لوحة التحكم.

AR

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机械/结构部件	0	0	0	0	0	0
电气/电子部件	X	0	0	0	0	0

6752-15

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Обмеження згідно Положення про шкідливі речовини (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

© 2015 Copyright HP Development Company, L.P.
www.hp.com



F2G81-90903

